实验名称 静电场测绘

- 一. 目的与要求
- 1. 学习用模拟法测绘静电场的分布。
- 2. 加强对电场强度和电势的概念。
- 二. 实验原理

由于静电实验条件苛刻且不稳定,而稳恒电流的电场和相应的静电场的空间是一致的,在一定的条件下,可以用稳恒电流的电场来模拟测绘静电场。

静电场与稳恒电流场的对应关系为

静 电 场 稳恒电流场 极间电流 I 电场强度 \vec{E} 电场强度 \vec{E} 电分强度 \vec{E} 电分强度 \vec{E} 电分强度 \vec{E} 电分离度 $\vec{D} = \varepsilon \ \vec{E}$ 电流密度 $\vec{J} = \sigma \ \vec{E}$ 无须区 $\oint \varepsilon \vec{E} \cdot \vec{dS} = 0$ 电势分布 $\nabla^2 U = 0$

根据上表中的对应关系可知,要想在实验上用稳恒电流场来模拟静电场,需要满足下面三个条件:

- (1)电极系统与导体几何形状相同或相似。
- (2)导电质与电介质分布规律相同或相似。
- (3)电极的电导率远大于导电质的电导率,以保证电极表面为等势面。

以无限长同轴柱状导体间的电场为例,来讨论二者的等效性。设真空静电场中圆柱导体 A 的半径为 a ,电势为 U_a ;柱面导体 B 的内径为 b ,且 B 接地。导体单位长度带电± λ (即线密度)。根据高斯定理,在导体 A、B 之间与中心轴距离为 r 的任意一点的电场大小为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \tag{1}$$

电势为
$$U == \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{b}{r}$$

(2)

导体 A 的电势可表示为

$$U_a = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{b}{a}$$

(3)

于是在距中心r处

 $U_r = U_a \ln \frac{b}{r} / \ln \frac{b}{a}$

(4)

此时的场强为

 $E_r = \frac{1}{r} \times U_a / \ln \frac{b}{a}$

(5)

将 A、B 间充以电阻率为 ρ 、厚度为 δ 的均匀导电质,不改变其几何条件及 A、B 的电 位,则在 A、B之间将形成稳恒电流场。设场中距中心线 r 点处的电势为U', 在 r 处宽度 为 dr 的导电质环的电阻为

 $dR = \rho \frac{dr}{s} = \rho \frac{dr}{2\pi r \delta}$

(6)

从r到b的导电质的电阻为

 $R_r = \int_r^b dR = \frac{\rho}{2\pi\delta} \ln \frac{b}{r}$

(7)

电极 A、B 间导电质的总电阻为

$$R = \frac{\rho}{2\pi\delta} \ln \frac{b}{a}$$

(8)

由于 A、B 间为稳恒电流场,则

$$\frac{U'}{U_a} = \frac{R_r}{R} \tag{9}$$

即

$$U' = U_a \ln \frac{b}{r} / \ln \frac{b}{a}$$

(10)

比较(10)和(4)式可知, 电流场中的电势分布与静电场中完全相同,可以用稳恒电 流场模拟描绘静电场。

根据(4)可以导出
$$r = \frac{b}{\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{U_r}{U_a}}}$$
 或

$$r = a^n \times b^{1-n} (n = U_r / U_a)$$

(11)

三. 实验仪器

静电场描绘仪, 坐标纸。

四. 实验操作步骤


- 1. 测量长的同轴圆柱体间的电场分布。
- (1) 按照实验面板提示,选择检流计法,调整好仪器,选 $U_a=10V$ 。

- (2)移动探针,分别取测量电位 U_r 为1V,3V,5V三个等势面,每组均匀分布 8 点等势点,测出各等势点的坐标,并列表记录,将数据输入电脑处理,得到测量半径 r_{m} (对应有三个测量半径)。
 - (3) 将三个等势面的 r_i ,并与(11)式的理论值 $r_{\text{理}}$ 比较,并求百分误差。
 - 2. 测量平行输电线间的电场分布
 - (1) 按照实验面板提示,选择电压法,调整好仪器,仍选 $U_a = 10V$;
- (2)移动探针,分别取测量电位 U_r 为1V ,3V ,5V ,7V ,9V 三个等势面,每组均匀分布 8 点等势点,曲率较大出取点应稍密。

五. 数据记录

- 1. 同轴电缆电流场模拟同轴圆柱带电静电场等势圆测绘
- (1) 电极半径: 正极 a = 5.00mm, 负极 b = 75.00mm
- (2) 等势点坐标

坐标	1V	·点坐标	3V 等势点坐标		5V 等势点坐标	
				XAV		
序号	X ₁ (cm)	Y ₁ (cm)	X ₂ (cm)	Y ₂ (cm)	X_3 (cm)	Y ₃ (cm)
1	2. 13	6.70	4. 55	6. 75	5.85	6.75
2	3.65	2.66	5. 70	4. 15	6.45	5. 35
3	7.20	0.90	7.50	3. 45	7. 75	4.90
4	13. 18	6.05	9.60	4.00	8.86	5. 20
5	13. 20	7. 89	11.00	7. 30	9.60	6.15
6	10.35	11.50	9.85	9. 25	8. 21	8.30
7	7. 50	12. 10	8. 15	9. 95	7.82	8.55
8	5. 10	11.65	6. 54	9.83	6. 90	8.45
	(1/2)					



各等势圆的圆心坐标和半径计算结果

电势值(V)	1	3	5
X ₀ (cm)	7. 68	7. 77	7. 73
Y ₀ (cm)	6. 55	6. 72	6.69
R _p (cm)	5. 61	3. 28	1.86

(3) 等势圆理论半径的计算及比较

根据(11)式
$$r = \frac{b}{\left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{U_r}{U_a}}}$$
及 $E = \frac{\left|r_{\text{M}} - r_{\text{m}}\right|}{r_{\text{m}}} \times 100\%$,

当
$$U_r=1V$$
时, $r_1=5.72cm$, $E=1.9\%$;

当
$$U_r = 3V$$
时, $r_3 = 3.33cm$, $E = 1.5\%$;

当
$$U_r = 5V$$
时, $r_5 = 1.94cm$, $E = 4.1\%$;

2. 平行输电线电流场模拟等值异号点电荷静电场等势线簇测绘

六. 分析讨论题

1. 根据测绘的等势线和电场线的分布, 试分析哪些地方场强较强, 那些地方场强较弱?

答:根据(11)式,电场强度的大小E与半径r成反比,越靠近内电极 A,电场越强,电场线越密。

2. 对电极和导电纸的电导率各有什么要求,为什么?两者相互接触的要求对实验结果有什么影响,为什么?

答:导电纸的电导率应较小,而电极的电导率远大于导电纸的电导率,以保证电极表面为等势面,