

Module 11: IPv4 Adreslemesi 2.Kısım

CCNA₁

Introduction to Networks v7.0 (ITN)




Gökhan AKIN - CCIE gokhan@agyoneticileri.org Ozan BÜK - CCIE ozan@agyoneticileri.org




11.3 Types of IPv4 Addresses (IPv4 Adres Türleri)

Network Kısmı ve Host Kısmı

- An IPv4 address is a 32-bit hierarchical address that is made up of a network portion and a host portion.
- When determining the network portion versus the host portion, you must look at the 32-bit stream.
- A subnet mask is used to determine the network and host portions.





Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi): (32 bit)

IP Adresinin Network Kısmı/ Host kısmı ayrımını belirler.

Network Kısmı bitleri: 1111 ...1111

Host Kısmı bitleri: 0000 ... 000 © 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidenti

Hatırlatma Slide'ı

Network, Host and Broadcast Addresses

Network Address:

(Network Adresi) Networkteki ilk adrestir. Host bitleri: «0» lardan oluşur Yönlendirme tablolarında kullanılır

Örnek: 192.168.1.0/24

192.168.1. 0000 0000 192.168.1.0


Broadcast Address:

(Genel Yayın Adresi) Networkteki son adrestir. Host bitleri «1» lerden oluşur Tüm ağ kullanıcılarına paket iletimi için kullanılır 192.168.1. 1111 1111 192.168.1.255

Host IP Aralığı: Network Adresi ile Broadcast adresi arasındaki adreslerdir. Son cihazlara IP adresi vermek için kullanılır.

192.168.1. 0000 0001 -192.168.1. 1111 1110 (192.168.1.1 - 254)

IPv4 Adresi Türleri



IPv4 Adresi Türleri


IP Adresleri Atama

Bölgesel İnternet Kayıtları (RIR'ler) Başlıca kayıt otoriteleri şunlardır:



Legacy Classful Addressing


IPv4 Adres Sınıfları (Sınıfsal Adresleme)





Legacy Classful Addressing

IPv4 Adresleri iLK OCTET



Legacy Classful Addressing

IPv4 Adres Sınıfları (Sınıfsal Adresleme)

IP addresses classes and Default subnet mask

Class	IP address ranges	Default subnet mask
Α	0.0.0.0 to 127.255.255.255	255.0.0.0
В	128.0.0.0 to 191.255.255.255	255.255.0.0
С	192.0.0.0 to 223.255.255.255	255.255.255.0
D	224.0.0.0 to 239.255.255.255	Not applicable
Е	240.0.0.0 to 255.255.255	Not applicable



Legacy Classful Addressing

ÖRNEKLER:

Network Adresi	Default Subnet Maskesi
5.0.0.0	
130.15.0.0	
193.15.0.0	
206.11.5.0	
131.0.0.0	
199.18.0.0	
210.200.190.0	
223.254.254.0	
140.12.0.0	
99.0.0.0	
190.15.0.0	



Legacy Classful Addressing

IPv4 Adres Sınıfları (Sınıfsal Adresleme)



Network Class: A

Network Address: 10.0.0.0 /8

Broadcast Address: 10.255.255.255



Network Class: B

Network Address: 172.16.0.0 /16

Broadcast Address: 172.16.255.255



Network Class: C

Network Address:192.168.16.0 /24

Broadcast Address: 192.168.16.255

Legacy Classful Addressing

Classful Addressing (Örnekler)

```
      İTÜ: (B Sınıfı)
      /16

      Network Adresi
      160. 75. 0. 0

      Subnet Maskesi
      255.255. 0. 0

      Broadcast Addresi
      160. 75.255.255

      IP Aralığı
      160.75.0.1-160.75.255.254

      ODTÜ:(B Sınıfı)
      /16

      Network Adresi
      144.122. 0. 0

      Subnet Maskesi
      255.255. 0. 0
```

Broadcast Addresi **144.122**.255.255 IP Aralığı 144.122.0.1 - 144.122.255.254

```
Marmara Üniv. (C Sınıfı) /24
```


 Network Adresi
 193.140.143.
 0

 Subnet Maskesi
 255.255.255.
 0

 Broadcast Addresi
 193.140.143.
 255.255.255.

illiilli CISCO

IP Ağını İnceleme




ıı|ıı|ıı CISCO

14

IPv4 Adresleri

Classless Addressing (Sınıfsız Adresleme)



Sınıfsız Adresleme (Classless Addressing)

- Resmi adı Sınıfsız Etki Alanları Arası Yönlendirme'dir (CIDR, "cider" olarak telaffuz edilir)
- Servis sağlayıcılarının sadece A, B veya C sınıfı adresleri yerine herhangi bir adres bit sınırında (önek uzunluğu) IPv4 adresleri atamalarını sağlayan yeni standartlar oluşturulmuştur

IPv4 Adresleri

Classless Addressing (Sınıfsız Adresleme)

Classless Addressing: A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı yok.

CIDR: Classless Interdomain Routing

CIDR Block Prefix	# of Host Addresses				
/30	4 hosts -2				
/29	8 hosts -2				
/28	16 hosts -2	-			
••••	******				
/20	4,096 hosts -2				
/19	8,192 hosts -2				
/18	16,384 hosts -2				
/17	32,768 hosts -2				
/16	65,536 hosts -2				
/15	131,072 hosts -2				



IPv4 Adresleri

Classless Addressing (Örnekler)

A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı yok.

Türk Telekom – ADSL (Classless) 85. 105. 0 . 0 /16

Turkcell - 3G (Classless) 212. 252. 168. 0 /21


AAA Şirketi 199. 16. 16. 0 /26

199. 16. 16. 00hh hhhh

BBB Şirketi 199. 16. 16. 64 /27

199. 16. 16. 010h hhhh

Ağ Adresi Hesaplayıcı



Types of IPv4 Addresses Private IPv4 Addresses

- Genel (Public) IPv4 adresleri küresel olarak internet servis sağlayıcısı (ISP) yönlendiricileri arasında yönlendirilir.
- Özel (Private) IPv4 adresleri RFC1918'de tanımlanmıştır. Çoğu kuruluş tarafından iç networkteki bilgisayarlara IPv4 adresleri atamak için kullanılan yaygın adres bloklarıdır.
- Özel IPv4 adresleri benzersiz değildir ve herhangi bir iç ağda kullanılabilir.
- Ancak, özel adresler global olarak yönlendirilemezler.

Network Address and Prefix	RFC 1918 Private Address Range				
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255				
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255				
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255				

IPv4 Adresi Türleri

Private IPv4 Adresleri

Özel adres blokları aşağıdakilerdir:

- 10.0.0.0 to 10.255.255.255 (**10.0.0.0/8**)
- 172.16.0.0 to 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)

```
172.16.0.0/16
172.17.0.0/16
```

.

172.31.0.0/16

• 192.168.0.0 to 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

```
192.168.0.0/24
```

192.168.1.0/24

.


192.168.255.0/24

Hatırlatma Slide'ı



R1# show ip route

- C 191.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
- C 191.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/2
- 85.1.1.1/30 is directly connected, Serial 0/1



Types of IPv4 Addresses Special Use IPv4 Addresses

Loopback addresses

- **127.0.0.0 /8 (**127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Commonly identified as only 127.0.0.1
- Used on a host to test if TCP/IP is operational.


C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1
Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128</pre>


Link-Local addresses


- **169.254.0.0 /16** (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Genellikle Automatic Private IP Addressing (APIPA) adresleri veya kendinden atanan adresler olarak bilinir.
- Windows DHCP istemcileri tarafından, kullanılabilir DHCP sunucusu olmadığında kendi kendini yapılandırmak için kullanılır.


11.4 Network Segmentation (Subnetting İhtiyacı)

Network Segmentation Broadcast Domains and Segmentation









A Blok (230 kişi)

B Blok (230 kişi)

ROUTER

C Blok (230 kişi)

D Blok (230 kişi)

TEK SUBNET


- Çok fazla broadcast trafiği
- Düşük Network Performansı
- Networkler arası güvenlik/filtreleme yok
- Virüslü bir kullanıcı tüm Networkü FELÇ EDEBİLİR CISCO

ÇÖZÜM

SUBNETTING

Network Segmentation Broadcast Domains and Segmentation

- Many protocols use broadcasts or multicasts (e.g., ARP use broadcasts to locate other devices, hosts send DHCP discover broadcasts to locate a DHCP server.)
- Switches propagate broadcasts out all interfaces except the interface on which it was received.




The only device that stops broadcasts is a router.


- Routers do not propagate broadcasts.
- Each router interface connects to a broadcast domain and broadcasts are only propagated within that specific broadcast domain.

Network Segmentation


Problems with Large Broadcast Domains

- A problem with a large broadcast domain is that these hosts can generate excessive broadcasts and negatively affect the network.
- The solution is to reduce the size of the network to create smaller broadcast domains in a process called subnetting.
- Dividing the network address 172.16.0.0 /16 into two subnets of 200 users each: 172.16.0.0 /24 and 172.16.1.0 /24.
- Broadcasts are only propagated within the smaller broadcast domains.





Network Segmentation Broadcast Domains and Segmentation






Network Segmentation

Reasons for Segmenting Networks

- Subnetting reduces overall network traffic and improves network performance.
- It can be used to implement security policies between subnets.
- Subnetting reduces the number of devices affected by abnormal broadcast traffic.
- Subnets are used for a variety of reasons including by:




1. Kat IP Bloğu


2. Kat IP Bloğu

alialia

CISCO



İnsan Kaynakları IP Bloğu Finans Departm. IP Bloğu



Sunucular IP Bloğu saffiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 28 Yazıcılar IP Bloğu

11.5 Subnet an IPv4 Network

Network Segmentation NEDEN SUBNET'LERE BÖLÜYORUZ

Servis sağlayıcı bizim DATA CENTER'a 199.180.100.0/24 IP Bloğunu verdi.
 4 Farklı müşteri DATA CENTER'a sunucularını yerleştirdi.
 Biz bu IP bloğunu 4 farklı müşteriye dağıtmak istiyoruz.

- İTÜ'nün 160.75.0.0/16 IP Bloğu var. Her bir bina için farklı SUBNET oluşturmak istiyor
- Binada 172.16.0.0/16 IP Bloğu kullanıyor. Her katta farklı bir IP Bloğu kullanmak istiyorum

ÇOK SAYIDA ŞUBESİ OLAN BİR ŞİRKET
 ŞİRKET İÇİ PRIVATE IP kullanıyor. (Her Şubeye farklı bir SUBNET tanımlamak istiyor.)


Network Segmentation Broadcast Domains and Segmentation

Subnet Mask	Prefix Lengt h	1. Octet	2.Octet	3.Octet	4 Octet	Adres Sayısı	Host Sayısı	2^h-2
255.255.252.0	/22	N.	N.	nnnn nn <mark>hh</mark> .	hhhh hhhh	1024	1024-2=	1022
255.255	/23	N.	N.	nnnn nnn <mark>h</mark> .	hhhh hhhh	512	512-2=	510
255.255.255.0	/24	N.	N.	nnnn nnnn.	hhhh hhhh	256	256-2=	254
255.255.255	/25	N.	N.	nnnn nnnn.	nhhh hhhh	128	128-2=	126
255.255.255	/26	N.	N.	nnnn nnnn.	nnhh hhhh	64	64-2=	62
255.255.255	/27	N.	N.	nnnn nnnn.	nnnh hhhh	32	32-2=	30
255.255.255	/28	N.	N.	nnnn nnnn.	nnnn <mark>hhhh</mark>	16	16-2=	14
255.255.255	/29	N.	N.	nnnn nnnn.	nnnn n <mark>hhh</mark>	8	8-2=	6
255.255.255	/30	N.	N.	nnnn nnnn.	nnnn nn <mark>hh</mark>	4	4-2=	2




Network Segmentation Broadcast Domains and Segmentation

Subnet Mask	Prefix Length	Network teki Host Bit Sayısı	Adres Sayısı	Host Sayısı 2^h-2
255.255.252.0	/22	10	1024	1024-2=1022
255.255.254.0	/23	9	512	512-2=510
255.255.255.0	/24	8	256	256-2=254
255.255.255.128	/25	7	128	128-2=126
255.255.255.192	/26	6	64	64-2=62
255.255.255.224	/27	5	32	32-2=30
255.255.255.240	/28	4	16	16-2=14
255.255.255.248	/29	3	8	8-2=6
255.255.255.252	/30	2	4	4-2=2





IP'de Altağ Oluşturma Temel Bir Özelliktir




HOST KISMINDAN ÖDÜNÇ BİT ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLİR

/24 olan bir AĞ'DAN 1 BİT ÖDÜNÇ ALINIRSA

/25 192.168.1. OHHH HHHHH ile başlayan ALTAĞ

/25 192.168.1. 1HHH HHHHH ile başlayan ALTAĞ



IP'de Altağ Oluşturma Temel Bir Özelliktir



192.168.1.0 192 255.255.255.0 N

192.168. 1. 0 N . N . N . H

192.168. 1. hhhh hhhh

Network Adresi :

Broadcast Adresi:

İIK IP:

Son IP:

Toplam Adres Sayısı: 2^h

Toplam Host Sayısı: 2^h -2 =

192.168.1.shhh hhhh /25
1111 1111.1111 1111.1000 0000

255.255.255.128



192.168.1.0hhh hhhh /25

192.168.1.1hhh hhhh /25

Network Adresi :


Broadcast Adresi:

İlk IP:

Son IP:

Toplam Adres Sayısı: 2^h Toplam Host Sayısı: 2^h -2 =

IP'de Altağ Oluşturma Temel Bir Özelliktir





Host Gereksinimleri Temelinde Altağ Oluşturma

Altağlar planlanırken düşünülmesi gereken iki şey bulunmaktadır:

Subnet2 256 adres 128 adres 128 adres

Subnet1 Subnet2 Subnet3 Subnet4 64 adres 64 adres 64 adres 64 adres

- Gerekli Altağ sayısı
- Her Altağdaki Kullanılabilir Host adresi sayısı

2h_2 (h: host kısmında kalan bit sayısı)

9s (s: ödünç alınan bit sayısı)


192.168.1.0 /24 ağından 2 bit ödünç alırsam;


192.168.1. ss hhhhhh /26


allada CISCO

AltAğ Sayısı: $2^2 = 4$

Her Altağdaki Kullanılabilir Host Sayısı: 26-2= 62








Örnek1: (1 Bit Ödünç Alma)

IP'de Altağ Oluşturma

NETWO	RKADRES	si: 192.168.1.0/24	
192.168.1. shhh hhhh /24	Ödünç Alınan Bit Sayısı 1		1
192.168.1.0 hhh hhhh /25	0.Subnet	Host Bit Sayısı	7
192.168.1.1 hhh hhhh /25	1.Subnet	Subnet Sayısı	2^1=2
		Her Subnetteki Adres Sayısı	2^7=128
		Her Subnetteki Host Sayısı	2^7-2=126




Subnet ID	Mask	Host Sayısı	Broadcast Add.	Host Aralığı
192.168.1.0	255.255.255.128	126	192.168.1.127	192.168.1.1-192.168.1.126
192.168.1.128	255.255.255.128	126	192.168.1.255	192.168.1.129-192.168.1.254

Örnek1: (1 Bit Ödünç Alma)

192.168.1. SHHH HHHH /25

192.168.1. 0HHH HHHH /25 192.168.1. 1HHH HHHH /25




Örnek2: (2 Bit Ödünç Alma)





Subnet ID	Mask	Host Sayısı	Broadcast Add.	Host Aralığı
192.168.1.0	255.255.255.192	62	192.168.1.63	192.168.1.1-192.168.1.62
192.168.1.64	255.255.255.192	62	192.168.1.127	192.168.1.65-192.168.1.126
192.168.1.128	255.255.255.192	62	192.168.1.191	192.168.1.129-192.168.1.190
192.168.1.192	255.255.255.192	62	192.168.1.255	192.168.1.193-192.168.1.254

Örnek2: (2 Bit Ödünç Alma)



Örnek3: (3 Bit Ödünç Alma)






SubnetID	Mask	Host Sayısı	Broadcast Add.	Host Aralığı
192.168.1.0	255.255.255.224	30	192.168.1.31	192.168.1.1-192.168.1.30
192.168.1.32	255.255.255.224	30	192.168.1.63	192.168.1.33-192.168.1.62
192.168.1.64	255.255.255.224	30	192.168.1.95	192.168.1.65-192.168.1.94
192.168.1.96	255.255.255.224	30	192.168.1.127	192.168.1.97-192.168.1.126
192.168.1.128	255.255.255.224	30	192.168.1.159	192.168.1.129-192.168.1.160
192.168.1.160	255.255.255.224	30	192.168.1.191	192.168.1.161-192.168.1.190
192.168.1.192	255.255.255.224	30	192.168.1.223	192.168.1.193-192.168.1.222
192.168.1.224	255.255.255.224	30	192.168.1.255	192.168.1.225-192.168.1.254

IPv4 Ağında Altağ Oluşturma

IP'de Altağ Oluşturma



Network: 204 .15 .5 .0 /24

Subnetting Çözümü

Soru1: Kaç AltAğa ihtiyacım var?

Soru2: Host kısmından kaç bit ödünç almam gerekiyor?

Soru3: Bu durumda Host kısmında kaç bit kalıyor.

Soru4: Bu tasarım ihtiyacımı karşılıyor mu?

Her altağda; kaç Host IP'sine sahibiz? kaç AltAğ var?




11.8 VLSM (Variable Length Subnet Masks)


Değişken Uzunlukta Altağ Maskelemenin Avantajları

Geleneksel Altağ Oluşturma Adresleri Boşa Harcar

- Geleneksel altağ oluşturma: her bir altağ için aynı sayıda adres atanır.
- Daha az adres gerektiren altağlar kullanılmayan (boşa harcanan) adresler bulundurur. Örneğin, WAN bağlantıları sadece 2 adrese gereksinim duyar.

 Değişken Uzunlukta Alt Ağ Maskeleri (VLSM) veya altağda altağ oluşturmak daha etkili adres kullanımı sağlar.





Temel VLSM Örnek1-(172.16.0.0/16) /24 --- /26

```
•172.16.0.0/24
                               256-2 Host
•172.16.1.0/24
                 ----- 256-2 Host
•172.16.2.0/24
                 ----- 256-2 Host
•172.16.3.0/24
     172.16.3.0/25
                                 128-2 Host
     172.16.3.128/25
                      ----- 128-2 Host
•172.16.4.0/24
     172.16.4.0/26
                                  64-2 Host
     172.16.4.64/26
                                  64-2 Host
     172.16.4.128/26
                                  64-2 Host
     172.16.4.192/26
                                  64-2 Host
```


Değişken Uzunlukta Altağ Maskelemenin Avantajları

Değişken Uzunlukta Altağ Maskeleri (VLSM)

 VLSM, ağ alanının eşit olmayan parçalara bölünmesine olanak tanır.

 Altağ maskesi belirli bir altağ için kaç adet bit ödünç alındığına bağlı olarak değişecektir.


- Ağda önce altağ oluşturulur ve ardından altağlarda yeniden altağ oluşturulur.
- •İşlem çeşitli boyutlarda alt ağlar oluşturmak için gereken kadar tekrarlanır.



IPv4 Address Conservation

Topoloji göz önüne alındığında, 7 alt ağ gereklidir (yani, dört LAN ve üç WAN bağlantısı) ve en fazla ana bilgisayar 28 ana bilgisayar ile Bina D'de bulunur.

Elimizdeki **192.168.20.0/24** ağını /27 maskesi ile Alt Ağlara böldüğümüzde, her biri **30 host IP adresine sahip 8 alt ağ** oluşturmuş oluruz. Bu topolojiye yeterli sayıda IP adresi sağlamış oluruz.




Temel VLSM Örnek1-(192.168.20.0/24) /27

32-2 Adres	192.168.20.0 /27
32-2 Adres	- 192.168.20.32 /27
32-2 Adres	- 192.168.20.64 /27
32-2 Adres	- 192.168.20.96 /27
32-2 Adres	- 192.168.20.128/27
32-2 Adres	- 192.168.20.160/27
32-2 Adres	- 192.168.20.192/27
32-2 Adres	192.168.20.224/27

IPv4 Address Conservation (Cont.)

 Ancak, noktadan noktaya WAN bağlantıları yalnızca iki adres gerektirir ve bu nedenle her bir WAN bağlantısı için 28 adet adres boşuna tanımlanmış olur. Toplamda 28x3=84 adres boşuna tanımlanır. Host portion $2^5 - 2 = 30$ host IP addresses per subnet 30 - 2 = 28 Each WAN subnet wastes 28 addresses

28 x 3 = 84 84 addresses are unused



- Bu senaryoya geleneksel bir alt ağ yapısı uygulamak çok verimli değildir ve IP adresleri boşa gider.
- · VLSM, bir alt ağı tekrar alt ağlara ayırmamımızı sağlayarak adres israfını önlemek için


Temel VLSM Örnek1-(192.168.20.0/24) /27 --- /30

• 192.168.20.0/27 ----- 32-2 Adres **-192.168.20.32/27** ----- 32-2 Adres **-192.168.20.64/27** ----- 32-2 Adres ----- 32-2 Adres **-192.168.20.96/27** ----- 32-2 Adres **-192.168.20.128/27 -192.168.20.160/27** ----- 32-2 Adres **-192.168.20.192/27** ----- 32-2 Adres **-192.168.20.224/27** /27 -> /30 4-2 Adres 172.16.4.224/30 172.16.4.228/30 4-2 Adres 172.16.4.232/30 4-2 Adres 172.16.4.236/30 4-2 Adres 4-2 Adres 172.16.4.240/30 172,16,4,244/30 4-2 Adres 172.16.4.248/30 4-2 Adres


172.16.4.252/30 ----- 4-2 Adres

VLSM VLSM

- Sol taraf geleneksel alt ağ şemasını (yani aynı alt ağ maskesi) görüntülerken, sağ taraf VLSM'nin son alt ağı (/27) -> (/30) olarak tekrar alt ağlara bölmek için nasıl kullanılabileceğini gösterir.
- VLSM kullanırken, her zaman en büyük alt ağın ana bilgisayar gereksinimlerini karşılayarak başlayın ve en küçük alt ağın ana bilgisayar gereksinimleri karşılanana kadar alt ağa devam edin.




Subnets of Varying Sizes





VLSM VLSM Topology Address Assignment

• VLSM alt ağları kullanılarak, LAN ve yönlendiriciler-arası WAN ağlar aşağıdaki topoloji diyagramında gösterildiği gibi gereksiz israf olmadan ele alınabilir.



11.9 Structured Design

Structured Design IPv4 Network Address Planning

IP network planning is crucial to develop a scalable solution to an enterprise network.

 To develop an IPv4 network wide addressing scheme, you need to know how many subnets are needed, how many hosts a particular subnet requires, what devices are part of the subnet, which parts of your network use private addresses, and which use public, and many other determining factors.

Examine the needs of an organization's network usage and how the subnets will be structured.

- Perform a network requirement study by looking at the entire network to determining how each area will be segmented.
- Determine how many subnets are needed and how many hosts per subnet.
- Determine DHCP address pools and Layer 2 VLAN pools.

Structured Design Device Address Assignment

Within a network, there are different types of devices that require addresses:

- End user clients Most use DHCP to reduce errors and burden on network support staff. IPv6 clients can obtain address information using DHCPv6 or SLAAC.
- Servers and peripherals These should have a predictable static IP address.
- Servers that are accessible from the internet Servers must have a public IPv4 address, most often accessed using NAT.
- Intermediary devices Devices are assigned addresses for network management, monitoring, and security.
- Gateway Routers and firewall devices are gateway for the hosts in that network.

When developing an IP addressing scheme, it is generally recommended that you have a set pattern of how addresses are allocated to each type of device.

