
1. 主从复制(读写分离)

主从复制的好处有2点:

- 1、避免redis单点故障
- 2、构建读写分离架构,满足读多写少的应用场景

1.1. 主从架构



1.1.1. 启动实例

创建6379、6380、6381目录,分别将安装目录下的redis.conf拷贝到这三个目录下。

```
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 6月 3 11:30 6379
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 6月 3 11:31 6380
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 6月 3 11:31 6381
```

分别进入这三个目录,分别修改配置文件,将端口分别设置为: 6379 (Master)、6380 (Slave)、6381 (Slave)。同时要设置pidfile文件为不同的路径。

分别启动三个redis实例: (启动多个实例,可以写一个脚本来完成)

```
[root@taotao2 6381]# ps -ef|grep redis
root
          1931
                   1
                      0 17:25 ?
                                        00:00:00 redis-server *:6379
          1941
                   1
                      0 17:26 ?
                                        00:00:00 redis-server *:6380
root
                                        00:00:00 redis-server *:6381
                      0 17:27 ?
          1971
root
                                        00:00:00 grep redis
          1976
                1428
                      0 17:28 pts/0
root
```

1.1.2. 设置主从

在redis中设置主从有2种方式:

- 1、在redis.conf中设置slaveof
 - a) slaveof <masterip> <masterport>
- 2、使用redis-cli客户端连接到redis服务,执行slaveof命令
 - a) slaveof <masterip> <masterport>

第二种方式在重启后将失去主从复制关系。

查看主从信息: INFO replication

主:

```
127.0.0.1:6379> INFO replication

# Replication
role:master
connected_slaves:2
slave0:ip=127.0.0.1,port=6380,state=online,offset=99,lag=1
slave1:ip=127.0.0.1,port=6381,state=online,offset=99,lag=1
master_repl_offset:99
repl_backlog_active:1
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:2
repl_backlog_histlen:98
127.0.0.1:6379>
```

role: 角色

connected_slaves: 从库数量

slave0: 从库信息

从:

```
127.0.0.1:6380> INFO replication
# Replication
role:slave
master host:127.0.0.1
master port:6379
master_link_status:up
master last io seconds ago:10
master_sync_in_progress:0
slave repl offset:393
slave priority:100
slave read only:1
connected slaves:0
master repl offset:0
repl backlog active:0
repl backlog size:1048576
repl_backlog_first_byte offset:0
repl backlog histlen:0
```

1.1.3. 测试


在主库写入数据:

```
127.0.0.1:6379> set abc OK 127.0.0.1:6379> get abc "123" 127.0.0.1:6379>
```

在从库读取数据:

```
[root@taotao2 redis]# redis-cli -p 6380
127.0.0.1:6380>
127.0.0.1:6380>
127.0.0.1:6380> keys *
1) "abc"
127.0.0.1:6380> get abc
"123"
```

1.2. 主从从架构



1.2.1. 启动实例

```
[root@taotao2 redis]# ps -ef|grep redis
                                     00:00:00 redis-server *:6379
root
         2526
                  1 0 18:27 ?
         2536
                  1 0 18:28 ?
                                     00:00:00 redis-server *:6380
root
                                     00:00:00 redis-server *:6381
root
         2546
                 1 0 18:29 ?
         2557 1428 0 18:30 pts/0
                                     00:00:00 grep redis
root
```

设置主从:

```
127.0.0.1:6380> INFO replication
# Replication
role:slave
master host:127.0.0.1
master_port:6379
master link status:up
master last io seconds ago:7
master sync in progress:0
slave repl offset:15
slave_priority:100
slave read only:1
connected slaves:0
master_repl_offset:0
repl backlog active:0
repl_backlog_size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:0
repl backlog histlen:0
```

设置从从:

```
127.0.0.1:6381> INFO replication
# Replication
role:slave
master_host:127.0.0.1
master port:6380
master_link_status:up
master last io seconds ago:1
master sync in progress:0
slave repl offset:15
slave priority:100
slave read only:1
connected slaves:0
master repl offset:0
repl_backlog_active:0
repl backlog size:1048576
repl_backlog_first_byte_offset:0
repl backlog histlen:0
```

1.2.2. 测试

在主库设置数据:

```
127.0.0.1:6379> set abc 123
OK
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379> get abc
"123"
127.0.0.1:6379>
```

在6380获取数据:

```
[root@taotao2 redis]# redis-cli -p 6380
127.0.0.1:6380>
127.0.0.1:6380>
127.0.0.1:6380> get abc
"123"
127.0.0.1:6380>
```

在6381获取数据:

```
[root@taotao2 redis]# redis-cli -p 6381
127.0.0.1:6381> get abc
"123"
127.0.0.1:6381>
```

1.3. 从库只读

默认情况下redis数据库充当slave角色时是只读的不能进行写操作。

```
127.0.0.1:6380> set a 1 (error) READONLY You can't write against a read only slave. 127.0.0.1:6380>
```

可以在配置文件中开启非只读: slave-read-only no

1.4. 复制的过程原理

- 1、 当从库和主库建立MS关系后, 会向主数据库发送SYNC命令;
- 2、主库接收到SYNC命令后会开始在后台保存快照(RDB持久化过程),并将期间接收到的写命令缓存起来:
- 3、 当快照完成后, 主Redis会将快照文件和所有缓存的写命令发送给从Redis:
- 4、从Redis接收到后,会载入快照文件并且执行收到的缓存的命令;
- 5、之后, 主Redis每当接收到<mark>写命令</mark>时就会将命令发送从Redis, 从而保证数据的一致:

1.5. 无磁盘复制

通过前面的复制过程我们了解到,主库接收到SYNC的命令时会执行RDB过程,即使在配置文件中禁用RDB 持久化也会生成,那么如果主库所在的服务器磁盘IO性能较差,那么这个复制过程就会出现瓶颈,庆幸的是,Redis在2.8.18版本开始实现了无磁盘复制功能(不过该功能还是处于试验阶段)。

原理:

Redis在与从数据库进行复制初始化时将不会将快照存储到磁盘,而是直接通过网络发送给从数据库,避免了IO性能差问题。

开启无磁盘复制: repl-diskless-sync yes

1.6. 复制架构中出现宕机情况,怎么办?

如果在主从复制架构中出现宕机的情况,需要分情况看:

- 1、从Redis宕机
 - a) 这个相对而言比较简单,在Redis中从库重新启动后会自动加入到主从架构中,自动完成同步数据:
 - b) 问题? 如果从库在断开期间,主库的变化不大,从库再次启动后,主库依然会将所有的数据 做RDB操作吗?还是增量更新?(从库有做持久化的前提下)
 - i. 不会的,因为在Redis2.8版本后就实现了,主从断线后恢复的情况下实现增量复制。

2、主Redis宕机

- a) 这个相对而言就会复杂一些,需要以下2步才能完成(设置哨兵可以完成以下功能)
 - i. 第一步,在从数据库中执行SLAVEOF NO ONE命令,断开主从关系并且提升为主库继续服务;
 - ii. 第二步,将主库重新启动后,执行SLAVEOF命令,将其设置为其他库的从库,这时数据就能更新回来;

这个手动完成恢复的过程其实是比较麻烦的并且容易出错,有没有好办法解决呢?当前有的,Redis提高的哨兵(sentinel)的功能。