

# 1 图片服务器的搭建

## 1.1 什么是FastDFS


FastDFS是用c语言编写的一款开源的分布式文件系统。FastDFS为互联网量身定制,充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制,并注重高可用、高性能等指标,使用FastDFS很容易搭建一套高性能的文件服务器**集群**提供文件上传、下载等服务。



### 1.2 文件上传流程



#### 1.3 文件下载流程



#### 1.4 上传文件的文件名


客户端上传文件后存储服务器将文件ID返回给客户端,此文件ID用于以后访问该文件的索引信息。文件索引信息包括:组名,虚拟磁盘路径,数据两级目录,文件名。

group1 /M00 /02/44/ wKgDrE34E8wAAAAAAAAAGkEIYJK42378.sh

- ■·组名:文件上传后所在的storage组名称,在文件上传成功后有storage服务器返回,需要客户端自行保存。
- ■·虚拟磁盘路径: storage配置的虚拟路径,与磁盘选项store\_path\*对应。如果配置了store\_path0则是M00,如果配置了store\_path1则是M01,以此类推。
- ■·数据两级目录: storage服务器在每个虚拟磁盘路径下创建的两级目录,用于存储数据文件。 文件名: 与文件上传时不同。是由存储服务器根据特定信息生成,文件名包含: 源存储服务器IP地址、文件创建时间戳、文件大小、随机数和文件拓展名等信息。

#### 1.5 FastDFS搭建

ı



可以使用一台虚拟机来模拟,只有一个Tracker、一个Storage服务。 配置nginx访问图片。

### 1.5.1 搭建步骤

第一步: 把fastDFS都上传到linux系统。

第二步:安装FastDFS之前,先安装libevent工具包。

#### yum -y install libevent

第三步: 安装libfastcommonV1.0.7工具包。

1、解压缩

- 2. ./make.sh
- 3../make.sh install
- 4、把/usr/lib64/libfastcommon. so文件向/usr/lib/下复制一份(64位Linux系统不用)

第四步:安装Tracker服务。

- 1、解压缩
- 2. ./make.sh
- 3. ./make.sh install

安装后在/usr/bin/目录下有以fdfs开头的文件都是编译出来的。

配置文件都放到/etc/fdfs文件夹

- 4、把/root/FastDFS/conf目录下的所有的配置文件都复制到/etc/fdfs下。
- 5、配置tracker服务。修改/root/FastDFS/conf/tracker.conf文件。

```
# network timeout in seconds
# default value is 30s
network_timeout=60

** the base path to store data and log files
base_path=/home/yuqing/fastdfs
```

- 6、启动tracker。/usr/bin/fdfs\_trackerd /etc/fdfs/tracker.conf 重启使用命令:/usr/bin/fdfs\_trackerd/etc/fdfs/tracker.confrestart 第五步:安装storage服务。
  - 1、如果是在不同的服务器安装,第四步的1~4需要重新执行。
  - 2、配置storage服务。修改/root/FastDFS/conf/storage.conf文件

```
# the base path to store data and log files

base_path=/home/yuqing/fastdfs

# max concurrent connections the server supported
```

```
# path(disk or mount point) count, default store_path_count=1

# store_path#, based 0, if store_path0 not # the paths must be exist store_path0=/home/yuqing/fastdfs_#store_path1=/home/yuqing/fastdfs2

图片的保存路径,路径必须存在
```

```
# tracker_server can ocur more than once, and tracker_s
# "host:port", host can be hostname or ip address
tracker_server=192.168.25.133:22122
#standard log level as syslog, case insensitive, value
```

3、启动storage服务。

/usr/bin/fdfs storaged /etc/fdfs/storage.conf restart

第六步:测试服务。

1、修改配置文件/etc/fdfs/client.conf

```
# default value is 30s
network_timeout=60 客户端日志文件保存路径
# the base path to store log files
base_path=/home/fastdfs/client
```

```
# the base path to store log files
base_path=/home/fastdfs/client

# tracker_server can ocur more than once, and tracker_server format
# "host:port", host can be hostname or ip address
tracker_server=192.168.25.133:22122

#standard log level as syslog case insensitive yeller list:
```

2、测试

/usr/bin/fdfs\_test /etc/fdfs/client.conf upload anti-steal.jpg 第七步: 搭建nginx提供http服务。

可以使用官方提供的nginx插件。要使用nginx插件需要重新编译。

fastdfs-nginx-module v1.16.tar.gz

- 1、解压插件压缩包
- 2、修改/root/fastdfs-nginx-module/src/config文件,把其中的local去掉。

```
Ingx_addon_name=ngx_http_fastdfs_module
HTTP_MODULES="$HTTP_MODULES ngx_http_fastdfs_module"
NGX_ADDON_SRCS="$NGX_ADDON_SRCS $ngx_addon_dir/ngx_http_fastdfs_module.c"
CORE_INCS="$CORE_INCS /usr/local/include/fastdfs /usr/local/include/fastcommon/'
CORE_LIBS="$CORE_LIBS -L/usr/local/lib -lfastcommon -lfdfsclient"
CFLAGS="$CFLAGS -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DFDFS_OUTPUT_CHUNK_SIZE='256*1024' -DFDFS_MOD_CONF_FILENAME='\"/etc/fdfs/mod_fastdfs.conf\"'"
```

3、对nginx重新config

./configure \

--prefix=/usr/local/nginx \

--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid \

--lock-path=/var/lock/nginx.lock \

```
-error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
--with-http_gzip_static_module \
--http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client \
--http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy \
--http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi \
--http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi \
--http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi \
--add-module=/root/fastdfs-nginx-module/src
4, make
```

- 5, make install
- 6、把/root/fastdfs-nginx-module/src/mod fastdfs.conf文件复制到/etc/fdfs目录下。编辑:

```
# the base path to store log files
base_path=/tmp
```

```
# FastDFS tracker_server can ocur more than once, and tracker_
# "host:port", host can be hostname or ip address
# valid only when load_fdfs_parameters_from_tracker is true
tracker_server=192.168.25.133:22122
```

```
if the url / uri including the group name set to false when uri like /M00/00/00/xxx
 set to true when uri like ${group_name}/M00/00/00/
# default value is fal<u>se</u>
url_have_group_name = true
```

```
store_path#, based 0, if store_path0 not exists, it'
# the paths must be exist
# must same as storage.conf
store_path0=/home/fastdfs/storage <
#store_path1=/home/yuqing/fastdfs1
```

7、nginx的配置 在nginx的配置文件中添加一个Server:

```
1 server {
          listen
                       80;
```

```
server_name 192.168.101.3;

location /group1/M00/{
    #root /home/FastDFS/fdfs_storage/data;
    ngx_fastdfs_module;
}
```

- 8、将libfdfsclient.so拷贝至/usr/lib下(同样64位LInux系统不用) cp /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/lib/
- 9、启动nginx

#### 1.6 图片服务的使用

官方提供一个jar包

使用方法:

- 1、把FastDFS提供的jar包添加到工程中
- 2、初始化全局配置。加载一个配置文件。
- 3、创建一个TrackerClient对象。
- 4、创建一个TrackerServer对象。
- 5、声明一个StorageServer对象, null。
- 6、获得StorageClient对象。
- 7、直接调用StorageClient对象方法上传文件即可。

```
1
  @Test
  public void testUpload() throws Exception {
2
  // 1、把FastDFS提供的jar包添加到工程中
3
  // 2、初始化全局配置。加载一个配置文件。
  ClientGlobal.init("D:\\workspaces-itcast\\JaveEE18\\taotao-manager\\taotao-
   manager-web\\src\\main\\resources\\properties\\client.conf");
  // 3、创建一个TrackerClient对象。
  TrackerClient trackerClient = new TrackerClient();
7
  // 4、创建一个TrackerServer对象。
8
  TrackerServer trackerServer = trackerClient.getConnection();
9
10 // 5、声明一个StorageServer对象, null。
   StorageServer storageServer = null;
11
12 // 6、获得StorageClient对象。
13 | StorageClient storageClient = new StorageClient(trackerServer, storageServer);
14 // 7、直接调用StorageClient对象方法上传文件即可。
15 | String[] strings =
   storageClient.upload_file("D:\\Documents\\Pictures\\images\\2f2eb938943d.jpg",
   "jpg", null);
```

```
for (String string : strings) {
   System.out.println(string);
}
```

Client.conf

```
1 tracker_server=192.168.25.133:22122
```

### 1.7 使用工具类上传图片

```
1  @Test
2  public void testFastDfsClient() throws Exception {
3  FastDFSClient client = new FastDFSClient("D:\\workspaces-
    itcast\\JaveEE18\\taotao-manager\\taotao-manager-
    web\\src\\main\\resources\\properties\\client.conf");
4  String uploadFile =
    client.uploadFile("D:\\Documents\\Pictures\\images\\200811281555127886.jpg",
    "jpg");
5  System.out.println(uploadFile);
6  }
```