
#### Cài đặt PostGreSQL

- Tải PostGreSQL: postgresql-9.5.18-3windows
- Các bạn tiến hành cài đặt bình thường như các chương trình bình thường
- Nhập và nhớ password
- Tick vào tục cài thêm spatial extention: Postgis trong stack builder






#### Cài đặt PostGreSQL

- Chọn PostGreSQL ứng với phiên bản cài đặt: 9.5
- Cổng mặc định là 5432




Trong spatial extention bạn có thể chọn cài bản PostGIS ứng với PostGresSQL 9.5



Bài giảng

## Quản trị PostGreSQL với pgAdmin

- pgAdmin miễn phí và là công cụ quản trị giao diện đồ họa mà nguồn mở cho PostgreSQL, hỗ trợ tất cả các tính năng của PostgreSQL
- Có thể dùng trên Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OSX và Window
- Khởi động pdAmin III




## Làm việc với CSDL không gian

- Tạo CSDL không gian
- Thêm dữ liệu shapefile vào CSDL không gian
- Kiểm tra mã SRID
- ❖ Bảng siêu dữ liệu GEOMETRY\_COLUMNS
- Bảng dữ liệu không gian
- Một số hàm trong POSTGIS


## Tạo CSDL không gian

B1: Click chuột phải mục Database, chọn New Database




## Tạo CSDL không gian

B4: Để CSDL có thể lưu trữ dữ liệu không gian, mở cửa sổ SQL và thực thi lệnh: CREATE EXTENSION postgis;




## Thêm dữ liệu shapefile vào CSDL không gian

B1: Click menu Plugins -> Chon PostGIS Shapefile and DBF loader 2.2 mở hộp thoại PostGIS Shapefile Import/Export




## Thêm dữ liệu shapefile vào CSDL không gian



- B3: Tìm shapefile muốn nạp vào CSDL và click Open
- ❖ B4: Nhập mã SRID
- B5: Click Import


NTTrung




#### Kiểm tra mã SRID

B1: Click chuột phải vào file dữ liệu -> chọn Thuộc tính lớp để mở hộp thoại Thuộc tính lớp

B2: Xem mã SRID tại dòng HTĐ, sau chữ EPSG





#### Bảng siêu dữ liệu GEOMETRY\_COLUMNS

- Bảng GEOMETRY\_COLUMNS mô tả về bảng đã tồn tại được kích hoạt không gian trong cơ sở dữ liệu
- Khi thực thi hàm AddGeometryColumn() có thể dùng để thêm đồng thời một cột không gian vào bảng phi không gian và cập nhật bảng GEOMETRY COLUMNS
- ❖ Cấu trúc bảng GEOMETRY COLUMNS
  - f\_table\_catalog: tên CSDL
  - f\_table\_schema: tên schema
  - f\_table\_name: tên bảng
  - f\_geometry\_column: tên cột không gian
  - coord\_dimension: số chiều không gian của dữ liệu

## Bảng siêu dữ liệu GEOMETRY\_COLUMNS

- Cấu trúc bảng GEOMETRY COLUMNS (tiếp)
  - srid: mã hệ thống tham chiếu không gian
  - Type: mô tả kiểu hình học được mô tả trong bảng, sử dụng một trong các kiểu sau: POINT, LINESTRING, POLYGON, MULTIPOINT, MULTILINESTRING, MULTIPOLYGON, GEOMETRYCOLLECTION

```
Views (4)

geography_columns

Geometry_columns

Columns (7)

f_table_catalog

f_table_schema

f_table_name

f_geometry_column

coord_dimension

srid

type
```

## Bảng dữ liệu không gian

- Bảng không gian là bảng chứa một hoặc nhiều cột không gian
- Bao gồm những cột có kiểu dữ liệu thông thường và những cột kiểu dữ liệu không gian
- Cột không gian chỉ có thế chấp nhận kiểu dữ liệu hình học, bao gồm: Point, Multipoint, Linestring, MultiLinestring, Polygon, Multipolygon
- Tạo bảng không gian:
  - Cách thông thường
  - Dùng hàm AddGeometryColumn

## Cách tạo bảng không gian thông thường

- Tao bảng với câu lệnh CREATE TABLE và một thuộc tính của bảng sẽ có kiểu dữ liệu dạng "geometry"
  - Ví dụ: CREATE TABLE points (name varchar, point geometry)
- Chú ý: khi chèn dữ liệu vào bảng không gian cần chú ý đến trường có kiểu dữ liệu dạng "geometry", định dạng dữ liệu nhập phải theo chuẩn định dạng WKT, ví dụ:
  - Để nhập dữ liệu cho đối tượng POINT có tọa độ (0,0), chúng ta dùng dạng POINT(0 0)
  - Để nhập dữ liệu cho đối tượng LINESTRING nối tọa độ (0,0) và (3, 4), chúng ta dùng đang LINESTRING (0 0,3 4);
- Ví dụ thêm điểm vào bảng points:
  - ❖ INSERT INTO points VALUES ('a', 'POINT(0 0)');

## Tạo bảng dùng AddGeometryColumn

- B1: Tao bảng thông thường (không phải bảng dữ liệu không gian)
- B2: Thêm cột không gian vào bảng sử dụng hàm "AddGeometryColumn":
  - AddGeometryColumn(<schema\_name>,<table\_name>,<column\_name>,<srid>,<type>, <dimension>)
    - <schema\_name>: tên schema của bảng cần thêm cột không gian
    - <table\_name>: tên bảng cần thêm cột không gian
    - <column\_name>: tên cột không gian cần thêm
    - <srid>: mã duy nhất của hệ thống tham chiếu không gian trong phạm vi của CSDL
    - <type>: xác định kiểu hình học cho cột
    - <dimension>: số chiều dữ liệu

## Tạo bảng dùng AddGeometryColumn

- Nếu đang ở sơ đồ hiện tại thì bỏ qua thông số <schema\_name>: AddGeometryColum (<table\_name>,<column\_name>,<srid>,<type>,<dimension>)
- Ví dụ: Tạo bảng points\_funccol có một cột không gian
  - Tạo bảng points\_funccol: Create table points\_funccol (id int, name varchar);
  - Thêm trường the\_geom: Select AddGeometryColumn('public','points\_funccol','the\_geom',-1,'POINT',2);
  - Thêm dữ liệu: INSERT INTO points\_funccol VALUES (0, 'a', 'POINT(0 0)');

# Một số hàm trong POSTGIS

- Nhóm hàm điều khiển
  - AddGeometryColumn
  - DropGeometryColumn
  - DropGeometryTable
- Hàm khởi tạo hình học
- Hàm trả về kiểu hình học ở đầu ra

#### **AddGeometryColumn**

#### Chức năng:

- Thêm một cột hình học vào bảng đã tồn tại
- Hàm này rất quan trọng trong việc tạo bảng trong CSDL không gian

#### Cú pháp:

- text AddGeometryColumn(varchar table\_name, varchar column\_name, integer srid, varchar type, integer dimension);
- text AddGeometryColumn(varchar schema\_name, varchar table\_name, varchar column\_name, integer srid, varchar type, integer dimension);

#### **DropGeometryColumn**

- Chức năng:
  - Loại bỏ một cột hình học từ bảng không gian
- Cú pháp:
  - text DropGeometryColumn(varchar table\_name, varchar column\_name);
  - text DropGeometryColumn(varchar schema\_name, varchar table\_name, varchar column\_name);
- Ví dụ:
  - SELECT
     DropGeometryColumn('public', 'points\_funccol', 'the\_geom');

#### **DropGeometryTable**

- Chức năng:
  - Loại bỏ bảng và tất cả những gì tham chiếu trong cột hình học
- Cú pháp:
  - text DropGeometryTable(varchar table\_name);
  - text DropGeometryTable(varchar schema\_name, varchar table\_name);
- Ví dụ:
  - SELECT DropGeometryTable('public', 'points\_funccol');

## Hàm khởi tạo hình học

- Tên hàm:
  - ST\_GeometryFromText
- Chức năng:
  - Trả về giá trị được chỉ định ST\_Geometry từ hiển thị WKT
- Cú pháp:
  - geometry ST\_GeometryFromText(text WKT);
- ❖ Ví dụ:
  - Select ST\_GeomFromText('POINT(1 0)');

# Hàm trả về kiểu hình học ở đầu ra

- Tên hàm:
  - ST\_AsText
- Chức năng:
  - Trả về hiển thị dạng WKT của hình
- Cú pháp:
  - text ST\_AsText(geometry g);
- Ví dụ:
- Select ST\_AsText(ST\_GeomFromText('POINT(1 0)')); trả về POINT(1 0)

