操作系统实验报告

Lab2

姓名: 刘博

学号: 141220065

计算机科学与技术系

2016. 4. 4

邮箱: 1610266604@qq.com

1. 实验目的:

- 1. 从实模式进入保护模式
- 2. 加载内核到内存某地址并跳转运行
- 3. 初始化中断向量表
- 4. 初始化 GDT 表
- 5. 配置 TSS 段
- 6. 从磁盘加载用户程序到内存相应地址,并修改用户程序的各个 GDT 表项
- 7. 进入用户空间前的相关配置
- 8. 正式进入用户空间
- 9. 调用库函数 printf(这里我是在显存进行输出)

2. 实验过程:

- 1. 首先将原 lab1 中的 bootloader 内的内容拷贝到 lab2 的 bootloader 文件夹下。完成对 kernel 文件的加载:
- 2. 然后对中断向量表进行初始化:

```
set trap(idt + 0, SEG KCODE, (uint32 t)vec0, DPL KERN);
set trap(idt + 1, SEG KCODE, (uint32 t)vec1, DPL KERN);
set trap(idt + 2, SEG KCODE, (uint32 t)vec2, DPL KERN);
set trap(idt + 3, SEG KCODE, (uint32 t)vec3, DPL KERN);
set_trap(idt + 4, SEG_KCODE, (uint32 t)vec4, DPL KERN);
set_trap(idt + 5, SEG_KCODE, (uint32 t) vec5, DPL KERN);
set trap(idt + 6, SEG KCODE, (uint32 t)vec6, DPL KERN);
set trap(idt + 7, SEG_KCODE, (uint32_t)vec7, DPL_KERN);
set trap(idt + 8, SEG KCODE, (uint32 t)vec8, DPL KERN);
set trap(idt + 9, SEG KCODE, (uint32 t)vec9, DPL KERN);
set trap(idt + 10, SEG KCODE, (uint32 t)vec10, DPL KERN);
set trap(idt + 11, SEG KCODE, (uint32 t)vec11, DPL KERN);
set trap(idt + 12, SEG KCODE, (uint32 t)vec12, DPL KERN);
set trap(idt + 13, SEG KCODE, (uint32 t)vec13, DPL KERN);
set trap(idt + 14, SEG KCODE, (uint32 t)vec14, DPL KERN);
set trap(idt + 0x80, SEG KCODE, (uint32 t)vecsys, DPL USER);
set intr(idt + 32, SEG KCODE, (uint32 t)irg0, DPL KERN);
set intr(idt + 32 + 1, SEG KCODE, (uint32 t)irq1, DPL KERN);
set intr(idt + 32 + 14, SEG KCODE, (uint32 t)irq14, DPL KERN);
```

这里对 14 个系统陷阱进行初始化,并且加入系统调用;然后再 do irq.s 进行函数定义:

```
.globl vec0; vec0: pushl $0; jmp asm do irq
.globl vec1; vec1: pushl $1; jmp asm_do_irq
.qlobl vec2; vec2: pushl $2; jmp asm do irq
.globl vec3; vec3: pushl $3; jmp asm do irq
.globl vec4; vec4: pushl $4; jmp asm do irq
.globl vec5; vec5: pushl $5; jmp asm do irq
.globl vec6; vec6: pushl $6; jmp asm do irq
.globl vec7; vec7: pushl $7; jmp asm do irq
.globl vec8; vec8: pushl $8; jmp asm_do_irq
.globl vec9; vec9: pushl $9; jmp asm do irq
.globl vec10; vec10: pushl $10; jmp asm do irq
.globl vec11; vec11: pushl $11; jmp asm do irq
.globl vec12; vec12: pushl $12; jmp asm_do_irq
.globl vec13; vec13: pushl $13; jmp asm_do_irq
.globl vec14; vec14: pushl $14; jmp asm do irq
.globl vecsys; vecsys: pushl $0x80; jmp asm do irq
.globl irq0; irq0: pushl $1000; jmp asm do irq
.globl irq1; irq1: pushl $1001; jmp asm do irq
.globl irq14; irq14: pushl $1014; jmp asm do irq
.globl irq empty; irq empty: pushl $-1; jmp asm do irq
每个中断处理函数都如上图定义。
初始化中断向量表后,继续对全局描述符表进行初始化:
gdt[SEG_KCODE] = SEG(STA_X | STA_R, 0,
                                     0xfffffffff, DPL KERN);
                             Θ,
gdt[SEG KDATA] = SEG(STA W,
                                     0xfffffffff, DPL_KERN);
gdt[SEG_UCODE] = SEG(STA_X | STA_R, USER_CS_BASE,
                                            0xffffffff, DPL_USER);
0xffffffff, DPL_USER);
gdt[SEG_UDATA] = SEG(STA_W, USER_SS_BASE, 0xffffffff,
gdt[SEG_TSS] = SEG16(STS_T32A, &tss, sizeof(TSS)-1, DPL_KERN);
gdt[SEG_TSS].s = 0;
set_gdt(gdt, sizeof(gdt));
这里分成了两类,一类是 kernel 的全局描述符,一类是 user 的全局描述符,分别用 dpl 区
分。
初始化全局描述符表后,要对 tss 段进行初始化,由于 tss 是 kernel 才能访问的段,所以将
其特权级设为 dpl kern;
tss.esp0 = STACK;
tss.ss0 = KSEL(SEG KDATA);
ltr(KSEL(SEG TSS));
这里 stack 是一个宏定义, 定义如下:
#define SECTSIZE 512
#define ELF OFFSET DISK 200 * SECTSIZE
#define STACK 0x800000
#define USER CS BASE 0x200000
#define USER SS BASE 0x200000
```

由于 i386 进行特权级切换时需要进行栈帧切换,而且 i386 进行栈帧切换时不考虑 esp,只

用 ss 段进行切换, 所以这里 esp 可以初始化成 0x800000, ss 段为 kernel 的 ss 段(基址为 0), 这样 kernel 内核栈的起始位置就是 ss0: esp0 = 0x800000;

初始化 tss 段寄存器后需要用 ltr 指令将其地址加载到 tr 寄存器中;

初始化段寄存器后,就可以加载用户的程序代码了:

```
void
load umain(void) {
     * Load your app here
     * 加载用户程序
        struct ProgramHeader *ph, *eph;
        unsigned char * pa, *i;
        elf = (void *)buf;
        readdisk((void *)elf, 4096, ELF_OFFSET_DISK);
        ph = (struct ProgramHeader *)((char *)elf + elf->phoff);
        eph = ph + elf->phnum;
        for(;ph < eph; ph++)</pre>
        {
                if(ph->type == 1)
                {
                        pa = (unsigned char *)ph->paddr + USER CS BASE;
                        readdisk(pa, ph->filesz, ph->off + ELF_OFFSET_DISK);
                        for(i = pa + ph->filesz; i < pa + ph->memsz; *i++ = 0);
                }
        }
}
```

其中加载用户程序的代码如上图,这里需要注意两点:

- 1. 由于用户程序的存放位置是磁盘中的第 202 个扇区,所以加载时需要在磁盘偏移量为 512*200 的位置处开始进行加载,这里将它定义为一个 ELF_OFFSET_DISK 宏;
- 2. 由于 ph->off 是相对于 elf 在磁盘中的偏移量,所以加载时需要在 ph->off 的基础上加上 对应的 elf 的偏移量才能对正确的程序代码进行加载:

由于 cpu 读取代码时需要加上 cs 的基地址才能读取指令,所以要在加载程序代码之前对所有代码加载的基地址进行偏移(加 0x200000)

正确加载用户代码后,就可以进行向用户空间的跳转了:

```
void
enter user space(void) {
    * Before enter user space
    * you should set the right segment registers here
    * and use 'iret' to jump to ring3
    * 进入用户空间
       asm volatile("movw %ax, %es":: "a" (USEL(SEG UDATA)));
       asm volatile("movw %ax,%ds":: "a" (USEL(SEG UDATA)));
                                    n\t"
       asm volatile("pushl %0
                   "pushl %1
                                    n\t"
                   "pushl $0x2
                                    n\t"
                   "pushl %2
                                    \ln t
                   "pushl %3
                                    n\t"
                   "iret
                                    \ln t
                      ::"i"(USEL(SEG_UDATA)),
                       "i"(STACK),
                       "i"(USEL(SEG UCODE)),
                       "q"(elf->entry));
}
这里进行进入用户空间之前的特权级切换,首先需要将段寄存器更新成用户的段寄存器值,
然后将用户的所有栈帧进行更新:
Esp = esp0; (便于栈帧切换)
Ss = usr ss;
Eflags = 0x2; (eflags 的初始值)
Eip = elf->entry; (将用户用户代码的入口存放在 eip 中,这样 iret 后,程序代码就会自动运
行)
跳转进入用户空间后,就可以进行 printf 输出了:
|uentry(void){
    printf("printf test begin...\n");
```

这里使用了网站上的测试用例;

Printf 函数声明如下:

```
void printf(const char *format,...)
```

这里 format 是要输出的字符串,我们需要将其中的所有控制符进行区分,然后每遇到一个控制符便将后面的一个对应的参数输出;

提取参数的方法如下:

```
void **args = (void **)&format + 1;
```

这里利用了二级指针,将 format 的地址提取出来,则其上一个地址就是需要输出的字符串;即 args 便是指向参数列表的二级指针;

参数记为 args[0],args[1],args[2]...;

Printf 对所有的控制符进行区分,然后对每个控制符进行转化和整理,最后整理成一个可输出的字符串,并将其传给 syscall 函数:

Syscall 函数将所用到的所有参数分别赋值给相应的寄存器,然后使用 int 指令进入中断:

参数说明: eax: 系统调用号(返回值)

Edx: 文件描述符

Ecx: 字符串的地址

Ebx: 字符串输出的长度

Edi:输出的位置(行)

Esi: 输出的位置(列)

调用 int 指令后,系统会自动保存当前所有寄存器的值,然后陷入内核中断:

这里需要注意先将 ds, es 段寄存器更新 (手动), 因为 int 指令只会切换栈帧和 cs, 如果不进行手动切换,则系统判断 eax 的值会出错 (变为 0);

进入中断后,根据 eax 的值判断属于哪种中断,根据 0x80 判断为系统调用,于是进入 do syscall 函数中进行系统调用;

Do_syscall 函数根据 eax 寄存器值判断是系统调用中的哪种函数,根据 eax = 4 判断属于 write 函数的系统调用,于是调用 write 函数,并且将文件描述符,字符串起始地址,字符串长度,字符串打印位置传给 write 函数:

```
int
write(int fd, char *buf, int len, int line, int row) {
        if(fd == 1 || fd == 2)
        {
                 uint16 t *gs = (void *)0xb8000;
                 gs = gs + line * 80 + row;
                 union character c;
                 int i;
                 for(i = 0; i < len; i++)
                         c.ch = (buf + 0 \times 200000)[i];
                         c.color = 0x0b;
                         qs[i] = c.val;
                 return len;
        }
        assert(0);
        return 1;
}
```

Write 函数进行输出,这里可以有两种输出方式,一种是使用定义好的 putchar 函数进行串口的输出,另外一种是直接写显存进行屏幕输出,这里选择的是显存的输出(串口输出更为简单)

由于显存的起始地址是 0xb8000, 所以我们用 gs 指向该地址, 然后将 buf 中的字符值输出到 gs 中, 操作方法类似于 boot:

注意这里 buf 的地址并不是实际上字符串的地址,而是需要在其基础地址上加上 cs 的偏移量才可以,否则无法读出正确的字符串;

然后就可以进行输出测试了,输出的结果如图:

至此 lab2 的所有操作完成;

3. 总结与感想:

本次实验让我了解了操作系统内部真正的特权转换和段切换,从而更好的为后面的实验打下基础,不过还是希望助教能够更加清楚地进行讲解,我们也会积极提问;