
VIOARA DEZVĂLUITĂ · BONUS

Studioul de Intonație™

Urechea ta devine acordorul

12 drone, 7 piste de metronom și un plan de 30 de zile, câte 15 minute pe zi, ca să cânți curat fără să te uiți la un ecran.



12 drone · 7 metronoame · 30 de zile

EDIȚIA 2026

BUN VENIT

Urechea ta, acordorul tău

Vioara nu are taste: fiecare notă o așezi tu, cu degetul, și tot tu hotărăști dacă e curată. În **Vioara Dezvăluită** ai învățat unde stau notele. Aici înveți să le **auzi** la locul lor.

Unealta principală e simplă: o **dronă**, adică o notă care sună continuu în fundal. Cânți peste ea, iar urechea îți spune imediat dacă nota ta se potrivește sau „freacă”.

CE PRIMEȘTI

12 drone MP3 de câte 5 minute, câte una pentru fiecare notă · 7 piste de metronom de 5 minute, de la 60 la 120 BPM · acest ghid, cu planul de 30 de zile.

DE CE AI NEVOIE

Vioara ta, un telefon sau un calculator cu difuzor și 15 minute pe zi. Acordorul electronic îl poți păstra, dar în timpul exercițiilor îl lași deoparte.

Cuprins

Fișierele tale	3
Ce este o dronă	4
Bătăile: de ce funcționează	5
Intervale calme și intervale care freacă	6
Pregătește-ți studioul	7
Ce dronă pentru ce tonalitate	8
Acordează-ți vioara pe dronă	9
Gama, treaptă cu treaptă	10
Treptele 1–8, interval cu interval	11
Trucul dronei pe treapta a 5-a	15
Fișa de verificare	16
Planul de 30 de zile	17
Metronomul: cum urci viteza	21
Greșeli frecvente	23
Pasul următor	24

CE AI ÎN DOSAR

Fișierele tale

Toate pistele durează 5 minute și pornesc și se opresc lin, fără pocnituri. Pune-le pe repetare (loop) dacă vrei să stai mai mult pe aceeași notă.

12 drone

FIȘIER	NOTA	REGISTRU	FRECVENȚĂ	CVINTA DIN DRONĂ
drona-Sol.mp3	**Sol**	Sol3	196,00 Hz	Re
drona-Re.mp3	**Re**	Re4	293,66 Hz	La
drona-La.mp3	**La**	La3	220,00 Hz	Mi
drona-Mi.mp3	**Mi**	Mi4	329,63 Hz	Si
drona-Do.mp3	**Do**	Do4	261,63 Hz	Sol
drona-Fa.mp3	**Fa**	Fa4	349,23 Hz	Do
drona-Sib.mp3	**Sib**	Sib3	233,08 Hz	Fa
drona-Mib.mp3	**Mib**	Mib4	311,13 Hz	Sib
drona-Si.mp3	**Si**	Si3	246,94 Hz	Fa#
drona-Fa#.mp3	**Fa#**	Fa#4	369,99 Hz	Do#
drona-Do#.mp3	**Do#**	Do#4	277,18 Hz	Sol#
drona-Lab.mp3	**Lab**	Lab3	207,65 Hz	Mib

7 piste de metronom

FIȘIER	TEMPO	DISTANȚA DINTRE CLICURI
metronom-60bpm.mp3	**60 BPM**	un clic la 1,00 s
metronom-72bpm.mp3	**72 BPM**	un clic la 0,83 s
metronom-80bpm.mp3	**80 BPM**	un clic la 0,75 s
metronom-90bpm.mp3	**90 BPM**	un clic la 0,67 s
metronom-100bpm.mp3	**100 BPM**	un clic la 0,60 s
metronom-110bpm.mp3	**110 BPM**	un clic la 0,55 s
metronom-120bpm.mp3	**120 BPM**	un clic la 0,50 s


Registrul: Sol3 e coarda Sol în aer, Re4 e coarda Re în aer; La3 și Mi4 sunt cu o octavă sub coardele La și Mi. Acordaj de referință: La = 440 Hz. Metronomul are clic înalt pe timpul 1 și clic mai jos pe timpii 2, 3 și 4 (măsură de 4/4).

1 · IDEEA

Ce este o dronă

O dronă e un sunet ținut, care nu se schimbă: aceeași notă, minute în șir. O cunoști din muzica populară: la cimpoi, un tub cântă tot timpul aceeași notă sub melodie. Muzicienii din India exersează de secole cu tanpura, un instrument făcut anume ca să țină drona.

Fiecare dronă din studio are trei straturi care sună împreună, ca o orgă blândă:



Exemplu: drona Re

Nota de bază îți dă referința pentru tonica gamei. Cvinta și octava îți dau încă două repere sigure, pe care le poți atinge cu degetele fără să ieși din poziția întâi.


> **DE CE NU UN ACORDOR PE ECRAN?**
> Acordorul te învață cu ochii; drona te învață cu urechea. La o horă, la o nuntă sau când cânți cu alții, nu te uiți la un ecran: asculți. Drona antrenează exact asta.

2 · DE CE FUNCȚIONEAZĂ


Bătăile: cum îți vorbește drona

Când două sunete au aproape aceeași înălțime, se aude o pulsație: sunetul pare că tremură, crește și scade, „ua-ua-ua”. Pulsația asta se numește **bătaie**. Cu cât cele două note sunt mai apropiate, cu atât bătăile sunt mai rare. Când sunt exact la fel, bătăile dispar și auzi un singur sunet, mai plin.


Departe: bătăi rapide



Aproape: bătăi rare



Exact: liniște



Linia punctată arată cum crește și scade volumul. Viteza pulsației este diferența dintre cele două frecvențe: 440 și 442 de vibrații pe secundă dau două bătăi pe secundă.


CE ASCULȚI, DE FAPT

Nu căuta „nota corectă” în abstract. Caută locul în care tremurul se oprește. Mută degetul foarte puțin: dacă bătăile se răresc, mergi în direcția bună; dacă se îndesesc, te-ai îndepărtat.

Intervale calme și intervale care freacă

Nu doar unisonul are un punct de liniște. Orice notă de vioară conține, pe lângă sunetul principal, și sunete mai înalte, mai slabe: **armonicele**. Când două note formează un interval simplu, unele armonice ale lor coincid. Dacă intervalul e puțin fals, armonicele care ar trebui să coincidă bat între ele.

Cu cât raportul dintre cele două frecvențe e mai simplu, cu atât punctul de liniște e mai clar și mai ușor de găsit:



CONSONANȚĂ NU ÎNSEAMNĂ „BINE”

Un interval **consonant** sună liniștit, unul **disonant** sună tensionat. Disonanța nu e o greșeală: septima trebuie să sune încordat, asta e treaba ei. Dar și o notă tensionată are un loc precis: în pagina 15 vezi cum îl verifici.

Pregătește-ți studioul

1. **Alege drona tonalității** în care cânți. Tabelul de pe pagina următoare îți spune care.
2. **Reglează volumul.** Drona trebuie să fie mai încet decât vioara, dar s-o auzi clar când cânți încet. Dacă o acoperi complet, dă-i puțin mai tare.
3. **Difuzor, nu căști.** Cu căștile pe urechi nu-ți mai auzi bine vioara. Un difuzor mic pe masă sau pe pupitru, la un metru de tine, e ideal.
4. **Pune pista pe repetare** dacă exersezi mai mult de 5 minute pe aceeași notă.
5. **Note lungi, fără vibrato.** Arcuș întreg, sunet egal. Vibrato-ul acoperă bătăile; îl adaugi după ce ai găsit locul.
6. **Ascultă, corectează, pune din nou.** Găsește locul rostogolind ușor degetul, apoi ridică-l și pune-l direct acolo. Așa învață mâna locul, nu alunecarea.

PAUZĂ DUPĂ 15 MINUTE

Urechea obosește și începe să accepte orice. Mai bine 15 minute în fiecare zi decât o oră duminica.

PRIMA DATĂ

Pornește drona Re și ascult-o un minut fără să cânți. Apoi cântă coarda Re în aer, lung. Ăsta e sunetul „acasă” al primei săptămâni.

5 · ALEGEREA DRONEI

Ce dronă pentru ce tonalitate

Regula de bază: **drona = tonica**, adică prima notă a gamei. Aceeași dronă servește și gamei majore, și celei minore cu același nume. A doua dronă, cea de pe treapta a 5-a, te ajută să verifici treptele 2 și 7 (pagina 15).

DRONA	MAJOR	MINOR	DRONA PE TREAPTA 5
Sol	Sol major	Sol minor	Re
Re	Re major	Re minor	La
La	La major	La minor	Mi
Mi	Mi major	Mi minor	Si
Do	Do major	Do minor	Sol
Fa	Fa major	Fa minor	Do
Sib	Sib major	Sib minor	Fa
Mib	Mib major	Mib minor	Sib
Si	Si major	Si minor	Fa#
Fa#	Fa# major	Fa# minor	Do#
Do#	Do# major	Do# minor	Lab (= Sol#)
Lab	Lab major	Sol# minor (= Lab minor)	Mib

TONALITĂȚILE DIN VIOARA DEZVĂLUITĂ

Pentru poziția întâi, cele mai folosite sunt Sol, Re, La, Do, Fa, Sib și Mi, plus minorele lor relative: Mi minor, Si minor, Fa# minor, La minor, Re minor, Sol minor și Do# minor. Pentru o relativă minoră folosești drona ei proprie, nu pe cea a majorei.

Sol# și Lab sunt aceeași clapă la pian și același sunet în drona noastră; la fel Do# și Reb.

6 · ACORDAJUL

Acordează-ți vioara pe dronă

Primul lucru în fiecare sesiune: acordează coarda pe care stă drona zilei. E cel mai simplu exercițiu de unison și îți „calibrează" urechea pentru restul celor 15 minute.

COARDA	DRONA	CE ASCULȚI
Sol	Sol	unison cu nota de bază a dronei
Re	Re	unison cu nota de bază a dronei
La	La	coarda e cu o octavă peste nota de bază: unison cu octava din dronă
Mi	Mi	la fel: unison cu octava din dronă


1. Pornește drona și ascult-o câteva secunde.
2. Trage arcuș lung pe coarda în aer, cu sunet egal.
3. Ascultă bătăile. Rare? Ești aproape. Rapide? Ești departe.
4. Reglează cu acordorul fin de la cordar (sau cu cheia, dacă diferența e mare) până când tremurul dispare.

DE CE O COARDĂ POATE PULSA UȘOR PE ALTĂ DRONĂ

Dronele sunt în acordajul temperat, ca pianul. Dacă îți acordezi vioara în cvinte perfect curate pornind de la La, coardele Sol, Re și Mi ies foarte puțin diferit față de dronele cu același nume. Diferența e mică, dar o ureche atentă aude uneori o pulsație foarte lentă. Nu e greșeala ta. În exerciții, referința e drona zilei.

Gama, treaptă cu treaptă

Ca să verifici o gamă, pui drona pe tonică și cânți treptele una câte una, în note lungi. Fiecare treaptă formează cu drona alt interval, deci are alt „caracter” și alt punct de liniște. Exemplul nostru, folosit în tot ghidul: **Re major** pe coardele Re și La (Tiparul 2-3 pe amândouă), cu **drona Re**.



Re major în poziția întâi. În albastru, tonica Re: coarda Re în aer și degetul 3 pe coarda La.

TREAPTA	1	2	3	4	5	6	7	8
NOTA	Re	Mi	Fa#	Sol	La	Si	Do#	Re
DEGET	0 pe Re	1 pe Re	2↑ pe Re	3 pe Re	0 pe La	1 pe La	2↑ pe La	3 pe La

ORDINEA BUNĂ

Nu cânta gama de jos în sus din prima. Începe cu treptele ușoare (1, 8, 5, 4), apoi cele calde (3, 6), și abia la final cele tensionate (2, 7). Așa ai mereu un reper sigur în ureche.

Unison și octavă

Ce auzi când e curat: nota ta se topește în dronă. Sunetul devine mai gros, ca și cum ar cânta două instrumente identice. **Când nu e:** tremur, chiar și foarte lent.

Treapta 1 · unisonul

În Re major, treapta 1 e coarda Re în aer. O acordezi pe dronă și nu o mai atingi: e punctul de plecare.

Treapta 8 · octava

Re cu degetul 3 pe coarda La. Se potrivește cu octava din dronă. Aici ai și un al doilea martor: când Re e curat, coarda Re în aer începe să vibreze singură, fără arcuș. O vezi tremurând și auzi un ecou. E vioara care îți confirmă.

ÎNCEARCĂ

Drona Sol: Sol cu degetul 3 pe coarda Re (octava coardei Sol). Drona La: La cu degetul 4 pe coarda Re, apoi coarda La în aer. Trebuie să sune identic.

CAPCANA

Octava falsă se aude mai greu decât unisonul fals, pentru că sunetele sunt la distanță. Cântă mai încet și ascultă octava din dronă, nu nota de bază.

Cvinta și cvarta

Treapta 5 · cvinta

Cvinta e deja în dronă. Când cânți treapta 5 (La, coarda La în aer, în Re major), practic faci un unison cu stratul din mijloc. Sună deschis, gol, ca un clopot. Se aude foarte clar când e fals.

Treapta 4 · cvarta

Sol cu degetul 3 pe coarda Re. Peste nota de bază a dronei, Sol formează o cvartă: sună stabil, dar „deschis spre mai departe", mai puțin odihnit decât cvinta. Ai și un reper mai clar: Sol e exact o cvintă sub octava din dronă. Ascultă octava, nu nota de bază.

> **O VESTE BUNĂ**
> Cvinta și cvarta curate sunt practic aceleași cu cele de la pian. Aici nu ai surprize: ce sună liniștit pe dronă sună corect și cu alți muzicieni.

Cum sună când greșești


O cvintă puțin prea mică sau prea mare sună „tulbure" și pulsează lent. Nu corecta cu ochii pe deget. Ține arcușul, mută degetul cât un fir de păr și ascultă dacă pulsația se rărește.

> **ÎNCEARCĂ**
> Drona Sol: Re în aer (cvinta) și Do cu degetul 3 pe Sol (cvarta). Drona La: Mi în aer (cvinta) și Re cu degetul 3 pe La (cvarta).

10 · TREAPTA 3

Terța mare și terța mică

Treapta 3 decide dacă gama e majoră sau minoră. Pe coarda Re, diferența e un singur deget: 2↓ sau 2↑.



Fa cu 2↓ (terța mică, Re minor) și Fa# cu 2↑ (terța mare, Re major), peste drona Re.

Terța mare · luminoasă

Fa# în Re major. Sună cald și luminos. **Surpriza:** punctul liniștit al terței mari peste dronă e puțin mai jos decât terța de la pian. Dacă urechea ta vine de la pian sau de la acordor, la început terța curată ți se pare ușor joasă. Ai încredere în bătăi.

Terța mică · melancolică

Fa în Re minor. Sună mai întunecat, mai trist. Aici e invers: punctul liniștit e puțin mai sus decât la pian.

> **ÎNCEARCĂ**
> Pe drona Re, alternează rar Fa# și Fa: patru timpi fiecare. Ascultă cum se schimbă culoarea și caută de fiecare dată locul fără tremur.

Sexta, septima și secunda

Treapta 6 · sexta

Sexta mare (Si cu degetul 1 pe coarda La, în Re major) sună cântător, cald. Ca la terța mare, punctul liniștit e puțin mai jos decât la pian. **Sexta mică** (Sib cu 1↓ pe La, în Re minor) sună mai apăsat; punctul ei liniștit e puțin mai sus.

Treapta 7 · septima

Do# cu 2↑ pe coarda La. Peste drona Re, septima mare e tensionată: „vrea" să urce la Re. Nu are un punct de liniște peste nota de bază, așa că o verifici altfel:

- cântă Re (3 pe La), apoi coboară la Do#: degetele 2↑ și 3 stau lipite, e un semiton;
- sau schimbă drona pe treapta a 5-a (pagina următoare), unde Do# devine o terță mare, ușor de verificat.

Treapta 2 · secunda

Mi cu degetul 1 pe coarda Re. Și ea freacă peste drona Re. Pe drona La, Mi devine cvinta: cel mai clar reper posibil.

> **MELODIE VS. NOTĂ LUNGĂ**
> Într-o melodie rapidă, mulți violoniști urcă puțin treapta 7, ca să „tragă" spre tonică. Pe dronă, în note lungi, caută locul liniștit. Ambele sunt corecte, fiecare la locul lui.

12 · REPERUL AL DOILEA

Trucul dronei pe treapta a 5-a

Treptele 2 și 7 freacă peste tonică. Soluția: schimbi drona pe **treapta a 5-a** a gamei. Pentru Re major, drona La. Acum fiecare treaptă are un reper liniștit pe cel puțin una dintre cele două drone.

TREAPTA	NOTA	CU DRONA RE	CU DRONA LA
1	**Re**	unison ✓	cvartă ✓
2	**Mi**	secundă · freacă	cvintă ✓
3	**Fa#**	terță mare ✓	sextă mare ✓
4	**Sol**	cvartă ✓	septimă · freacă
5	**La**	cvintă ✓	unison ✓
6	**Si**	sextă mare ✓	secundă · freacă
7	**Do#**	septimă · freacă	terță mare ✓
8	**Re**	octavă ✓	cvartă ✓

✓ = interval cu punct de liniște clar. „Freacă” = interval tensionat: îl verifici pe cealaltă dronă.

REGULA, PENTRU ORICE TONALITATE

Drona pe tonică pentru treptele 1, 3, 4, 5, 6, 8. Drona pe treapta 5 pentru treptele 2 și 7. Coloana a patra din tabelul de la pagina 8 îți spune care e.

ÎN MINORUL ARMONIC

Treapta 7 urcată (Do# în Re minor, sunetul lăutăresc) se verifică exact la fel: pe drona La e o terță mare.

13 · REZUMAT

Fișa de verificare

Toată metoda pe o singură pagină. Ține-o lângă pupitru în primele săptămâni.

TREAPTA	INTERVAL CU TONICA	CUM SUNĂ	PUNCTUL LINIȘTIT FAȚĂ DE PIAN	VERIFICI PE
1 · 8	unison · octavă	se topește în dronă	la fel ca la pian	drona pe tonică
2	secundă mare	freacă	—	drona pe 5 (cvintă)
3	terță mare / mică	luminoasă / melancolică	mare: puțin mai jos · mică: puțin mai sus	drona pe tonică
4	cvartă	stabilă, deschisă	la fel ca la pian	drona pe tonică (ascultă octava)
5	cvintă	deschisă, ca un clopot	la fel ca la pian	drona pe tonică
6	sextă mare / mică	cântătoare / apăsată	mare: puțin mai jos · mică: puțin mai sus	drona pe tonică
7	septimă mare	tensionată, vrea să urce	—	drona pe 5 (terță mare)

Patru întrebări pentru fiecare notă


1. Aud bătăi? Dacă da, sunt rapide sau rare?
2. Când mișc degetul spre cutie, se răresc sau se îndesesc?
3. Am găsit locul? Ridic degetul și îl pun direct acolo, fără alunecare.
4. Sună la fel și a treia oară? Abia atunci trec mai departe.

PE SCURT

Note lungi, fără vibrato, drona mai încet decât vioara. Ascultă tremurul, nu degetul.

30 de zile, câte 15 minute

Fiecare zi are aceeași structură de 15 minute. Se schimbă doar drona și notele pe care le verifici.



BLOC	CE FACI
Acordaj	Acordezi pe dronă coarda zilei (pagina 9).
Note lungi	Treptele zilei, câte 4 note lungi fiecare, cu cele patru întrebări din pagina 16.
Gamă / melodie	Gama sau melodia zilei, rar, peste dronă. Te oprești pe notele lungi și verifici.
Metronom	Gama zilei pe pista de metronom indicată, după regulile de la pagina 21.

Reguli

- Bifezi caseta zilei după ce ai făcut-o, nu înainte.
- Ai pierdut o zi? Nu dublezi a doua zi. Continui de unde ai rămas.
- O zi ți s-a părut grea? Repet-o. Planul nu e o cursă.
- Ziua 1 și ziua 29 te înregistrezi cu telefonul. Ziua 30 compari.

PLANUL DE 30 DE ZILE

Zilele 1–10 · unison, octavă, cvintă, primele terțe

	ZIUA	DRONA	NOTE LUNGI ȘI GAMĂ	METRONOM
☐	1	**Re**	Acordează coarda Re pe dronă. Note lungi: Re în aer, apoi Re cu 3 pe La (octava). Înregistrează-ți gama Re major **fără** dronă și păstreaz-o pentru ziua 30.	60
☐	2	**La**	Coarda La pe octava dronei. La cu 4 pe Re, apoi coarda La în aer: trebuie să sune identic.	60
☐	3	**Sol**	Coarda Sol pe dronă. Sol cu 3 pe Re (octava). Caută rezonanța coardei Sol.	60
☐	4	**Re**	Cvinta și cvarta: La în aer, apoi Sol cu 3 pe Re. Câte 4 note lungi fiecare.	60
☐	5	**Mi**	Coarda Mi pe octava dronei. Mi cu 1 pe Re (unison) și Mi cu 4 pe La.	60
☐	6	**Re**	Gama Re major în note lungi pe dronă: oprește-te pe fiecare treaptă până se liniștește.	60
☐	7	**La**	Gama La major pe coardele La și Mi (Tiparul 2-3 pe amândouă), note lungi. Recapitulare.	60
☐	8	**Re**	Terța mare: Fa# cu 2↑ pe Re. Caută locul liniștit, puțin sub cel de pian.	72
☐	9	**La**	Terța mare: Do# cu 2↑ pe La. Apoi gama La major, rar.	72
☐	10	**Sol**	Gama Sol major pe Sol și Re (Tiparul 2-3). Terța: Si cu 2↑ pe Sol.	72

Metronomul e orientativ: urci la pista următoare doar după regulile de la pagina 21. Dacă rămâi mai mult pe un tempo, e perfect.

PLANUL DE 30 DE ZILE

Zilele 11–20 · sexte, melodii, game minore

	ZIUA	DRONA	NOTE LUNGI ȘI GAMĂ	METRONOM
☐	11	**Re**	Sexta mare: Si cu 1 pe La. Apoi treptele 1–3–5–6–8, note lungi.	72
☐	12	**La**	Sexta mare: Fa# cu 1 pe Mi. Apoi gama La major întreagă.	80
☐	13	**Re**	«Oda bucuriei» în Re major pe dronă, rar. Oprește-te pe notele lungi și verifică.	80
☐	14	**Re**	«Frère Jacques» în Re major pe dronă, apoi gama Re major. Recapitulare.	80
☐	15	**La**	Terța mică: Do cu 2↓ pe La. Gama La minor pe La și Mi (Tiparul 1-2, apoi Tiparul 0-1).	80
☐	16	**Re**	Re minor: Fa cu 2↓ pe Re (terța mică) și Sib cu 1↓ pe La (sexta mică).	80
☐	17	**Mi**	Mi minor: Sol cu 3 pe Re (terța mică) și Do cu 2↓ pe La (sexta mică).	80
☐	18	**Sol**	Sol minor: Sib cu 2↓ pe Sol (terța mică) și Mib cu 1↓ pe Re (sexta mică). Gama Sol minor naturală.	90
☐	19	**Re**	Major–minor: alternează Fa# (2↑) și Fa (2↓) pe coarda Re. Ascultă cum se schimbă culoarea.	90
☐	20	**Re**	Re minor armonic: Do# cu 2↑ pe La, sunetul lăutăresc. Verifică-l apoi și pe drona La.	90

Metronomul e orientativ: urci la pista următoare doar după regulile de la pagina 21. Dacă rămâi mai mult pe un tempo, e perfect.

PLANUL DE 30 DE ZILE


Zilele 21–30 · treptele 2 și 7, tonalități noi, testul final

	ZIUA	DRONA	NOTE LUNGI ȘI GAMĂ	METRONOM
☐	21	**La**	La minor armonic: Sol# cu 2↑ pe Mi. Verifică-l pe drona Mi. Recapitulare.	90
☐	22	**La**	Pentru Re major: Mi cu 1 pe Re (cvinta lui La) și Do# cu 2↑ pe La (terța lui La).	90
☐	23	**Re**	Pentru Sol major: La în aer și La cu 1 pe Sol (cvinta lui Re), Fa# cu 2↑ pe Re (terța lui Re).	100
☐	24	**Mi**	Pentru La major: Si cu 1 pe La (cvinta lui Mi) și Sol# cu 2↑ pe Mi (terța lui Mi).	100
☐	25	**Do**	Gama Do major de la Do cu 3 pe Sol. Atenție la Fa și Do, amândouă cu 2↓.	100
☐	26	**Fa**	Gama Fa major de la Fa cu 2↓ pe Re. Atenție la Sib cu 1↓ pe La.	100
☐	27	**Sib**	Gama Sib major de la Sib cu 2↓ pe Sol. Atenție la Mib cu 1↓ pe Re.	110
☐	28	**a ta**	Alege o melodie din Vioara Dezvăluită și cânt-o pe drona tonalității ei.	110
☐	29	**Re**	Gama Re major pe dronă, înregistrată. Apoi aceeași gamă fără dronă, înregistrată și ea.	120
☐	30	**—**	Ascultă înregistrarea din ziua 1 și pe cea de ieri. Notează ce s-a schimbat. Alege tonalitatea pentru luna următoare.	tempo-ul tău

Metronomul e orientativ: urci la pista următoare doar după regulile de la pagina 21. Dacă rămâi mai mult pe un tempo, e perfect.

Cum urci viteza fără să pierzi intonația

Metronomul nu e pentru viteză, e pentru control. Viteza vine singură când mâna știe locul fiecărei note.



1. **Găsește tempo-ul curat:** pista la care cânți exercițiul de 3 ori la rând fără greșeli și cu notele liniștite.
2. **Rămâi acolo o zi.** A doua zi încerci pista următoare.
3. **Urci o singură treaptă pe zi**, niciodată mai mult.
4. **Două greșeli la pista nouă?** Te întorci la cea de dinainte. Acolo se construiește viteza.
5. **Clicul înalt = timpul 1.** Pune prima notă a fiecărui grup de patru exact pe el.
6. **Intonația are prioritate.** Dacă la tempo mare o notă iese falsă, ai urcat prea repede.

16 · SCARA VITEZEI

Fișa ta de tempo

Pătrimi = o notă pe fiecare clic. **Optimi** = două note pe fiecare clic. Optimile la 60 au aceeași viteză a notelor ca pătrimile la 120. Deci, când gama curge curat la 120 în pătrimi, treci la optimi pe pista de 60 și urci din nou: 72, 80 și așa mai departe.

EXERCIȚIU	60	72	80	90	100	110	120
Gama Re major · pătrimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gama Re major · optimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gama La major · pătrimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gama Sol major · pătrimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gama La minor · pătrimi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
«Oda bucuriei»	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Exercițiul tău:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Exercițiul tău:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Bifează pista doar după 3 execuții curate la rând.

ARCUȘUL PE METRONOM

Același sistem merge și pentru arcuș: o schimbare de arcuș pe fiecare clic, apoi două note pe arcuș, apoi patru. Sunetul trebuie să rămână egal la fiecare treaptă.

DRONA ȘI METRONOMUL ÎMPREUNĂ

Dacă ai două dispozitive, pornește drona pe unul și metronomul pe celălalt. Gama pe dronă, în ritm, e testul complet.

17 · CE CORECTEZI CEL MAI DES

Greșeli frecvente

DRONA PREA TARE

Dacă nu-ți mai auzi vioara, nu auzi nici bătăile. Drona stă sub tine, nu peste tine.

VIBRATO ÎN TIMPUL VERIFICĂRII

Vibrato-ul mișcă nota și acoperă pulsația. Întâi locul, apoi vibrato-ul.

CĂUTATUL PRIN ALUNECARE

Dacă aluneci de fiecare dată până găsești nota, mâna învață alunecarea. Găsește, ridică, pune direct.

ARCUȘ NESIGUR

Un sunet care tremură din arcuș se confundă cu bătăile. Arcuș egal, presiune constantă.

TERȚA „DE PIAN”

Terța mare liniștită e puțin mai jos decât la pian. Nu o împinge în sus ca să semene cu acordorul.

MEREU CU DRONA

Oprește-o din când în când și cântă singur. Apoi repornește-o și verifică ce ai păstrat.

SESIUNI PREA LUNGI

După 15–20 de minute, urechea acceptă orice. Mai scurt și mai des.

FINAL

Pasul următor

Ai acum în telefon un studio complet de intonație: drone pentru orice tonalitate și un metronom care te duce, treaptă cu treaptă, de la lent la sigur.

1. **Păstrează sesiunea de 15 minute.** După cele 30 de zile, ia o tonalitate nouă pe săptămână din tabelul de la pagina 8.
2. **Recitește Modulul 8 · Intonație** din Vioara Dezvăluită. Acum o să auzi fiecare exemplu, nu doar o să-l citești.
3. **Pune drona sub fiecare melodie nouă** pe care o înveți, pe tonica ei.
4. **Repetă testul înregistrării** la fiecare 30 de zile. Compară: așa vezi singur cât ai avansat.

ȚINE MINTE

Urechea se antrenează ca un mușchi: puțin, în fiecare zi. Nu cauți nota pe deget, o cauți în liniștea dintre tine și dronă.