HOTOVÝ LÉČEBNÝ PLÁN™ · BONUS 1

Tabulky sekvence oblouků

Sekvence oblouků pro 8 klinických situací: na první pohled uvidíte, kterým obloukem začít a kterým skončit.

Bible ortodontisty

Obsah

Tabulka 1 · Standardní nivelizace · slot 0.022

Tabulka 2 · Standardní nivelizace · slot 0.018

Tabulka 3 · Případ s extrakcí · uzávěr mezer

Tabulka 4 · Hluboký skus

Tabulka 5 · Otevřený skus

Tabulka 6 · Období intermaxilárních tahů II. / III. třídy

Tabulka 7 · Dokončení a detailování

Tabulka 8 · Trakce retinovaného špičáku

> *Níže uvedené sekvence jsou často používané výchozí šablony. Přizpůsobte je systému zámků, velikosti slotu a odpovědi pacienta; na další oblouk přejděte, až když je předchozí oblouk pasivní.*

Tabulka 1 · Standardní nivelizace · slot 0.022

Bez extrakce, mírné až střední stěsnání.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Úvod	0.014 NiTi	Počáteční nivelizace lehkou silou
Nivelizace	0.016 NiTi	Pokračování korekce rotací
Přechod	0.016×0.022 NiTi	Začátek kontroly torque
Pracovní fáze	0.019×0.025 NiTi	Téměř úplné vyplnění slotu
Dokončení	0.019×0.025 nerezová ocel	Tvar oblouku a detailní ohyby

Tabulka 2 · Standardní nivelizace · slot 0.018

Systémy zámků se slotem 0.018.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Úvod	0.012 nebo 0.014 NiTi	Počáteční nivelizace
Nivelizace	0.016 NiTi	Rotace
Přechod	0.016×0.022 NiTi	Začátek torque
Pracovní fáze a dokončení	0.017×0.025 nerezová ocel	Detailování

Tabulka 3 · Případ s extrakcí · uzávěr mezer

Po extrakci premolárů.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Nivelizace	Kulaté NiTi oblouky	Nivelizace špičáků
Přechod	Hranatý NiTi	Kontrola torque
Uzávěr mezer	0.019×0.025 nerezová ocel	Klouzavá mechanika nebo oblouk s uzavíracími kličkami
Dokončení	Detailní ohyby	Kontrola paralelity kořenů

Tabulka 4 · Hluboký skus

Případy, které vyžadují otevření skusu.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Nivelizace	Kulatý NiTi	Se skusovou zábranou
Otevření skusu	NiTi nebo ocel s reverzní křivkou	Sledování overbitu
Pracovní fáze	Hranatý oblouk	Torque řezáků
Dokončení	Nerezová ocel + detaily	Stabilita overbitu

Tabulka 5 · Otevřený skus

Případy, které vyžadují vertikální kontrolu.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Nivelizace	Kulatý NiTi	Vyhněte se extruzi molárů
Kontrola	Hranatý oblouk	Vertikální kotvení (v případě potřeby miniimplantát)
Uzavření	Zvolená vertikální mechanika	Měřte vznik overbitu
Dokončení	Nerezová ocel	Stabilita

Tabulka 6 · Období intermaxilárních tahů II. / III. třídy

Sagitální korekce.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Předpoklad	Hranatá nerezová ocel	Před gumičkami je rigidní oblouk nutností
Gumičky	Na stejném oblouku	Sledování spolupráce a molárového vztahu
Dokončení	V případě potřeby lehký oblouk + usazovací gumičky	Usazení skusu

Tabulka 7 · Dokončení a detailování

Poslední fáze před sejmutím aparátu.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Detaily	Nerezová ocel + ohyby	Ohyby prvního, druhého a třetího řádu
Usazení	Lehký oblouk + usazovací gumičky	Okluzní kontakty
Kontrola	Paralelita kořenů na OPG	V případě potřeby přelepení zámku

Tabulka 8 · Trakce retinovaného špičáku

Trakce po chirurgickém odhalení.

FÁZE	OBLOUK	CÍL
Kotvení	Rigidní hlavní oblouk z nerezové oceli	Prostor musí být předem otevřen
Trakce	Lehký pomocný oblouk nebo řetízek	Lehká síla
Zařazení do oblouku	Zapojení zubu pružným obloukem	Kontrola torque a gingivy

> **Pravidlo:** Před výměnou oblouku se zeptejte: je předchozí oblouk zcela pasivní? Jsou zámky ve správné pozici? Je kotvení zachováno?

Vzdělávací materiál. Nenahrazuje klinické vyšetření, rozhodnutí lékaře ani názor specialisty.

Další krok

Po volbě sekvence oblouků otevřete PDF **Kontrolní seznamy fází léčby** a při každé výměně oblouku odškrtněte příslušný seznam. Podrobnosti o mechanikách najdete v Bibli ortodontisty: **Modul 07 · Doplňkové mechaniky**.