EMBEREK A KÉPEN™

30 Portréhelyzet Lépésről Lépésre

Fény, beállítás és elhelyezés a leggyakoribb portréhelyzetekben, ablakfénytől a koncertig.

A Fotós Technikák Vizuális Atlasza™ · Kiegészítő anyag. Csak személyes használatra.

Tartalom

1 · Az értékekről

2 · A 30 helyzet

Következő lépés

1. RÉSZ

Az értékekről

Kiindulópontok, nem szabályok.

Fontos

A megadott rekesz, záridő és ISO egy tipikus helyzetre vonatkozik. Mindig nézd meg a hisztogramot és a kijelzőt, és igazítsd a saját fényedhez. Telefonnal a portré mód és a fény iránya a legfontosabb.

2. RÉSZ

A 30 helyzet

Fénytől a beállításig.

1. Ablakfény, beltéren

portréhelyzet

FÉNY	Szórt fény oldalról
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/200 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az ablakkal 45°-ban, kb. 1 m-re.

Figyelj: A túloldalra egy fehér lap vagy fal visszaveri a fényt.

2. Déli napfény, szabadban

portréhelyzet

FÉNY	Kemény fény felülről
BEÁLLÍTÁS	f/5,6 · 1/500 s · ISO 100
HOVÁ ÁLLÍTSD	Árnyékba (fa, épület alá).

Figyelj: Ha nincs árnyék, fordítsd háttal a napnak.

3. Aranyóra

portréhelyzet

FÉNY	Meleg, alacsony fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/400 s · ISO 100
HOVÁ ÁLLÍTSD	Félig a nap felé, a fény oldalról érje.

Figyelj: Az aranyóra naplemente előtt kb. egy órával kezdődik.

4. Ellenfény

portréhelyzet

FÉNY	A nap a modell mögött
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/250 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	A nap a modell feje mögött.

Figyelj: Az arcra exponálj, vagy használd a +1 expozíciókorrekciót.

5. Borult idő

portréhelyzet

FÉNY	Lágy, egyenletes fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/250 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Bárhová: a fény mindenhol lágy.

> **Figyelj:** A borult idő a legkönnyebb portréfény.

6. Kapualj, átjáró

portréhelyzet

FÉNY	Irányított, lágy fény
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/200 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	A kapualj szélén, a kint felé fordulva.

> **Figyelj:** A sötét háttér kiemeli az arcot.

7. Kék óra

portréhelyzet

FÉNY	Gyenge, hideg fény
BEÁLLÍTÁS	f/1,8 · 1/125 s · ISO 1600
HOVÁ ÁLLÍTSD	Városi fények elé.

> **Figyelj:** A háttér fényei szép elmosott pöttyökké válnak.

8. Éjszaka, utcai lámpa

portréhelyzet

FÉNY	Felülről jövő pontfény
BEÁLLÍTÁS	f/1,8 · 1/100 s · ISO 3200
HOVÁ ÁLLÍTSD	Kicsit a lámpa elé, hogy az arcot érje.

> **Figyelj:** Ne közvetlenül a lámpa alá: árnyék lesz a szem alatt.

9. Erdő

portréhelyzet

FÉNY	Szórt, zöldes fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/250 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Tisztás szélén, ahol több fény van.

> **Figyelj:** A zöldes tónust szerkesztéskor melegítsd.

10. Tengerpart

portréhelyzet

FÉNY	Erős, visszavert fény
BEÁLLÍTÁS	f/4 · 1/1000 s · ISO 100
HOVÁ ÁLLÍTSD	Háttal a napnak, a víz felé.

> **Figyelj:** A homok visszaveri a fényt: természetes derítő.

11. Hó

portréhelyzet

FÉNY	Nagyon világos környezet
BEÁLLÍTÁS	f/4 · 1/1000 s · ISO 100
HOVÁ ÁLLÍTSD	Bárhol, a fény mindenhol erős.

> **Figyelj:** Expozíciókorrekció +1, különben szürke lesz a hó.

12. Beltér, lámpafény

portréhelyzet

FÉNY	Meleg, gyenge fény
BEÁLLÍTÁS	f/1,8 · 1/100 s · ISO 1600
HOVÁ ÁLLÍTSD	A lámpa mellé, a fény az arcot érje.

> **Figyelj:** Fehéregyensúlyt állítsd izzóra vagy szerkesztéskor javítsd.

13. Kávézó

portréhelyzet

FÉNY	Vegyes fény
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/160 s · ISO 800
HOVÁ ÁLLÍTSD	Ablak mellé.

> **Figyelj:** Az ablakfény erősebb: ez legyen a fő fény.

14. Színes fal előtt

portréhelyzet

FÉNY	Szórt nappali fény
BEÁLLÍTÁS	f/4 · 1/250 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	1–2 m-re a faltól.

> **Figyelj:** Távolság a faltól: így nincs árnyék a háttéren.

15. Virágos kert

portréhelyzet

FÉNY	Lágy fény, színes háttér
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/400 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	A virágok mögött vagy előtt.

> **Figyelj:** Az előtérben lévő virágok elmosva szép keretet adnak.

16. Lépcsőház

portréhelyzet

FÉNY	Felülről jövő ablakfény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/160 s · ISO 800
HOVÁ ÁLLÍTSD	A fény alá, a lépcsőn.

> **Figyelj:** A vonalak a modell felé vezetik a tekintetet.

17. Városi utca

portréhelyzet

FÉNY	Változó fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/500 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az árnyékos oldalon.

> **Figyelj:** Hosszabb gyújtótáv (85 mm) elmossa a forgalmas hátteret.

18. Esős nap

portréhelyzet

FÉNY	Lágy, szürke fény
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/250 s · ISO 800
HOVÁ ÁLLÍTSD	Esernyő alatt vagy kapualjban.

> **Figyelj:** Az esernyő színes keretet ad.

19. Tükörkép

portréhelyzet

FÉNY	Bármilyen fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/200 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Tükör, kirakat vagy víz mellé.

> **Figyelj:** Élesíts a tükörképre, ne a tükörre.

20. Fényfüzér az előtérben

portréhelyzet

FÉNY	Gyenge, pontszerű fények
BEÁLLÍTÁS	f/1,8 · 1/100 s · ISO 1600
HOVÁ ÁLLÍTSD	A fényfüzér mögé fotózz.

> **Figyelj:** A fényfüzért tartsd a gép elé: elmosott fénypöttyök az előtérben.

21. Mozgó fénypászma

portréhelyzet

FÉNY	Erős, keskeny fény
BEÁLLÍTÁS	f/4 · 1/250 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	A fénysávba az arc.

> **Figyelj:** Az arcra exponálj: a többi lehet sötét.

22. Fekete háttér, egy lámpa

portréhelyzet

FÉNY	Egy erős oldalfény
BEÁLLÍTÁS	f/4 · 1/160 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Sötét szobában, egy lámpa oldalról.

> **Figyelj:** Drámai, festményszerű portréhoz.

23. Ablak előtt sziluett

portréhelyzet

FÉNY	Erős ellenfény
BEÁLLÍTÁS	f/5,6 · 1/250 s · ISO 100
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az ablak előtt, profilból.

> **Figyelj:** A háttérre exponálj: a modell sötét forma lesz.

24. Gyerek a kertben

portréhelyzet

FÉNY	Változó fény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/500 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Árnyékos részre.

> **Figyelj:** Rövid záridő, mert a gyerek mozog.

25. Csoport szabadban

portréhelyzet

FÉNY	Lágy fény
BEÁLLÍTÁS	f/5,6 · 1/250 s · ISO 200
HOVÁ ÁLLÍTSD	Árnyékba, mindenki egy sávban.

> **Figyelj:** Csoportnál szűkebb rekesz, hogy mindenki éles legyen.

26. Esküvő, templom

portréhelyzet

FÉNY	Gyenge, vegyes fény
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/160 s · ISO 3200
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az ablakok felé.

> **Figyelj:** Vaku helyett magas ISO: a vaku zavarhat.

27. Koncert, előadó

portréhelyzet

FÉNY	Színes színpadi fény
BEÁLLÍTÁS	f/2 · 1/250 s · ISO 3200
HOVÁ ÁLLÍTSD	A színpad szélén.

> **Figyelj:** A színes fény a hangulat része.

28. Profilkép irodában

portréhelyzet

FÉNY	Ablakfény
BEÁLLÍTÁS	f/2,8 · 1/200 s · ISO 400
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az ablakkal szemben, kissé oldalt.

> **Figyelj:** Semleges háttér, ne zavarjon a szoba.

29. Telefonos portré

portréhelyzet

FÉNY	Bármilyen lágy fény
BEÁLLÍTÁS	Portré mód, 2x zoom
HOVÁ ÁLLÍTSD	Ablakfény vagy árnyék.

> **Figyelj:** A 2x zoom kevésbé torzítja az arcot, mint a széles látószög.

30. Önarckép

portréhelyzet

FÉNY	Ablakfény
BEÁLLÍTÁS	Időzítő 10 s, f/2,8
HOVÁ ÁLLÍTSD	Az ablak mellé.

> **Figyelj:** Tegyél egy tárgyat oda, ahová állsz, és arra élesíts előre.

Következő lépés

A héten: próbáld ki az ablakfényes portrét egy családtagodon.