# 1 Énergie cinétique et travail d'une force

## ▶ Énergie cinétique

Un objet qui se déplace possède une énergie de mouvement, qui dépend de sa vitesse et de sa masse, appelée **énergie cinétique**.

La relation donnant l'**énergie cinétique E\_c** d'un système modélisé par un point matériel animé d'un mouvement de translation s'écrit :

énergie cinétique 
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$
 vitesse (en  $m \cdot s^{-1}$ )

EXEMPLE Lors d'un crash-test, l'énergie cinétique est à l'origine de la déformation du véhicule (FI6. 1).

#### ▶ Travail d'une force constante

Une force constante est une force dont l'intensité, la direction et le sens ne varient pas au cours du temps. Le travail d'une force traduit au niveau énergétique les effets d'une action mécanique sur un système qui se déplace.

Le **travail** d'une **force constante**  $\vec{F}$ , appliquée à un système se déplaçant d'un point A vers un point B se note  $W_{AB}(\vec{F})$ .

travail de la force entre A et B (en J)

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = \vec{F} \times \vec{AB} \times \cos \alpha$$

angle  $\alpha$  formé par  $\vec{F}$  produit scalaire longueur (en m)

et  $\vec{AB}$  (en °)

Le travail est une grandeur algébrique de signe positif ou négatif déterminé par la valeur de l'angle  $\alpha$  (F et AB étant toujours positives (FI6. 2)) comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

$W_{AB}(\vec{F}) > 0$	$W_{AB}(\vec{F}) = 0$	$W_{AB}(\vec{F}) < 0$
$0^{\circ} \le \alpha < 90^{\circ}$	α=90°	90° < α ≤ 180°
la force favorise le déplacement.	la force n'agit pas sur le déplacement.	la force s'oppose au déplacement.
le travail est <b>moteur</b> .	le travail est <b>nul</b> .	le travail est <b>résistant</b> .

**EXEMPLE** Une pomme de masse m=130 **g** chute verticalement d'une hauteur de 1,0 **m**. Le poids qui modélise l'action mécanique de la Terre sur la pomme est une force constante d'expression  $P=m\times g$  et son point d'application se déplace sur AB=1,0 **m**.  $\vec{P}$  et  $\vec{AB}$  forment un angle  $\alpha=0,0^{\circ}$  (FIG. 3). Le travail produit est moteur et vaut :  $W_{AB}(\vec{P})=130\times10^{-3}\times9,8\times1,0\times\cos0,0=1,3$  **J**.

### ▶ Théorème de l'énergie cinétique

La variation d'énergie cinétique d'un système qui se déplace d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces qui modélisent les actions mécaniques qui s'appliquent sur le solide lors de son déplacement.

variation d'énergie 
$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$
 somme des travaux des forces (en J)



FIG. 1 Lors de l'impact, la déformation est d'autant plus importante que le véhicule possède une énergie cinétique importante.

#### UN PONT VERS LES MATHS

Le calcul vectoriel et le produit scalaire sont des notions mathématiques qui se sont développés conjointement à la notion de travail en physique au XIX<sup>e</sup> siècle.




FIG. 2 Travail moteur, résistant ou nul.




FIG. 3 Le point d'application du poids  $\vec{P}$  se déplace en modifiant la vitesse de la pomme, donc son énergie cinétique.

EXEMPLE Lors de la chute précédente de la pomme, le travail du poids correspond à un gain d'énergie cinétique pour la pomme qui s'exprime ainsi :  $\Delta E_{c} = \frac{1}{2} m v_{\rm B}^2 - \frac{1}{2} m v_{\rm A}^2 = W_{\rm AB}(\vec{P}).$ 

La variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids (FIG. 4).

# 2 Forces conservatives et non-conservatives

#### ▶ Force conservative et énergie potentielle

Une force est dite **conservative** lorsque la valeur de son **travail est indépendante du chemin suivi** par le système sur lequel s'applique l'action mécanique (modélisée par cette force) (FIG. 5).

Toutes les forces constantes sont conservatives.

EXEMPLE En prenant le cas d'un déplacement quelconque d'une balle entre A et B (FIG. 5) :

$$W_{AB}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{AB}$$
 or  $\vec{AB} = \vec{AH} + \vec{HB}$ ,  $(\vec{P}; \vec{HB}) = 90^{\circ}$  et  $(\vec{P}; \vec{AH}) = 0^{\circ}$ 

 $\operatorname{donc} W_{\operatorname{AB}}(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \overrightarrow{\operatorname{AH}} + \vec{P} \cdot \overrightarrow{\operatorname{HB}} = \vec{P} \cdot \overrightarrow{\operatorname{AH}} = P \times \operatorname{AH} \times \cos 0 = mg \times \operatorname{AH} = mg \times (z_{\operatorname{A}} - z_{\operatorname{H}}).$ 

Puisque  $z_H = z_B$ ,  $W_{AB}(P) = mg \times (z_A - z_B)$ .

Le travail du poids ne dépend que de l'altitude  $z_{\rm A}$  et  $z_{\rm B}$  et non du chemin suivi. Le poids est donc une force conservative.

À chaque force conservative sera associée une énergie potentielle. L'énergie potentielle d'un système est liée à sa position.

## ▶ Énergie potentielle de pesanteur

La variation de l'énergie potentielle de pesanteur d'une balle, qui se déplace du point A au point B, est égale à l'opposé du travail du poids sur ce trajet.  $\Delta E_{\rm pp} = -W_{\rm AB}(\vec{P})$ , c'est-à-dire :

$$E_{ppB} - E_{ppA} = mg \times (z_B - z_A) = mgz_B - mgz_A$$

Par identification des termes de la relation précédente, l'**énergie potentielle de pesanteur** au voisinage de la Terre d'un système dont l'altitude est z s'écrit : \_\_\_\_\_ masse (en kg)

énergie potentielle de pesanteur (en J)

$$E_{pp} = mgz$$
 altitude (en m)

intensité de la pesanteur (en m · s-2)

Pour cette expression, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle à l'origine O où z=0 et l'axe Oz est orienté vers le haut. Au voisinage de la Terre, l'intensité de la pesanteur g est considérée constante.

#### Force non-conservatives

Les forces de frottement, la force de tension d'un fil, les forces pressantes sont des forces non-conservatives.

Lorsque le travail d'une force dépend du chemin suivi par le système, la force est dite **non-conservative**.




FIG. 4 Lors d'une chute libre, la variation d'énergie cinétique est égale au travail du poids.




FIG. 5 Le travail du poids, force conservative, est indépendant du chemin suivi.

#### Travail d'une force de frottement

Lorsqu'un système est en mouvement sur un support ou au sein d'un fluide, il est soumis à une action mécanique qui s'oppose au mouvement, modélisée par une force appelée force de frottement  $\vec{f}$  (FIG. 6).

Le **travail** d'une force de frottement  $\vec{f}$ , lors du déplacement rectiligne du système d'un point A à un point B, est toujours résistant.

travail de la force de frottement (en J)


$$W_{AB}(\vec{f}) = \vec{f} \cdot \overrightarrow{AB} = f \times AB \times \cos 180^{\circ} = -f \times AB$$

longueur (en m)

# 3 Conservation et non-conservation de l'énergie mécanique

## **▶** Énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un système, correspondant à son énergie totale, est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle.



### De Conservation de l'énergie mécanique

En l'absence de forces non-conservatives comme les forces de frottement, il y a conservation de l'énergie mécanique au cours du temps.

EXEMPLE Lors du mouvement d'un pendule autour de sa position d'équilibre en l'absence de frottement, l'énergie mécanique du pendule se conserve. Il y a conversion d'énergie potentielle de pesanteur en énergie cinétique par l'intermédiaire du travail du poids et réciproquement (FIG. 7 et FIG. 8).

#### Non-conservation de l'énergie mécanique

En présence de **forces non-conservatives**, l'énergie mécanique du système **ne se conserve plus** dans le temps. Quand l'énergie mécanique diminue, il y a **dissipation d'énergie**. Quand l'énergie augmente, il y a un **gain d'énergie**.

Lors du mouvement d'un pendule, en présence de frottement dû à l'action de l'air sur le système, l'énergie mécanique diminue au cours du temps,  $\Delta E_{\rm m} = W_{\rm AB}(\vec{f}) < 0$  (FIG. 9). L'énergie mécanique est dissipée sous forme d'énergie thermique dans le milieu extérieur dont la température s'élève.

La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives.

variation d'énergie 
$$\Delta E_{\rm m} = \sum W_{\rm AB} \left( \vec{f}_{\rm non-conservative} \right)$$
 mécanique (en J) somme des travaux des forces non-conservatives (en J)



FIG. 6 Au curling, le travail des forces de frottement s'oppose au mouvement de la pierre.




FIG. 7 Oscillation d'un pendule simple.




FIG. 8 Sans frottement, l'énergie mécanique du système se conserve.





FIG. 9 En présence de frottement, l'énergie mécanique du système diminue.

# L'ESSENTIEL À RETENIR


Le vocabulaire à retenir
Les relations à connaître
et savoir utiliser


# 1 Énergie cinétique et travail d'une force

L'énergie cinétique E<sub>c</sub> d'un système modélisé par un point matériel en mouvement de translation est donnée par la relation :



▶ Le **travail** *W*<sub>AB</sub>(*F*) d'une **force constante** *F* lors du déplacement *AB* du système est défini par :





$W_{AB}(\vec{F}) > 0$	$W_{AB}(\vec{F}) = 0$	$W_{AB}(\vec{F}) < 0$
$0^{\circ} \le \alpha < 90^{\circ}$	α=90°	$90^{\circ} < \alpha \leqslant 180^{\circ}$
La force <b>favorise</b> le déplacement.	La force n'agit pas sur le déplacement.	La force <b>s'oppose</b> au déplacement.
Le travail est moteur.	Le travail est nul.	Le travail est <mark>résistant</mark> .

Théorème de l'énergie cinétique

$$\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{AB}(\vec{F})$$
 somme des travaux des forces (en J) variation d'énergie cinétique (en J)

# 2 Forces conservatives et non-conservatives

- Une force est dite **conservative** lorsque la valeur de son travail est indépendante du chemin suivi par le système. Le **poids**  $\vec{P}$  est une force conservative.
- L'énergie potentielle de pesanteur  $E_{pp}$  au voisinage de la Terre d'un système dont l'altitude est z (selon un axe orienté vers le haut) s'écrit :

masse (en kg)
$$E_{pp} = mgz \qquad \text{altitude (en m)}$$

$$\text{intensit\'e de}$$

$$\text{fenergie potentielle de}$$

$$\text{pesanteur (en joule J)}$$

$$\text{(en m · s}^{-2})$$


- Lorsque le travail d'une force dépend du chemin suivi par le système, la force est dite non-conservative.
- Les forces de frottement sont des exemples de forces non-conservatives. Le travail d'une force de frottement  $\vec{f}$  d'intensité constante dans le cas d'une trajectoire rectiligne est donné par la relation :

intensité de  $\hat{f}$  (en N)

travail de  $\longrightarrow$ la force de frottement (en J)  $W_{AB}(\hat{f}) = -f \times AB$ longueur (en m)

# 3 Conservation et non-conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique  $E_{\rm m}$  d'un système est la somme de son énergie cinétique  $E_{\rm c}$  et de son énergie potentielle  $E_{\rm p}$ .



Au cours du mouvement, l'énergie mécanique d'un système peut varier ou non. En l'absence de frottement (chute libre, mouvement d'un pendule, etc.), l'énergie mécanique se conserve au cours du **temps** :  $\Delta E_{\rm m}$  = 0. Il y a conversion intégrale d' $E_{\rm c}$  en  $E_{\rm p}$  et réciproquement.

- ▶ En présence de force de frottement, l'énergie mécanique varie au cours du temps.
- La variation de l'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non-conservatives.

variation d'énergie mécanique (en 
$$\mathbf{J}$$
) 
$$\Delta \mathbf{E_m} = \sum \mathbf{W_{AB}} \left( \vec{f_{non-conservative}} \right)$$

somme des travaux des forces non-conservatives (en J)