## FICHE MÉTHODE 10

## Écrire l'équation d'une réaction d'oxydoréduction

Une réaction d'oxydoréduction met en jeu un transfert d'électrons entre les réactifs, qui appartiennent à deux couples oxydant/réducteur  $Ox_1/Red_1$  et  $Ox_2/Red_2$ .

## 1 Demi-équations électroniques

Comme pour l'écriture d'une équation de réaction, il est nécessaire d'ajuster les demi-équations électroniques de façon à respecter la conservation des éléments et de la charge électrique.

1. Placer les 2 espèces chimiques du couple à gauche et à droite d'un signe égal :

$$Cr_2O_7^{2-}$$
 (aq) =  $Cr^{3+}$  (aq)

Couple 
$$Cr_2O_7^{2-}$$
 (aq)/ $Cr^{3+}$  (aq)

2. A l'aide des nombres stœchiométriques, assurer la conservation des éléments autres que H et O :

$$Cr_2O_7^{2-}$$
 (aq) = 2  $Cr^{3+}$  (aq)

3. L'élément oxygène O se conserve par ajout de molécules d'eau H<sub>2</sub>O (?):

$$Cr_2 \frac{O_7^2}{(aq)} = 2 Cr^{3+} (aq) + 7 H_2 \frac{O}{(\ell)}$$

4. L'élément hydrogène H se conserve par ajout d'ions H+ (ag):

$$Cr_2O_7^{2-}$$
 (aq) + 14 H<sup>+</sup> (aq) = 2 Cr<sup>3+</sup> (aq) + 7 H<sub>2</sub>O ( $\ell$ )

5. La conservation de la charge est effectuée par ajout d'électrons e-:

$$Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14 H^+(aq) + 6 e^- = 2 Cr_3^{3+}(aq) + 7 H_2O(\ell)$$

ajustée

## 2 Équation-bilan

Pour obtenir l'équation de la réaction d'oxydoréduction :

1. Placer les 2 demi-équations l'une en dessous de l'autre en mettant l'oxydant et le réducteur de la réaction à gauche :

2 H+ (aq) + 2 e- = 
$$H_2$$
 (g)  
Al (s) = Al<sup>3+</sup> (aq) + 3 e-

Couples H+ (aq)/
$$H_2$$
 (g)  
et Al<sup>3+</sup> (aq)/Al (s)

2. Multiplier les demi-équations par un coefficient afin d'avoir le même nombre d'électrons de chaque côté :

3. Additionner les 2 demi-équations électroniques et simplifier :

$$6 H^{+} (aq) + 6 e^{-} = 3 H_{2} (g)$$

$$2 Al (s) = 2 Al^{3+} (aq) + 6 e^{-}$$

$$6 H^{+} (aq) + 2 Al (s) \rightarrow 3 H_{2} (g) + 2 Al^{3+} (aq)$$