
La transformation non totale



Transformation totale

$$x_f \approx x_{\text{max}} \text{ ou } \tau = 1$$

 $a \land (aq) + b \land (aq) \rightarrow c \land (aq) + d \land (aq)$

Transformation non totale

$$x_f < x_{max}$$
 ou $0 < \tau < 1$
 $a \land A(aq) + b \land B(aq) \xrightarrow{sens direct} c \land C(aq) + d \land D(aq)$

2 L'évolution spontanée d'un système

Système chimique

$$a A(aq) + b B(aq) \rightleftharpoons c C(aq) + d D(aq)$$


• Quotient de réaction Q, (sans unité) :

$$Q_{r} = \frac{\left(\frac{\boxed{C}}{c^{\circ}}\right)^{c} \times \left(\frac{\boxed{D}}{c^{\circ}}\right)^{d}}{\left(\frac{\boxed{A}}{c^{\circ}}\right)^{a} \times \left(\frac{\boxed{B}}{c^{\circ}}\right)^{b}}$$

• Constante d'équilibre K (sans unité) : $K = Q_{r,éq}$

Hors état d'équilibre

$$a A(aq) + b B(aq)$$
 sens direct $c C(aq) + d D(aq)$




État d'équilibre

$$Q_{r,\acute{e}q} = K$$

3 Le transfert spontané d'électrons

Fonctionnement d'une pile



- Le signe de la tension lue indique la polarité de la pile.
- Dans le circuit extérieur à la pile, les électrons circulent de la borne

 à la borne

 . Le sens conventionnel du courant est inverse.
- 3. Borne ⊕ : gain d'électrons, donc réduction. Borne ⊖ : perte d'électrons, donc oxydation.
- Capacité électrique Q_{max}:

$$Q_{\text{max}} = n(e^{-})_{\text{max}} \times N_{A} \times e$$

$$C \quad \text{mol} \quad \text{mol}^{-1} \quad C$$

5. Le pont salin assure la neutralité des solutions et ferme le circuit.

Réducteurs usuels

Métaux

Exemples: métaux du blocs, tel que le lithium Li(s).

Dihydrogène H₂ (g).

Oxydants usuels

Dioxygène $O_2(g)$; dichlore $C\ell_2(g)$; acide ascorbique; ion hypochlorite $C\ell O^-(aq)$.




Schéma d'une pile Daniell, exemple de pile électrochimique

Capacité d'une pile en fonction du nombre d'électrons

Soit x_f l'avancement final de la réaction d'oxydoréduction à l'origine du fonctionnement de la pile, et $n(e^-)$ le nombre d'électrons échangés. Alors la capacité Q de la pile s'obtient par la relation suivante:

$$Q = n(e^{-})x_{f}\mathcal{F}$$

Q la capacité (en C)

 $n(e^{-})$ le nombre d'électrons échangés (sans unité)

 x_f l'avancement final (en mol)

 $\mathcal{F} = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$ la constante de Faraday

Exemple de la pile Daniell:

On introduit dans un bécher un volume $V_1=20~\mathrm{mL}$ d'une solution de sulfate de cuivre (II) à la concentration $c_1 = 0, 10 \text{ mol.L}^{-1}$. De même, on introduit dans un second bécher un volume $V_2 = 20 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de zinc à la concentration $c_2 = 0, 10 \text{ mol.L}^{-1}$.

On réalise le montage de la pile comme présenté sur la figure 2.1. La lame de cuivre a une masse $m_1 = 2,0$ g et celle de zinc une masse $m_2 = 2,0$ g également.

La constante d'équilibre K associée à la réaction d'oxydoréduction de la pile est $K=10^{37}$. On peut donc considérer que cette réaction est totale.

$$\operatorname{Cu}^{2+}_{(aq)} + \operatorname{Zn}_{(s)} \Longrightarrow \operatorname{Cu}_{(s)} + \operatorname{Zn}^{2+}_{(aq)}$$

Les quantités de matières initiales des réactifs sont : $n_i(\text{Cu}^{2+}) = c_1 \times V_1 = 0, 10 \times 20.10^{-3} = 2, 0.10^{-3} \text{ mol.}$ $n_i(\text{Zn}) = \frac{m_2}{M(\text{Zn})} = \frac{2,0}{65,4} = 3, 1.10^{-2} \text{ mol.}$

Ainsi, d'après la stocchiométrie de la réaction, les ions cuivre (II) sont limitant et le zinc solide en excès. $x_f = n_i(\text{Cu}^{2+}) = 2, 0.10^{-3} \text{ mol.}$

Pour déterminer le nombre d'électrons échangés, observons les demi-équations électroniques des couples $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}$ et $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$:

$$Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2\,e^{-}$$

$$Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,e^{-} = Cu_{(s)}$$

Il y a donc deux électrons échangés pour un équivalent de zinc ou d'ion cuivre (II). Ainsi $n(e^{-}) = 2$. D'après la formule de la capacité, on obtient : $Q=n(e^-)x_f\mathcal{F}=2\times 2, 0.10^{-3}\times 96500=386$ C.