1 Équilibre chimique

▶ Transformations totales et non totales

Soit une transformation chimique modélisée par une réaction d'équation :

Si l'un des réactifs A ou B est totalement consommé à l'état final, alors c'est le **réactif limitant**. L'avancement de la réaction est alors maximal, on l'écrit x_{max} , la transformation est dite **totale**.

Mais dans de nombreux cas, à l'état final, il y a présence à la fois des réactifs et des produits. L'avancement final $x_{\rm f}$ est inférieur à l'avancement maximal $x_{\rm max}$, la transformation est dite **non totale**.

Le **taux d'avancement final** τ mesure la fraction du réactif limitant qui a réellement réagi :

$$\tau = \frac{x_f}{x_{\text{max}}} \leftarrow \text{avancement final (en mol)}$$

$$\Rightarrow x_f = x_f =$$

▶ État d'équilibre dynamique

■ Dans une transformation non totale, la **réaction directe ①** (entre les réactifs A et B) est en partie compensée par la **réaction opposée ②** (entre les produits C et D).

■ Au niveau microscopique, la vitesse volumique v_1 de disparition de A et B est initialement plus élevée que la vitesse volumique v_2 de disparition de C et D car les concentrations en quantité de matière de A et B sont plus grandes que celles de C et D. Mais au fur et à mesure que A et B disparaissent et que C et D apparaissent, v_1 diminue et v_2 augmente. Les vitesses v_1 et v_2 finissent par devenir égales (FIG. 1).

Quand les réactions opposées se compensent exactement, on dit que le système est dans un **état d'équilibre dynamique**. Les quantités des réactifs et des produits n'évoluent plus, mais les deux réactions opposées continuent de se produire (FIG. 2).

Quotient de réaction et constante d'équilibre

À chaque réaction chimique d'équation : a A + b B = c D + d D (a, b, c et d étant les nombres stoechiométriques), on associe un **quotient de réaction** Q_r défini par :

(sans unité)
$$Q_r = \frac{\begin{bmatrix} C \end{bmatrix}^c \cdot \begin{bmatrix} D \end{bmatrix}^d}{\begin{bmatrix} A \end{bmatrix}^a \cdot \begin{bmatrix} B \end{bmatrix}^b}$$
 concentrations en quantité de matière (en mol·L⁻¹)

 \blacksquare Si A, B, C ou D est un solvant, un gaz non dissous ou un solide, sa concentration n'est pas définie, elle est remplacée par le nombre 1 dans l'expression du quotient de réaction Q_r .

EXEMPLES

- NaCl (s) \rightleftharpoons Na⁺ (aq) + Cl⁻ (aq), on a : $Q_r = \lceil Na^+ (aq) \rceil \cdot \lceil Cl^- (aq) \rceil$.
- CH_3CO_2H (aq) + H_2O (ℓ) \rightleftharpoons $CH_3CO_2^-$ (aq) + H_3O^+ (aq)

on a :
$$Q_r = \frac{[CH_3CO_2^- (aq)] \cdot [H_3O^+ (aq)]}{[CH_3CO_2H (aq)]}$$
.

RAPPEL

L'avancement x d'une réaction chimique est la quantité (en mol) d'un réactif, dont le nombre stœchiométrique est 1, qui a réagi à un moment donné.

A + B
$$\stackrel{v_1 > v_2}{\longleftarrow}$$
 C + D

Avant d'atteindre l'équilibre

A + B $\stackrel{v_1 = v_2}{\longleftarrow}$ C + D

Dans l'état d'équilibre

- FIGN Évolution des vitesses volumiques :
- de disparition des réactifs A et B;
- de disparition des produits C et D.




FIG. 2 Ce pont qui relie deux îles illustre bien l'état d'équilibre dynamique. Si les trafics sont identiques dans les deux sens, des véhicules changent d'îles en permanence, mais leur nombre sur chaque île reste constant. Au cours d'une transformation chimique, les concentrations des réactifs et des produits varient. Le quotient de réaction Q_r évolue donc jusqu'à ce que l'état d'équilibre dynamique soit atteint.

La valeur du quotient de réaction dans l'état d'équilibre dynamique ne dépend pas de la composition initiale du système chimique. On le note K(7) et on l'appelle constante d'équilibre :

(sans unité)
$$K(f) = \frac{\begin{bmatrix} C \end{bmatrix}_f^c \cdot \begin{bmatrix} D \end{bmatrix}_f^d}{\begin{bmatrix} A \end{bmatrix}_f^a \cdot \begin{bmatrix} B \end{bmatrix}_f^b}$$
 concentrations en quantité de matière à l'état final (en mol·L⁻¹)

La constante d'équilibre K(T), associée à l'équation de la réaction, ne dépend que de la température (FIG. 3).

on l'appelle constante d'équilibre :	K(7)	31,2	37,2	51,3
$[C]_f^c \cdot [D]_f^d$ concentrations en	Account of the last		la consta	

FIG.3 Valeurs de la constante d'équilibre K(T) en fonction de la température T associée à la transformation :

30 °C

80 °C

 $KCl(s) \rightleftharpoons K^{+}(aq) + Cl^{-}(aq)$

▶ Critère d'évolution d'un système chimique

À l'état initial, on mélange A et B, et éventuellement C et D avec des concentrations quelconques. Le quotient de réaction s'écrit alors :

$$Q_{r,i} = \frac{\left[\mathbf{C}\right]_{i}^{c} \cdot \left[\mathbf{D}\right]_{i}^{d}}{\left[\mathbf{A}\right]_{i}^{a} \cdot \left[\mathbf{B}\right]_{i}^{b}}$$

- Si $Q_{r,i} < K(T)$, alors le système chimique évolue dans le sens d'une augmentation de Q_r . Ainsi, [C] et [D] augmentent et [A] et [B] diminuent : la réaction évolue dans le **sens direct**.
- Si $Q_{r,i} > K(T)$, alors le système chimique évolue dans le sens d'une diminution de Q_r . La réaction évolue dans le **sens opposé**.

L'évolution s'arrête lorsque Q_r devient égal à K(7) (FIG. 4).

• Si $Q_{r,i} = K(T)$, alors le système chimique est déjà à l'équilibre.




FIG. 4 Évolution d'un système chimique selon la valeur du quotient de réaction initial $Q_{r,i}$.

2 Les piles

Certaines transformations spontanées peuvent être modélisées par des réactions d'oxydoréduction.

EXEMPLE

Si l'on met en présence de la poudre de zinc Zn (s) et une solution contenant des ions cuivre Cu^{2+} (aq), une transformation se produit, modélisée par :

$$Cu^{2+}$$
 (aq) + Zn (s) \rightarrow Cu (s) + Zn²⁺ (aq)

Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, il y a échange d'électrons entre un oxydant Cu^{2+} et un réducteur Zn:


$$Cu^{2+}$$
 (aq) + 2 e⁻ = Cu (s) et Zn (s) = Zn²⁺ (aq) + 2 e⁻

Constitution d'une pile

Dans une pile, on sépare les réactifs.

Une **pile** est constituée de deux **demi-piles**, reliées par un **pont salin** (papier imprégné d'une solution ionique) ou une membrane laissant passer les ions.

Chaque demi-pile est constituée d'un métal M (s) plongeant dans une solution contenant un ion métallique M^{n+} (aq) de sorte que le couple M^{n+} (aq) / M (s) constitue un **couple oxydant-réducteur** (FIG. 5).





- FIG.5 Une pile cuivre-zinc.
- Schématisation.
- Réalisation au laboratoire.

- Dans le tableau périodique, les métaux du bloc s (première colonne) perdent facilement l'unique électron de leur couche de valence. Ce sont des réducteurs parfois impliqués dans la constitution des piles.
- La **tension à vide** de la pile, toujours positive, est la tension entre les deux électrodes lorsqu'aucun courant ne circule. Elle dépend du couple oxydant-réducteur, de la concentration des solutions et de la température (FIG. 6).

▶ Fonctionnement d'une pile

Lorsque l'on branche un récepteur aux bornes de la pile (résistance, lampe, moteur...), la pile fonctionne. Une transformation se produit pour laquelle on définit un quotient de réaction Q_r et une constante d'équilibre K(T). Tant que $Q_r < K(T)$, la réaction évolue dans le **sens direct**, Q_r tend vers K(T), des électrons sont échangés spontanément entre les réactifs, un courant électrique circule dans le circuit. Il y a conversion d'énergie chimique en énergie électrique.

Une **pile** est un système chimique **hors équilibre**. Lorsque $Q_r = K(T)$, la réaction est terminée, la pile est usée.

■ La pile peut être usée aussi si le réactif limitant est totalement consommé avant que Q_r n'atteigne K(T).

Mouvement des porteurs de charge électrique

À l'extérieur de la pile, un courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Des électrons circulent dans le sens opposé.

À la borne négative, le réducteur cède des électrons qui transitent par les fils de connexion. Ces électrons sont récupérés à la borne positive par l'oxydant, qui est alors réduit (FIG. 7).

À l'intérieur de la pile, le **pont salin** permet de fermer le circuit électrique et assure la neutralité des solutions.

EXEMPLE

Dans la pile de la *figure* 7, le pont salin contient des ions positifs NH_4^+ (aq) et des ions négatifs NO_3^- (aq) qui peuvent se déplacer librement.

Les ions NH_4^+ se déplacent vers la solution de sulfate cuivre pour compenser la perte d'ions positifs Cu^{2+} . Les ions NO_3^- se déplacent vers la solution de sulfate de zinc pour compenser la formation d'ions positifs Zn^{2+} .

▶ Capacité électrique d'une pile

La capacité électrique $q_{\rm max}$ d'une pile représente la quantité maximale de charges électriques qu'elle peut fournir au cours de son fonctionnement. Elle se mesure en coulomb (C).

q_{max} dépend de la quantité de matière initiale du réactif limitant.

EXEMPLE

Une pile cuivre-zinc contient 0,20 mol de zinc. On suppose que c'est le réactif limitant. La transformation d'**un** atome de zinc en **un** ion Zn^{2+} (aq) libère 2 électrons selon la demi-équation : Zn (s) = Zn^{2+} (aq) + 2 e

Lorsque tous les ions zinc ont réagi, la quantité de matière d'électrons ayant circulé est $n(e^-) = 2 \times 0,20 = 0,40$ mol. La capacité électrique de la pile est :

 $q_{\text{max}} = n(e^{-}) \cdot N_{\text{A}} \cdot e = 0.40 \times 6.02 \times 10^{23} \times 1.6 \times 10^{-19} = 3.86 \times 10^{4} \text{ C}$

La capacité électrique d'une pile (FIG. 8) est parfois indiquée en milliampère \cdot heure (symbole : mA \cdot h), avec la conversion suivante :

 $1 \text{ A} \cdot \text{h} = 3.6 \times 10^3 \text{ C}$ donc $1 \text{ mA} \cdot \text{h} = 3.6 \text{ C}$.

Pile	Concentration des ions (en mol·L ⁻¹)		Tension à vide (en V)	
cuivre - zinc	Cu ²⁺ (aq)	10 ⁻¹	1,06 à 0 °C	
	Zn ²⁺ (aq)	10-1	1,10 à 25 ℃	
cuivre - zinc	Cu ²⁺ (aq)	10-1	1,16 à 25 ℃	
	Zn ²⁺ (aq)	10-3		
argent - cuivre	Ag+ (aq)	10 ⁻¹	0,46	
	Cu ²⁺ (aq)	10-1	à 25 ℃	

FIG. 6 Différentes valeurs de tension à vide.




FIG. 7 Mouvement des porteurs de charges dans la pile cuivre-zinc avec un pont salin contenant $(NO_3^-(aq), NH_4^+(aq))$.





FIG. 8 Une pile de tension à vide 1,5 V. Plus la capacité électrique est grande, plus la pile peut fournir d'énergie électrique.


FICHE **MÉMO**



Le vocabulaire à retenir Les relations à connaître

1 Transformations non totales

 Certaines réactions chimiques ne sont pas totales car elles se produisent dans les deux sens.



Lorsque la transformation cesse, tous les réactifs et tous les produits sont encore présents. Le système est dans un état d'équilibre dynamique : les concentrations des espèces chimiques A, B, C et D n'évoluent plus, mais les réactions 1 et 2 continuent de se produire.

Le taux d'avancement final τ mesure la fraction du réactif limitant qui a réagi lorsque la transformation cesse.

Si τ < 1, la réaction est non totale. (sans unité)

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$
 avancement final (en mol) avancement maximal (en mol)


2 Quotient de réaction et constante d'équilibre

▶ En solution aqueuse, à chaque réaction chimique d'équation :

on associe un quotient de réaction Q_r défini par :

(sans unité)
$$Q_r = \frac{\left[C\right]^c \cdot \left[D\right]^d}{\left[A\right]^a \cdot \left[B\right]^b}$$
 concentrations en quantité de matière (en mol · L⁻¹)


ightharpoonup À l'état d'équilibre dynamique, le quotient de réaction Q_r s'appelle **constante d'équilibre K(7)**.




▶ K(T) ne dépend que de la température et pas de la composition initiale du système.

4 Les piles

Dans une pile, les réactifs d'une réaction d'oxydoréduction sont séparés dans deux demi-piles, reliées par un pont salin.



- Le pont salin ferme le circuit électrique et assure l'électroneutralité des solutions aqueuses.
- Une pile est un système chimique hors équilibre. Lorsque la pile fonctionne, Q_r tend vers K(7). Des électrons sont échangés spontanément entre les réactifs, un courant électrique circule dans le circuit.



- Lorsque $Q_r = K(7)$ ou si le réactif limitant est totalement consommé, la pile est usée.
- La capacité électrique q_{max} d'une pile, en coulomb (C), représente la valeur absolue de la charge électrique de l'ensemble des électrons ayant circulé à l'extérieur de la pile pendant son fonctionnement. On la détermine à partir de la quantité initiale du réactif limitant.

3 Prévoir le sens d'évolution

- Au cours d'une transformation chimique, les concentrations des réactifs et des produits évoluent. La valeur de Q_r évolue jusqu'à atteindre K(T).
- ▶ En comparant les valeurs de $Q_{r,i}$ et de K(T), on peut prévoir le sens d'évolution du système.

