
AI 기획

배치 설정---→ 상세 설정



1. 사격 능력

- 1. 명중률은 MOA를 기준으로하여 인게임 상에서 비슷하게 구현
- 2. 단계 별 사격 능력 설정 가능

EX)


1. 1단계 : 100MOA

2. 2단계: 60MOA

3. 3단계: 30MOA

4. 4단계 : 2MOA


5. 명중률은 테이블에서 값을 지정



1MOA = 100야드 당 1인치의 원 넓이에 탄착군 형성

1. 공격 범위


- 1. 공격성 성향의 1단계인 75m를 기본으로 지정
- 2. 공격성 성향이 아닐 경우 75m로 고정
- 3. 공격 범위는 테이블에서 값을 지정
- 4. 적과 교전 후 공격 범위가 인지 범위보다 넓을 경우 인지 범위를 벗어나더라도 공격 범위 내에 있으면 사격



적과 교전 후 공격 범위가 인지 범위보다 넓을 경우 인지 범위를 벗어나더라도 공격 범위 내에 있으면 사격

1. 전투력


- 1. 단계 별 전투력 설정 가능
 - 1. 1단계 : 사격안함
 - 1. 성향 설정 시 사격은 하지 않으며 성향대로 행동
 - 2. 2단계 : 적 인지 후 2초 후 사격
 - 3. 3단계 : 적 인지 후 1초 후 사격
 - 4. 4단계 : 적 인지 후 즉시 사격
- 2. 인지 후 사격 반응 속도는 테이블에서 값을 지정




공격 범위 내 적을 인지할 경우 설정된 전투력에 따라 사격

1. 인지 거리

- 1. 단계 별 인지 거리 설정 가능
 - 1. 1단계 : 50m
 - 2. 2단계: 75m
 - 3. 3단계: 100m
 - 4. 4단계 : 125m
- 2. 인지 거리 내에서 적 인지 전투력 설정에 따라 사격
 - 1. 시야각
 - 1. 좌우 도합 80도
 - 1. 시야각 내에 적이 존재하여야 적 인지
 - 2. 시야각은 테이블에서 값을 지정
- 3. 적과 교전 전에 적 인지 시
 - 1. 공격 범위보다 인지 거리가 넓을 시 공격거리 내가 아닐 경우 인지거리까지 상대방을 응시하며 경계
 - 1. 인지거리에서 벗어날 경우 경계 해제
 - 2. 성향이 공격성이 아닐 경우에만 해당
- 4. 인지 거리는 테이블에서 값을 지정




적과 교전 전에 인지 범위 내 적 인지 시 해당 방향 응시



공격형 성향이 아닐 시 교전 중 공격 범위를 벗어나면 사격 중지 후 해당 방향 응시


4. 소리 인식 범위

- 1. 사격음, 폭발음 인식 범위 설정 가능
 - 1. 1단계 : 100m
 - 2. 2단계: 150m
 - 3. 3단계: 200m
 - 4. 4단계 : 250m
 - 5. 인식 범위 내 사격음 및 폭발음이 발생 시 해당 방향으로 이동
 - 1. 적 미 발견 시 10초 대기 후 원래 자리로 복귀
 - 1. 대기 및 복귀 중 사격음 및 폭발음 발생 시 해당 방향 이동
 - 2. 교전 중에는 행동 X
 - 3. 탄이 박히는 소리 제외
 - 4. 인식 지점까지 이동 중 적을 발견하였을 경우
 - 1. 교전 종료 후 원래 자리로 복귀
- 2. 발소리 인식 범위 : 50m
 - 1. 인식 범위 내 발소리 발생 시 해당 방향 응시
 - 1. 기어가기 사용 시 응시 X
 - 2. 교전 중에는 행동 X
- 3. 소리 및 발소리 인식 범위는 테이블에서 값을 지정




인식 범위 내 사격음 및 폭발음이 발생 시 해당 방향으로 이동

- 적 미 발견 시 원래 자리로 이동
- 교전 중 행동 X



인식 범위 내 발걸음 발생 시 해당 방향 응시

• 교전 중 행동 X



1. 이동 설정

- 1. 지정 이동
 - 1. 일방 통행
 - 1. 통제관이 설정한 루트를 이동
 - 2. 패트롤 기능
 - 1. 통제관이 설정한 루트를 반복 이동
- 2. 랜덤 이동
 - 1. AI가 배치된 곳을 기준으로 일정 범위 내에서 랜덤 이동
 - 1. 이동 지점에 도착할 경우 즉시 이동하지 않고 5초 대기 후 다시 이동
 - 2. 해당 AI를 기준으로 단계별 이동 범위 설정
 - 1. 1단계 : 5m
 - 2. 2단계: 10m
 - 3. 3단계: 20m
 - 4. 4단계: 30m
 - 3. 이동 범위는 테이블에서 값을 지정


2. 이동속도

- 1. AI 배치 시 이동속도 단계 별 적용
 - 1. 이동속도 단계 변경 시 배치되어 있는 모든 사람 AI가 동일하게 적용
 - 2. 이동속도
 - 1. 1단계 : 4km/h
 - 2. 2단계 : 6km/h
 - 3. 3단계: 8km/h
 - 4. 이동 속도는 테이블에서 값을 지정

성향 – 일반(경계성)

1. 일반(경계성) 성향


- 1. 트리거가 발동될 경우 지정된 곳으로 이동하는 방식
 - 1. 소리 인식 범위 내 폭발 및 사격음이 들릴 경우 지정된 곳으로 이동
 - 2. 적 인지 시 교전 및 인지 범위 내에서 적이 사라질 경우 지정된 곳으로 이동
 - 3. 지정된 곳으로 이동 중 적 인지 시 제자리에서 교전이 끝날 경우 재이동




성향 - 공격성

1. 공격성 성향

- 1. 교전 후 적이 인지거리 및 공격 거리를 벗어날 경우 5초간 추격
 - 1. 추격 시간은 테이블에서 값을 지정
- 2. 단계 별 공격 거리 설정
 - 1. 1단계 : 75m
 - 2. 2단계: 100m
 - 3. 3단계 : 125m
 - 4. 4단계: 150m
 - 5. 공격 거리는 테이블에서 값을 지정
- 3. 예외 처리
 - 1. 공격 거리 내 인지한 적이 여러명일 경우
 - 1. 마지막으로 벗어난 적을 추격
 - 2. 추격 중 적이 물체 뒤로 숨거나 인지거리 밖으로 사라진 경우
 - 1. 적이 사라진 마지막 좌표 지점으로 이동
 - 3. 추격 시간이 끝난 경우
 - 1. 기존에 설정된 배치 포인트 및 이동 지점으로 이동
 - 4. 인지 거리가 공격 거리보다 길 경우 인지는 하였으나 공격 범위까지 들어오지 않았을 때
 - 1. 적 주시
 - 5. 추격 중 다른 적이 나타날 경우
 - 1. 다른 적 우선 사격(인지 범위 내 가장 가까운 적 사격)
 - 6. 추격 중 전투력의 적용 없이 사거리 내에 들어오면 즉시 사격






성향 - 회피성


1. 회피성 성향

- 1. 교전 중 적이 회피 범위 내에 들어오면 적의 반대 방향으로 회피
 - 1. 회피 범위 : 25m
 - 2. 회피 범위는 테이블에서 값을 지정
 - 3. 단계 별 회피 거리 설정
 - 1. 1단계: 20m
 - 2. 2단계: 30m
 - 3. 3단계: 40m
 - 4. 4단계: 50m
 - 5. 회피 거리는 테이블에서 값을 지정
 - 4. 회피 1분 후 인지 거리 및 공격 거리 내 적이 없을 경우 원래 위치로 복귀
 - 5. 적이 회피 중 사격 범위 안에 들어올 경우 회피를 중지하고 즉시 사격
 - 1. 회피 중 사격 범위 : 10m
 - 1. 회피 중 사격 범위는 테이블에서 값을 지정

2. 예외 처리

- 1. 회피 범위 내 적이 다수일 경우
 - 1. 최초로 들어온 적을 기준으로 회피
 - 2. 회피 위치 도착 전까지 다른 적이 회피 범위 안에 들어와도 갱신 X
- 2. 회피 지정포인트까지 찍은 후 적이 회피 범위 내에 있을 경우 회피 반복
 - 1. 벽이 있을 경우 멈춘 후 공격 거리 내 적이 있을 경우 교전 진행
 - 1. 교전 중 뒤에 벽이 없을 경우 회피 재시작(회피 범위 내에 적이 있을 경우)
 - 2. 멈춘 후 교전이 끝날 경우 1분 내 인지 거리 및 공격 거리 내 적이 없을 경우 원래 위치로 복귀






민간인 – 공격성

1. 공격성


- 1. 공격성을 설정 하고 민간인 배치 시 적이 인지 범위 내에 들어왔을 경우 적군으로 전환
 - 1. 인지 범위 : 3m
 - 1. 공통과 협조성과는 다른 인지 범위 값
 - 2. 인지 범위는 테이블에서 값을 지정
 - 2. 평소에는 총을 들고 있지 않으며, 이동 설정이 되어있는 경로만 움직이다 적이 인지 범위 내에 들어왔을 경우 배치 전 설정한 총기로 장착
 - 3. 최초 1회만 작동하며, 군인 AI 공격성으로 변환
 - 4. 적군 변환 시 능력치는 배치 전 설정한 값으로 지정



민간인 - 협조성

1. 협조성


- 1. 소리 인식 범위 안에서 사격 소리 및 폭파 소리가 들릴 경우 앉기
 - 1. 소리 인식 범위 : 공통 설정 사용
- 2. 요인 특성
 - 1. 플레이어가 상호작용 'F' 키를 사용할 경우 플레이어를 따라가며 재입력 시 멈춤
 - 1. 따라가기 전 앉은 상태이더라도 플레이어 상호작용에 의해 따라갈 경우 일어서며 멈출 경우 최초 상태로 초기화되어 소리 인식 범위 안에서 사격 소리 및 폭파 소리가 들릴 경우 다시 앉음
 - 2. 협조성 AI 부상 제외




민간인 - 회피성


1. 회피성

- 1. 소리 인식 범위 내 사격음 및 폭발음이 들릴 경우 적군의 반대 방향으로 도망
 - 1. 소리 인식 범위 : 공통 설정 사용
 - 2. 도망 범위: 30m
 - 3. 도망 지점
 - 1. 도망 범위를 기준으로 10m 반경을 탐색하여 이동 가능한 곳을 랜덤으로 이동
 - 2. 도망 지점이 이동 불가능한 지점일 경우 정지
 - 4. 도망 중 사격음 및 폭발음이 계속 들릴 경우 마지막으로 인식한 곳을 기준으로 도망 거리 초기화
 - 5. 상황 종료 후 마지막 위치한 곳에서 배치된 곳으로 돌아가지 않음



2





자폭

1. 자폭

- 1. AI 자폭 기능은 통제관의 임의 지역폭파 기능으로 통합
- 2. 자폭 기능은 없으나 외형적으로 자폭 AI가 구분이 되도록 설정 기능이 필요
- 3. 자살 폭탄 메쉬 위치 : /Content/Graphic/Weapon/Bomb/Meshes/Wep_Bomb_TimeBomb


군견

1. 군견

- 1. 인지 범위 내 적군 인지 시 즉시 제자리에서 짖기 시작
 - 1. 범위 내 벽이 있을 경우 벽 너머 인지 불가
 - 2. 인지 범위 : 5m
 - 3. 인지 각도 : 360도
 - 1. 인지 범위는 테이블에서 값을 지정
 - 2. 인지 각도는 테이블에서 값을 지정

2. HP

- 1. HP: 200
- 2. HP가 0 이하가 될 경우 사망 처리



차량

1. 도로 주행


- 1. 차량을 도로 방향에 맞게 배치 시 도로를 따라 주행
 - 1. 주행 중 도로 이탈 시 도로로 다시 복귀
 - 2. 주행 중 정면이 막힌 경우 정지
- 2. 3단계 속도 설정 가능
 - 1. 이동속도 단계 변경 시 배치되어 있는 모든 차량 AI가 동일하게 적용
 - 2. 1단계: 10km/h
 - 3. 2단계: 20km/h
 - 4. 3단계: 30km/h
 - 5. 차량 속도는 테이블에서 값을 지정


2. 도로 밖 배치

1. 도로 밖 배치 및 도로 방향에 맞지 않을 경우 차량 정지

3. 파손

- 1. HP가 0이 되면 차량 손상 상태 구현
 - 1. HP:100
 - 2. 차량 손상 시 정지
 - 3. 차량 손상 후 60초 후 차량 삭제





인게임 피격

1. 탄의 대미지

```
1. 대미지 타입 : assault rifle 1
```

2. AK-47 - 대미지 : 100

1. HK416 - 대미지 : 100

1. 대미지 타입: assault_rifle_2

3. 글락 – 대미지 : 100

1. 대미지 타입 : handgun_1

4. K-14 - 대미지 : 200

1. 대미지 타입: sniper_rifle_1

5. K-15 - 대미지: 100

1. 대미지 타입 : light_machinegun_1

6. RT870 - 대미지 : 11X9(1탄환 당 11대미지 X 9)

1. 대미지 타입 : shotgun_1

7. 유탄발사기

1. 대미지 타입: grenade_launcher_1

2. 폭발 범위 반경: 400

3. 최대 대미지: 100

4. 소음 범위 반경 : 2500

8. 수류탄

1. 대미지 타입: Grenade_1

2. 폭발 범위 반경: 600

3. 최대 대미지: 100

4. 소음 범위 반경 : 2500

5. 폭발 시간 : 5

초록색 텍스트: 데이터에서 값을 지정

수류탄, 유탄 발사기 대미지 계산식

a : 폭발 범위 반경

b : 최대 대미지

x : 대상과의 거리

$$\frac{2*a-x}{2*a}*b=$$
폭탄 대미지

$$(2 * a - x) / (2 * a) * b$$

* 소수점 발생 시 최종 결과값에서 버림으로 계산

목적


- 1. 바로 근접한 거리에서는 최대 대미지가 나오도록 의도
- 2. 폭발 범위 끝자락에서는 최대 대미지의 1/2 값이 나오도록 의도

인게임 피격

1. HP

- 1. 총 체력 100
- 2. 부위 별 받는 대미지
 - 1. 머리 : 총기 대미지의 100%
 - 2. 몸 : 총기 대미지의 70%
 - 3. 팔, 다리 : 총기 대미지의 20%
 - 4. 폭발 형식의 대미지는 100%
- 3. 방호복 착용
 - 1. 몸의 받는 대미지를 총기 대미지의 40%로 변경

초록색 텍스트 : 데이터에서 값을 지정



인게임 피격

1. 부상 연출

- 1. 부상 시 연출
 - 1. 부상 시 부위 별 부상 상태를 표현하여 시각적으로 인지 가능
 - 1. 한쪽 팔 부상
 - 1. 부상당한 팔이 축 처지는 상태
 - 2. 양쪽 팔 부상
 - 1. 양쪽 팔이 축 처지는 상태
 - 3. 한쪽 다리 부상
 - 1. 다리 한쪽을 절음
 - 4. 양쪽 다리 부상
 - 1. 이동 불가, 바닥에 넘어짐

AI 부상

1. NPC 부상

- 1. 플레이어와 동일하게 부위 부상 시 디버프 부여
 - 1. 협조성 AI 부상 제외
 - 2. AI는 출혈로 인한 대미지 및 응급처치 없음
 - 1. 출혈 메쉬가 생기지 않음
- 2. 부위 별 부상 효과
 - 1. 팔
 - 1. 왼팔
 - 1. 왼팔에 대미지가 1번 이상 들어올 경우 디버프 부여
 - 1. 탄퍼짐 50% 증가
 - 2. 오른팔
 - 1. 오른팔에 대미지가 1번 이상 들어올 경우 디버프 부여
 - 1. 탄퍼짐 50% 증가
 - ※ 오른팔 및 왼팔 둘 중 하나라도 파괴되었을 경우 디버프 부여
 - 3. 양팔
- 중첩되지 않음
- 1. 왼팔과 오른팔 둘 다 부상 상태일 경우 디버프 부여
 - 1. 사격 불가

- 2. 다리
 - 1. 왼다리
 - 1. 왼다리에 대미지가 1번 이상 들어올 경우 디버프 부여
 - 1. 이동속도 40% 저하
 - 2. 오른다리
 - 1. 오른다리 대미지가 1번 이상 들어올 경우 디버프 부여
 - 1. 이동속도 40% 저하
 - ※ 오른다리 및 왼다리 둘 중 하나라도 파괴되었을 경우 디버프 부여
 - 3. 양다리
- 중첩되지 않음
- 1. 왼다리와 오른다리 둘 다 부상 상태일 경우 디버프 부여
 - 1. 이동 불가