


# SLURM资源管理系统 使用入门



### 主要内容

- 1. 资源管理系统概述
  - 系统组成
  - 系统实体
- 2. 资源管理系统使用
  - 资源状态查看
  - 作业与资源分配
  - 作业查看与控制





### 资源管理系统概述


- 开源软件 SLURM
  - 全称 Simple Linux Utility for Resource Management
  - 2015年 TOP500 榜单前 10 名的 HPC 系统中有 6 套系统使用
- 提供高效的资源与作业管理
  - 状态监控
  - 资源管理
  - 作业调度
  - 用量记账
- 是用户使用计算资源的接口
  - 作业提交 / 运行
  - 任务加载
  - 作业控制
  - 状态查看





#### • 主要组成部分

- 控制进程
- 记账存储进程
- 节点监控进程
- 作业管理进程
- 命令工具





- 控制进程: Slurmctld
  - 运行在管理节点
  - 是资源管理系统的控制中枢
  - 记录节点状态
  - 进行分区管理
  - 进行作业管理、作业调度、资源分配
- 记账存储进程: Slurmdbd
  - 运行在管理节点
  - 将作业信息保存到数据库
  - 记录用户、帐号、资源限制、 QOS 等信息
  - 用户认证和安全隔离



- 节点监控进程: Slurmd
  - 运行在每个计算节点
  - 监控节点状态,并向控制进程注册
  - 接收来自控制进程与用户的请求并进行处理
- 作业管理进程: Slurmstepd
  - 加载计算任务时由节点监控进程启动
  - 管理一个作业步的所有任务
    - 启动计算任务进程
    - 标准 I/0 转发
    - 信号传递
    - 任务控制
    - 资源使用信息收集



#### • 命令工具

- yhacct: 查看历史作业信息

- yhalloc: 资源分配

- yhbatch: 提交批处理作业

- yhcancel: 取消作业

- yhcontrol: 系统控制

- yhinfo: 节点与分区状态查看


- yhqueue: 队列状态查看

- yhrun: 任务加载



### 资源管理系统实体

- 实体:管理对象
  - 节点
  - 分区
  - 作业
  - 作业步





### 资源管理系统实体

- 节点: Node
  - 即指计算节点
  - 包含处理器、内存、磁盘空间等资源
  - 具有空闲、分配、故障等状态
  - 使用节点名字标识,如 cn9217
- 分区: Partition
  - 节点的逻辑分组
  - 提供一种管理机制,可设置资源限制、访问权限、优先级等
  - 分区可重叠,提供类似于队列的功能
  - 使用分区名字标识,如 MIC
  - 系统有一个默认分区,带\*标记 work\*



### 资源管理系统实体

- 作业: Job
  - 一次资源分配
  - 位于一个分区中,作业不能跨分区
  - 排队调度后分配资源运行
  - 通过作业 ID 标识,如 123
- 作业步: Jobstep
  - 通过 yhrun 进行的任务加载
  - 作业步可只使用作业中的部分节点
  - 一个作业可包含多个作业步,可并发运行
  - 在作业内通过作业步 ID 标识,如 123.0




### 资源管理系统关联

- 关联: Association
  - 关联是系统实施资源限制的一个基础概念
  - 由<cluster, account, user, partition>构成的四元组
  - 每个作业都有对应的关联,因为作业都是由用户使用某计费帐号提交到系统的一个分区中
- 帐号、用户的资源限制,在实现上最终以关联进行记录
  - 节点数量
  - 作业数量
  - 时间限制



### 主要内容

- 1. 资源管理系统概述
  - 系统组成
  - 系统实体
- 2. 资源管理系统使用
  - 资源状态查看
  - 作业与资源分配
  - **作业查看与控制**





### 节点状态查看

- 使用yhinfo命令查看节点状态
  - 别名: yhi

```
$ yhinfo
PARTITION
           AVAIL
                   TIMELIMIT
                              NODES STATE
                                              NODFLIST
                      infinite
work*
                                 1110 down* cn[0-451,494-1151]
               up
work*
              up
                      infinite
                                    42
                                         idle cn[452-493]
                      infinite
                                    7 down* cn[1178-1179,1224-1225,1244-1245,1259]
test
              up
                      infinite
                                         idle cn[1152-1177,1180-1223,1226-1243,1246
test
                                  121
              up
```

• 使用yhcontrol命令查看节点详细信息

```
$ yhcontrol show node cn0
```

NodeName=cn0 Arch=x86\_64 CoresPerSocket=12

CPUAlloc=0 CPUErr=0 CPUTot=24 Features=(null)

OS=Linux RealMemory=64000 Sockets=2

State=DOWN\* ThreadsPerCore=1 TmpDisk=0 Weight=1

Reason=Not responding [slurm@2015-03-15T15:17:11]



### 节点基本状态

#### • 节点基本状态值

- UNKNOWN: 未知, unk

- IDLE:空闲, idle

- ALLOCATED: 已分配, alloc

- DOWN: 故障, down

#### 状态标识

- DRAIN: 不再分配, drng/drain

- COMPLETING: 有作业正在退出, comp

NO\_RESPOND: 无响应, \*

#### • 指定查看特定状态的节点:

- yhi -t 状态值



### 分区状态查看

- 使用yhinfo命令查看分区状态
  - 与查看节点状态一致

#### \$ yhinfo

7 7					
PARTITION	AVAIL	TIMELIMIT	NODES	STATE	NODELIST
work*	up	infinite	1110	down*	cn[0-451,494-1151]
work*	up	infinite	42	idle	cn[452-493]
test	up	infinite	7	down*	cn[1178-1179,1224-1225,1244-1245,1259]
test	up	infinite	121	idle	cn[1152-1177,1180-1223,1226-1243,1246

- 分区名
- 分区状态
  - UP, DOWN, DRAIN, INACTIVE
  - DEFAULT/\*
- 运行时间限制
- 查看指定分区
  - yhi -p 分区名

- 节点数量
- 节点状态
- 节点列表



### 分区属性查看

使用yhcontrol命令查看分区属性

#### \$ yhcontrol show partition work

PartitionName=work

AllocNodes=ALL AllowGroups=ALL Default=NO

DefaultTime=NONE DisableRootJobs=NO Hidden=NO

MaxNodes=UNLIMITED MaxTime=UNLIMITED MinNodes=1

Nodes=cn[0-1151]

Priority=1 RootOnly=NO Shared=NO

State=UP TotalCPUs=27648 TotalNodes=1152

- 节点列表

AllowGroups

- 状态: UP/DOWN

- 隐藏分区

- 访问权限

RootOnly

- 资源限制

- 节点范围

- 运行时间

- 优先级


- 共享节点

默认分区




### 主要内容

- 1. 资源管理系统概述
  - 系统组成
  - 系统实体
- 2. 资源管理系统使用
  - 资源状态查看
  - 作业与资源分配
  - 作业查看与控制



### 国家超级计算广州中心 NATIONAL SUPERCOMPUTER CENTER IN GUANGZHOU

## 作业 = 资源分配请求



• 提交: 申请资源

排队:等待资源

• 运行:分配资源(无论是否执行程序)

• 挂起:暂时释放资源

结束:释放资源



### 作业运行模式

- 交互模式
  - yhrun
- 批处理模式
  - yhbatch
- 分配模式
  - yhalloc
- 只是用户使用方式区别
- 管理、调度、记账时同等对待



### 交互模式 - yhrun

#### • 交互模式作业

- 1. 在终端提交资源分配请求, 指定资源数量与限制
- 2. 等待资源分配
- 3. 获得资源后,加载计算任务
- 4. 运行中, 任务I/0传递到终端
- 5. 可与任务进行交互: I/O, 信号
- 6. 任务执行结束后,资源被释放
- 一个yhrun(一次资源分配)生成一个作业步(一次任务加载)

```
$ yhrun -n 4 cpi
yhrun: job 52 queued and waiting for resources
yhrun: job 52 has been allocated resources
Enter the number of intervals: (0 quits) 3
pi is approximately 3.1508492098656031, Error is 0.0092565562758100
wall clock time = 0.000014
Enter the number of intervals: (0 quits) 0
$
```

# 批处理模式 - yhbatch

#### • 批处理模式

- 1. 用户编写作业脚本
- 2. 提交作业
- 3. 作业排队等待资源分配
- 4. 分配资源后,在首节点加载执行作业脚本
- 5. 脚本执行结束, 释放资源
- 6. 运行结果定向到指定的文件中记录

#### • 脚本中可通过yhrun加载计算任务

- 一个作业可使用多个yhrun生成多个作业步
- 也可以不包含yhrun命令,这样脚本只会在首节点运行

# 北处理模式 — yhbatch

脚本文件:第一行应以"#!"开头,指定脚本文件的解释程序;在脚本中,如果一行以"#SBATCH"开头,则该行中的其余部分被当作命令行选项,被yhbatch处理

```
$ cat job.sh
#!/bin/sh
#SBATCH -N 16 -t 100 -n 16 -c 4
yhrun -n 16 hostname
```

• 通过yhbatch命令运行

```
$ yhbatch job.sh
Submitted batch job 53
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                   NAME
                             USER ST
                                                   NODES NODELIST(REASON)
                                            TIME
                   job.sh
                                             0:00
                                                       16 (Priority)
53
          work
                           test605
                                    PD
52
          work
                   test.sh
                           test605
                                          7:04:01
                                                      256 cn[256-511]
```

• 运行后,生成输出文件

```
$ ls
hpl-2.0 iotest job.sh NPB3.3-MPI slurm-53.out test.sh
```



### 分配模式 - yhalloc

#### • 分配模式

- 1. 提交资源分配请求
- 2. 作业排队等待资源分配
- 3. 执行用户指定的命令
- 4. 命令执行结束,释放资源

#### • 交互模式作业与批处理模式作业的结合

- 一个作业可包含多个作业步
- 可通过yhrun加载计算任务
- 可与任务进行交互
- 命令在用户提交作业的节点上执行



### 分配模式 - yhalloc

• 通过yhalloc命令运行

```
$ yhalloc -N 2 -n 4 -c 2 -t 100 /bin/sh
yhalloc: Granted job allocation 56
sh-4.1$ yhrun -n 4 hostname
cn1
cn1
cn0
cn0
sh-4.1$ ssh cn0 ls
hpl-2.0 iotest job.sh NPB3.3-MPI slurm-53.out test.sh
sh-4.1$ yhrun -n 2 date
Fri Mar 20 15:46:05 CST 2015
Fri Mar 20 15:46:05 CST 2015
sh-4.1$ exit
exit
yhalloc: Relinquishing job allocation 56
```



### 作业的资源需求

- 节点数量: -N, --nodes min[-max]
  - 如未指定,则根据其他需求,分配足够的节点
- 处理器数量:由几个参数决定
  - 作业要加载的任务数 -n, --ntasks, 默认每个节点一个
  - 每个任务需要的处理器数 -c, --cpus-per-task, 默认为 1
  - 系统将根据参数计算,分配足够处理器数目的节点
- 节点与处理器数目约束

```
$ yhrun -N 4 -n 8 hostname
cn1246
cn1247
cn1248
cn1249
cn1246
cn1247
cn1248
cn1249
```



### 作业的资源需求

- 运行时间: -t, --time
  - 单位为分钟
  - 超出时间限制的作业将被终止
  - 应尽可能准确估计:调度时用此估计时间进行backfill判断与优先级设置

\$ yhrun -N 4 -n 8 -t 100 a.out

- 分区: -p, --partition
  - 从指定分区中分配节点
  - 使用指定分区的资源限制 / 访问权限进行检查
  - 作业必须位于一个分区中,不能跨分区

#### 节点:

- -w, --nodelist: 指定分配给作业的资源中至少要包含的节点
- F, ─nodefile:指定分配给作业的资源中至少要包含文件中定义的节点(此选项仅对yhalloc和yhbatch可用)
- -x, --exclude : 指定分配给作业的资源中不要包含的节点
- --contiguous : 表示作业需要被分配连续的节点



### 作业的运行参数

#### • 作业名字

- 默认:加载的程序 / 批处理脚本文件名 / 执行的命令

- -J, --job-name: 指定名字

```
$ yhbatch -N 4 job.sh
$ yhbatch -N 8 -J myjob job.sh
$ yhqueue
JOBID PARTITION
                NAME
                             USER
                                   ST
                                            TIME
                                                  NODES NODELIST(REASON)
                  job.sh
                                           00:05
                                                         cn[0-3]
1234
         work
                             test
     work
1235
                  myjob
                                           00:03
                                                        cn[12-19]
                              test
$ yhcancel -J myjob
```

#### • 工作目录

- -D, --chdir: 指定任务/脚本/命令的工作目录

- 默认: yhrun/yhbatch/yhalloc 的工作目录

\$ yhbatch -N 4 -D /WORK/test/devel/bin job.sh



### 作业的运行参数

- 启动时间
  - --begin: 作业在指定时间之后才能运行
- 依赖关系
  - -d, --dependency: 指定作业的依赖关系
    - after: jobid: 在指定作业开始之后
    - afterok: jobid: 在指定作业成功结束之后
    - afternotok: jobid: 在指定作业不成功结束之后
    - afterany: jobid: 在指定作业结束之后
  - 满足依赖关系的作业才能运行
  - 不可能满足依赖关系的作业将被取消
- 节点故障容忍
  - 默认: 节点失效时将终止作业
    - 失效指节点变为 DOWN 状态
    - 主要针对 MPI 程序的执行, 及时释放资源
  - -k,--no-kill: 容忍节点故障
    - 程序自身容错
    - 正在执行的作业步失败后,继续运行后续作业步



### 作业的环境变量

- 系统在运行计算任务/作业脚本/命令时,会为其设置一些环境变量, 以反映其资源分配情况
- 在批处理和分配模式作业中,可根据环境变量获得资源分配情况
  - SLURM\_NPROCS: 要加载的任务数
  - SLURM TASKS PER NODE: 每节点要加载的任务数
  - SLURM JOB ID: 作业的 JobID
  - SLURM\_SUBMIT\_DIR: 提交作业时的工作目录
  - SLURM\_JOB\_NODELIST: 作业分配的节点列表
  - SLURM\_JOB\_CPUS\_PER\_NODE:每个节点上分配给作业的 CPU 数
  - SLURM\_JOB\_NUM\_NODES: 作业分配的节点数
  - HOSTNAME: 对于批处理作业,此变量被设置为批处理脚本所执行节点的节点名



### 多程序作业步

- 支持 MPMD 程序的运行,即不同任务号执行不同程序
  - --multi-prog 选项
  - yhrun 最后跟配置文件,而不是可执行程序命令

#### • 配置文件格式

- 按行组织,每行分为若干空白分隔的字段
- 第一字段:任务号部分
  - 逗号分隔的任务号列表
  - 可包含范围 min-max
  - "\*"表示其余所有任务
- 第二字段:要执行的程序
- 其余字段:执行程序的参数



### 多程序作业步

#### • 配置文件格式

- 在程序和参数部分,支持变量替换

- %t:任务号 %o:在本行的偏移

```
$ cat mp.conf
0 a.out abc
1 b.out %t
2,7-9 c.out %o
* d.out
$ yhrun -n 16 --multi-prog mp.conf
```

#### • 任务布局

0: a.out abc
1: b.out 1
2: c.out 0
3-6,10-15: d.out
7: c.out 1

8: c.out 2 9: c.out 3



### 作业步任务1/0 传递

- I/O 传递: 可通过 -i, --input/-o, --output/-e, --error 选项控制
  - all: 默认, 传递所有任务 1/0
  - none: 不传递
  - taskid: 仅传递指定任务的 I/0
  - filename: 将任务的 I/O 写入文件
  - 支持变量替换, 节点名 / 任务号 / 局部任务号等
- 将任务的标准输出(和标准错误)写入文件 result:

\$ yhrun -n 16 -o result a.out

• 将每个任务的标准输出(和标准错误)写入不同文件中:

\$ yhrun -n 16 -o result-%t a.out

• 任务从文件 input 读取标准输入:

\$ yhrun -n 16 -i input a.out



### 查看任务标号

- -I, --IabeI选项
  - 区分作业步的标准输出或标准错误由哪个任务生成

```
$ yhrun -N 4 hostname
cn0
cn1
cn2
cn3
$ yhrun -I -N 4 hostname
0: cn0
1: cn1
2: cn2
3: cn3
```




### 登录计算节点

- 用户分配资源后,可使用 SSH 登录所分配的节点
- 用户只能登录自己的已经有作业分配的节点
- 可用于查看节点上进程状态、运行程序等
- 用户自行运行的程序不会由资源管理系统自动进行CPU绑定
- 当用户不再有作业分配计算节点后,其在相应节点上的所有进程将被终止



### 主要内容

- 1. 资源管理系统概述
  - 系统组成
  - 系统实体
- 2. 资源管理系统使用
  - 资源状态查看
  - 作业与资源分配
  - 作业查看与控制





### 作业状态查看

- 使用yhqueue命令查看作业队列状态
  - 别名: yhq

```
$ yhqueue

JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)
```

1463 test sbatch root R 1:06 12 cn[1246-1257]

1465 work tjob test PD 0:00 66 (PartitionNodeLimit)

1464 work myjob root R 0:32 23 cn[452-474]

- 作业结束一段时间后,信息将从slurmctld中清除
- 常用查询选项

- -p: 指定分区

- -u: 指定用户

- -t: 指定状态

- -w: 指定包含的节点

- -j: 指定作业id号

- -J: 指定作业名



### 作业详细信息查看

• 使用yhcontrol命令查看作业详细信息

```
$ yhcontrol show job 1464
JobId=1464 Name=myjog
UserId=root(0) GroupId=root(0)
Priority=2 Account=(null) QOS=normal
JobState=RUNNING Reason=None Dependency=(null)
TimeLimit=UNLIMITED Requeue=1 Restarts=0 BatchFlag=1 ExitCode=0:0
SubmitTime=2015-03-16T08:24:34 EligibleTime=2015-03-16T08:24:34
StartTime=2015-03-16T08:24:34 EndTime=NONE
SuspendTime=None SecsPreSuspend=0
Partition=work AllocNode:Sid=ln0:8116
RegNodeList=(null) ExcNodeList=(null)
NodeList=cn[452-474]
NumNodes=23 NumCPUs=23 CPUs/Task=1 RegS:C:T=1:1:1
MinCPUsNode=1 MinMemoryNode=0 MinTmpDiskNode=0
Features=(null) Reservation=(null)
Shared=OK Contiguous=0 Licenses=(null) Network=(null)
Command=(null)
WorkDir=/WORK
```



### 作业步状态查看

- 使用yhqueue与yhcontrol命令查看作业步
  - 类似于查看作业队列

#### \$ yhqueue -s

STEPID NAME PARTITION USER TIME NODELIST

45.0 xhpl work test605 2:00:54 cn[0-255,512-1023]

46.0 xhpl work test605 1:57:49 cn[256-511]

#### \$ yhcontrol show steps 46.0

StepId=46.0 UserId=1000 StartTime=2014-05-20T08:19:27 TimeLimit=6-22:40:00

Partition=work Nodes=cn[256-511] Tasks=256 Name=xhpl Network=(null)

ResvPorts=(null) Checkpoint=0 CheckpointDir=/WORK/home/test605/hpl/goto/256-2

- 作业步仅在运行时存在,运行结束后从系统中删除,并记录到记账数据 库中
- 使用yhacct 命令可查看历史作业步信息



### 历史作业信息查看

• 使用yhacct命令查看历史作业信息

\$ yhacct	t					
JobID	JobName	Partition	Account	AllocCPUS	State	ExitCode
18	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
30	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
32	xhpl	work	test	0	CANCELLED+	0:0
34	test.sh	work	test	256	COMPLETED	0:0
37	test.sh	work	test	256	FAILED	0:0
40	test.sh	work	test	2048	COMPLETED	0:0
40.0	xhpl		test	2048	COMPLETED	0:0
41	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
41.0	xhpl		test	2048	CANCELLED+	0:0
42	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
45	test.sh	work	test	2048	CANCELLED+	0:0
46	test.sh	work	test	2048	RUNNING	0:0
46.0	xhpl		test	2048	RUNNING	0:0
48	test.sh	work	test	0	PENDING	0:0



### 排队状态原因

- Priority: 优先级不够高
- Dependency: 作业的依赖关系未满足
- Resources: 当前可用资源不能满足作业需求
- PartitionNodeLimit: 作业请求的节点数超过分区的作业节点数限制
- PartitionTimeLimit: 作业请求的运行时间超过分区作业运行时间限制
- PartitionDown: 作业所在的分区处于 DOWN 状态
- JobHeld: 作业被阻止调度
- BeginTime: 作业请求的启动时间还未到达
- AssociationJobLimit: 关联的作业限制已满
- AssociationResourceLimit: 关联的资源限制已满
- AssociationTimeLimit: 关联的运行时间限制已满
- RegNodeNotAvail: 作业请求的节点不可用



### 结束状态原因

- PartitionDown: 作业所在的分区被删除
- NodeDown: 分配给作业的节点进入 DOWN 状态
- BadConstraints: 作业的资源约束无效
- SystemFailure: 系统故障
- JobLaunchFailure: 作业加载故障
- NonZeroExitCode: 作业的退出代码非 0
- TimeLimit: 作业超出运行时间限制
- InactiveLimit: 作业超出不活跃时间限制
- InvalidBankAccount: 作业的计费帐号无效



### 取消作业

- yhcancel 命令取消作业 / 作业步
  - 排队作业:标记为 CANCELLED 状态
  - 运行 / 挂起作业:终止所有作业步;标记为 CANCELLED 状态;回收资源
  - 使用yhcancel之后,系统将定期重复发送 SIGKILL 到作业步任务,直到其退出
  - 显示为 CG 状态的作业已经结束, 不用再取消

```
$ yhcancel 123 456
```

\$ yhcancel 789.1

# yhcancel -u test


# yhcancel -p debug -t pd



### 内容回顾

- 1. 资源管理系统概述
  - 系统组成
  - 系统实体
- 2. 资源管理系统使用
  - 资源状态查看
  - 作业与资源分配
  - 作业查看与控制







# 谢谢

