Wskazówki dotyczące interpretacji parametrów z próby:

- 1. Średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe (inne parametry też) liczy się po to, aby rozkłady empiryczne zastąpić wyidealizowanymi rozkładami teoretycznymi (modelami), które w PRZYBLIŻENIU odzwierciedlają swoje empiryczne źródło, nie tylko ułatwiając, ale wręcz umożliwiając dokonywanie operacji i ocen, które bez tego są praktycznie niewykonalne.
- 2. Średnia arytmetyczna jest liczbą, dla której suma różnic między nią a każdym pomiarem wynosi zero;
 - a. Średnia arytmetyczna jest liczbą, dla której suma kwadratów różnic między nią a każdym pomiarem jest najmniejsza (oczywiście suma kwadratów różnic musi być większa od zera);
 - b. Główną wadą jest to, że wszystkie wartości są tak samo ważne i mają identyczny wpływ na wynik.
 - c. Duży wpływ wartości skrajnych na wartość średniej.
 - d. Identyfikujemy wartości odstające, by ocenić ich wpływ na średnią i asymetrię rozkładu.
 - e. Oceniamy przyczynę istnienia wartości odstających Błąd pomiaru? Przypadek? Rzeczywiste zjawisko?
- 3. Mediana (wartość środkowa) jest liczbą, dla której suma bezwzględnych różnic między nią a każdym pomiarem iest minimalna
- 4. Dominanta (moda, wartość najczęstsza) to wartość, która występuje najczęściej. W rozkładach dyskretnych liczona jest wprost z definicji. W rozkładach ciągłych przyjmuje się, że dominanta to wartość, w której rozkład przyjmuje wartość maksymalną.
 - a. Jeśli rozkład ma klika maksimów lokalnych, to mówimy, że rozkład jest wielomodalny.
 - b. Wielomodalność wskazuje na konieczność analizy w celu wyodrębnienia grup obiektów rozróżnialnych niewidoczną wcześniej cechą.
- 5. W rozkładach symetrycznych średnia, mediana i dominanta są równe.
 - a. Asymetrię oceniamy biorąc różnicę między średnią i dominantą. Jeżeli ta różnica jest ujemna to mówimy o asymetrii lewostronnej wskazującej na istnienie skrajnych wyników po lewej stronie (małe wartości) próby. Jeżeli ta różnica jest dodatnia to mówimy o asymetrii prawostronnej wskazującej na istnienie skrajnych wyników po prawej stronie (duże wartości) próby.
 - b. Współczynnik asymetrii $A_s > 0$ asymetria prawostronna (prawostronna skośność):
 - i. dominanta < mediana < średnia
 - ii. prawa strona (prawy ogon rozkładu) jest dłuższy
 - iii. im większe A_s tym mocniejsza prawostronna skośność
 - c. Współczynnik asymetrii $A_s = 0$ rozkład symetryczny,
 - i. średnia = mediana = dominanta
 - ii. obie strony rozkładu są podobne (lustrzane odbicie)
 - d. Współczynnik asymetrii $A_s < 0$ asymetria lewostronna (lewostronna skośność):
 - i. dominanta > mediana > średnia
 - ii. lewa strona (lewy ogon rozkładu) jest dłuższy
 - iii. im mniejsze A_s tym mocniejsza lewostronna skośność
- 6. Wariancja służy do wyznaczenia odchylenia standardowego. Jest to średnia kwadratów odchyleń pomiarów od średniej z tych pomiarów. Odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia próby.
 - a. Odchylenie standardowe wykorzystywane iest do wyznaczenia wartości odstaiacych.
 - b. Odchylenie standardowe wykorzystywane jest do oceny zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem normalnym (Reguła 3-sigma) wartości typowych1 jest ok. 68% a wartości typowych2 ok. 95.5%
 - c. Wartości typowe 1 są to wartości, które mieszczą się w przedziale wartości typowych postaci: \(\langle \text{srednia} - odchylenie standardowe\)\(\rangle \text{srednia} + odchylenie standardowe\)\)
 - d. Wartości typowe 2 są to wartości, które mieszczą się w przedziale wartości typowych: \(\langle \text{rednia} - 2 * odchylenie standardowe\); \(\text{srednia} + 2 * odchylenie standardowe\)\)
 - e. Procent wartości typowych w próbie wyznaczamy dzieląc liczbę wartości w przedziale wartości typowych przez liczebność próby. Procent ten porównujemy z wartościami dla rozkładu normalnego (punkt a.)
 - Wartości odstające są to wartości, które nie leżą w przedziale wartości typowych typu 2.
 - Średnia jest wrażliwa na wartości odstające tzn. wartości odstające wpływają na wartość średniej co może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
 - ii. Mediana i dominanta sa odporne na wartości odstające
- 7. Odchylenie przeciętne, podobnie jak odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia próby. Obecnie prawie nie jest wykorzystywane.
- 8. Kwantyle czyli (Kwartyle, Centyle, Decyle itp.) stosuje się do oceny zakresu typowych wartości w populacji.
 - a. Kwartyl pierwszy dzieli zbiorowość na dwie części w ten sposób, że 25% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź równe kwartylowi pierwszemu, a 75% równe bądź wyższe od tego kwartyla
 - b. Kwartyl drugi = Mediana 50% jednostek zbiorowości ma wartości cechy niższe bądź równe kwartylowi drugiemu, i 50% równe bądź wyższe od tego kwartyla
 - c. Kwartyl trzeci analogicznie, tylko podział jest 75% do 25%

- d. Centyle powstają jak kwartyle, ale dokonujemy podziału co 1%, czyli w skali centylowej 50 oznacza Medianę. Przy ocenie rozwoju niemowląt stosuje się skalę centylową np. jeśli dziecko ma wagę poniżej 10 centyli, to wskazuje na problemy zdrowotne powodujące niedożywienie dziecka.
- e. Decyle powstają przez podział próby co 10%
- a. W oparciu o kwartyle można wyznaczyć również miarę rozproszenia czyli odchylenie ćwiartkowe.
- b. W oparciu o kwartyle i odchylenie ćwiartkowe można wyznaczyć wartości odstające, by potem ocenić przyczynę ich istnienia w próbie.
- 9. Współczynnik zmienności to miara zróżnicowania wartości.
 - a. Interpretacja wartości współczynnika zmienności:
 - i. poniżej 25% bardzo mała zmienność;
 - ii. przedział 25-25% przeciętna zmienność;
 - iii. przedział 45-100% silna zmienność;
 - iv. powyżej 100% bardzo intensywna zmienność.
 - b. Na podstawie współczynnika zmienności: można analizować statystyczne zmienne w obszarze różnych populacji, czy cech.

Liczebność próby	n	
Pomiary, dane, wartości próby	x_i , $i = 1,, n$	
Rozstęp	$x_{max} - x_{min}$	x _{max} -wartość największa w próbie
		x_{min} -wartość najmniejsza w próbie
Dominanta (moda)	D	Wartość, która występuje najczęściej
Średnia	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$	
Wariancja populacji	$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$	Stosujemy, jeśli wnioski dotyczą tylko zebranych danych (populacji)
Odchylenie standardowe populacji	$s = \sqrt{s^2}$	Stosujemy, jeśli wnioski dotyczą tylko zebranych danych (populacji)
Wariancja z próby	$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2$	Stosujemy, jeśli wnioski z danych stosujemy do szerszej grupy (populacja)
Odchylenie standardowe z próby	$s = \sqrt{s^2}$	Stosujemy, jeśli wnioski z danych stosujemy do szerszej grupy (populacja)
Typowe 1	$\langle \bar{x}-s,\bar{x}+s\rangle$	procent typowych 1 w rozkładzie normalnym wynosi 68%
Typowe 2	$\langle \bar{x} - 2s, \bar{x} + 2s \rangle$	procent typowych 2 w rozkładzie normalnym wynosi 95,5%
Wartości odstające	Wartości z próby nienależące do zbioru typowe 2	
Klasyczny współczynnik zmienności	$v = \frac{s}{\bar{x}}$	
Klasyczny współczynnik asymetrii	$A_{s} = \frac{\bar{x} - D}{s}$	$A_s = 0 \ gdy \ s = 0$
	Parametry pozycyjne	•
Mediana = kwartyl drugi	М	wartość środkowa, w próbie uporządkowanej od najmniejszej do największej wartości
Kwartyl pierwszy	Q_1	leży w 1/4 próby

Kwartyl trzeci	Q_3	leży w 3/4 próby
Rozstęp międzykwartylowy	$Q_3 - Q_1$	
Odchylenie ćwiartkowe	$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$	Pełni rolę analogiczną do odchylenia standardowego
Kwartylowe typowe 1	$\langle M-Q,M+Q\rangle$	
Kwartylowe typowe 2	$\langle Q_3 - 3Q, Q_3 + 3Q \rangle$	
Kwartylowe wartości odstające	Wartości z próby nienależące do zbioru kwartylowe typowe 2	
Kwartylowy współczynnik zmienności	$v = \frac{Q}{\overline{M}}$	
Kwartylowy współczynnik asymetrii	$As = \frac{(Q_3 - M) - (M - Q_1)}{2(Q_3 - Q_1)}$	$A_s = 0 \ gdy \ Q_3 = Q_1$
Mieszany współczynnik asymetrii	$A_s = 3\frac{\bar{x} - M}{s}$	$A_s = 0 \ gdy \ s = 0$