RégieLive

Guide rapide


RégieLive 2 · édition de novembre 2026

Préparer et diffuser un culte en 8 étapes, avec les gestes essentiels. Chaque réglage est détaillé dans le manuel complet.

SOMMAIRE

1. Ouvrir le projet du culte
2. L'écran principal
3. Construire le programme
4. Diffuser
5. Brancher le vidéoprojecteur
6. Pendant le culte
7. L'équipe sur les téléphones
8. Après le culte
Avant chaque culte

1. Ouvrir le projet du culte




Au démarrage : ouvrir un projet récent, un projet existant, ou en créer un

1. Lancez RégieLive depuis le menu Démarrer (sous Ubuntu : depuis les Applications).
2. Choisissez **Nouveau projet** pour un nouveau culte, ou un projet **récent**.
3. RégieLive crée un dossier au nom du jour, par exemple `CDF-20261026`. Tout le culte y est rangé : le programme et tous ses médias.

Enregistrez souvent avec **Ctrl+S**. Pour emporter le culte sur un autre PC, copiez simplement ce dossier.

Sous Ubuntu, à la première ouverture d'un projet, le panneau **Préparation des vidéos** prépare une copie légère de chaque vidéo, une seule fois. Il se ferme tout seul ; **Commencer quand même** donne la main tout de suite.

2. L'écran principal




L'écran principal, numéroté

N°	ZONE	À QUOI ÇA SERT
1	Menu **Fichier**	Projets, Préférences, Apprendre, Quitter
2	Onglets	**Programme**, **Chants**, **Bible**, **Alertes**, **Sorties**
3	**Intégrer →**	Envoie la Préparation dans la Projection (touche **Espace**)
4	**Auto Pilot**	Écoute le culte et propose les versets
5	**Préparation / Projection**	Le côté que vous pilotez
6 et 7	Aperçus	À gauche ce que vous préparez, à droite ce qui est **à l'écran**
9	Chemin de fer Préparation	Le programme que vous construisez
10	Chemin de fer Projection	Le programme diffusé, bloc après bloc
11	**Médias et fichiers**	Les fichiers du projet
12	**Audio autonome**	Musique de fond, indépendante du programme

À retenir : à gauche on prépare sans risque, à droite on diffuse.

Une question ? Le bouton **?** en haut à droite, ou la touche **F1**, ouvre l'**aide intégrée** : un diagnostic du PC, le manuel avec une recherche, et des guides pas à pas.

3. Construire le programme



Un moment et ses blocs


Le programme est une suite de **moments** (Accueil, Louange, Lecture…), chacun contenant des **blocs** : un chant, une image, une vidéo, un passage biblique, des slides. **+ Nouveau moment**, en bas, en ajoute un ; un clic sur son titre le renomme.

Sous chaque moment, trois boutons :

BOUTON	POUR AJOUTER
+	Un média : vidéo, son, image, PDF, présentation PowerPoint
▤ **Slide**	Une slide vierge, ouverte dans l'éditeur
♪ **Chant**	Un chant de vos bibliothèques

On peut aussi **glisser** un fichier depuis l'Explorateur Windows (Fichiers sous Ubuntu) ou depuis **Médias et fichiers** : il est copié dans le dossier du culte, la clé USB peut être retirée. Les blocs se déplacent avec la poignée ⠿.

LE CLIC DROIT




Le menu d'un bloc, au clic droit

Un **clic droit** sur un bloc, sur le titre d'un moment ou sur un aperçu ouvre un menu : **Modifier**, **Dupliquer**, **Copier dans la Projection**, **Déplacer vers le moment**, **Mettre à l'antenne**, **Supprimer**…

Sur un fichier de **Médias et fichiers** : **Ajouter au programme**, **Ajouter à l'audio autonome**, **Afficher dans l'Explorateur** (**Afficher dans le dossier** sous Ubuntu, Ctrl+E), **Renommer…** (F2), **Supprimer du projet…** (Ctrl+D).


AJOUTER UN CHANT EN TROIS TOUCHES



Recherche rapide d'un chant (Ctrl+K)

Ctrl+K, tapez quelques mots du titre ou le numéro, puis **Entrée** : le chant s'ajoute au moment. **Ctrl+Entrée** le place au début du moment.


AJOUTER UN PASSAGE BIBLIQUE



Versets sélectionnés dans l'onglet Bible

Onglet **Bible** (**Ctrl+B**), tapez la référence (`jn316` , `1 co 13` , `ps 23.1-4`), cliquez sur le premier verset, **Maj+clic** sur le dernier, puis **+ Préparer**.

4. Diffuser




Côté Projection : le bloc à l'antenne est marqué en rouge

1. Quand le programme est prêt, cliquez sur **Intégrer →** (ou **Espace**) : la Préparation est recopiée dans la Projection.
2. Côté Projection, **un clic sur un bloc le met à l'écran**. Il est marqué d'une barre rouge, et l'aperçu de droite montre ce qui est diffusé.
3. → passe à la page, la slide ou le verset suivant, puis au bloc suivant. ← revient en arrière.

Les vidéos, les sons et les images minutées passent seuls au bloc suivant. Vous pouvez encore modifier la Préparation pendant le culte, puis **Intégrer** à nouveau : le bloc à l'antenne continue sans coupure.

5. Brancher le vidéoprojecteur

1. Onglet **Sorties**, **Ajouter une sortie**.
2. **Moniteur**, affichage **Projection**, un nom (« Salle ») et la **Destination** : l'écran ou le vidéoprojecteur branché au PC.
3. **Créer la sortie**.




La liste des sorties

- L'**interrupteur** à droite active la sortie.
- Le bouton écran **Identifier** affiche le nom de la sortie sur l'écran concerné, pour vérifier le branchement.
- **Échap** coupe une sortie qui recouvrirait l'écran de RégieLive.

D'autres sorties sont possibles : **retour de scène** pour les chantres, **incrustation chroma** pour la vidéo, flux **NDI** pour la diffusion en ligne, carte **DeckLink**.

6. Pendant le culte


UN VERSET IMPRÉVU



Un passage à l'écran depuis l'onglet Bible

Ctrl+B, tapez la référence, **Entrée** : le passage part **tout de suite** à l'écran. **‹ ›** ou **← →** font défiler les versets. **Retirer** revient au programme (**Ctrl+P**).

L'AUTO PILOT PROPOSE LES VERSETS




Barre Auto Pilot et bulle de suggestion

Cliquez sur **Auto Pilot** : il écoute le culte et ouvre une bulle quand un verset est annoncé. **Entrée** l'affiche, **Échap** l'ignore. Rien ne s'affiche sans votre clic. **STOP** l'arrête.

Il faut d'abord un moteur d'écoute (*Préférences → Autopilot → Gérer les moteurs*) et, pour un bon résultat, une carte graphique NVIDIA. Si le PC est trop lent (*Préférences → Tester ce PC*), un message le dit à l'activation : la projection, elle, fonctionne normalement.


LA MUSIQUE DE FOND



La barre du bas


♫ **Audio autonome** ouvre le lecteur de musique : ajoutez des fichiers, puis ▶. Il continue quand vous changez de bloc. Deux volumes indépendants : ♫ pour cette musique, ▣ pour les vidéos et les sons du programme.

7. L'équipe sur les téléphones



Onglet Alertes : les rubriques à gauche, les Messages à droite


1. Onglet **Alertes** : allumez l'interrupteur à côté du titre.
2. Rubrique **Équipe** : sur chaque téléphone, connecté au **même Wi-Fi** que le PC, **scannez le QR code** (ou ouvrez l'adresse affichée), saisissez le **code**, un prénom et un rôle.
3. Rubrique **Messages** : les messages s'envoient de la régie ou des téléphones. Ils ne sont **jamais projetés**. Un badge rouge compte les messages non lus.



Téléphone du lead des chantres : paroles, choix et lancement d'un chant

Avec le rôle **Lead des chantres** et son interrupteur allumé, le responsable de la louange suit les paroles, change de page et lance le chant suivant depuis son téléphone.

LA TÉLÉCOMMANDE




La télécommande : la projection avec Précédent et « ▶ Afficher », la recherche d'un chant, puis le choix de sa place

Rubrique **Télécommande** : allumez-la, un **code Régie** s'affiche. Saisi sur un téléphone à la place du code de l'équipe, il en fait une télécommande de la projection :

- **Suivant**, sous le pouce, annonce toujours ce qu'il va afficher ; **Précédent**, à côté, revient en arrière.
- Toucher un bloc ou une page le **prépare** (trait orange) ; **▶ Afficher**, sur cette ligne, l'envoie tout de suite à l'écran. Pratique pour revenir à un refrain.
- **Préparation ▾** ouvre le tiroir, avec trois onglets : **Programme** (un bloc préparé), **Chants** (rechercher un chant non prévu) et **Bible** (taper une référence). Après le choix, indiquer **où l'ajouter** (juste après le bloc à l'écran, après un autre bloc, ou à la fin), puis **Envoyer en projection** : il est ajouté sans s'afficher.

Sur le PC, la pastille **Télécommande : Jean** permet de **reprendre la main** ou de **déconnecter** le téléphone. Le clavier et la souris du PC gardent toujours la priorité.

LE TALLY DES CAMÉRAS



Rubrique Tally caméras de l'onglet Alertes

Avec un mélangeur **Blackmagic ATEM** ou **Roland**, la rubrique **Tally caméras** montre une case par entrée et associe chacune à un rôle : chaque cadreur voit sur son téléphone quand sa caméra est **à l'antenne**

(rouge) ou **prête** (vert). Les cadreurs n'ont rien à régler.

8. Après le culte

- **Ctrl+S** pour enregistrer, puis fermez le projet.
- Si l'Auto Pilot a écouté le culte, **Apprendre** relit l'enregistrement quelques minutes après et améliore l'Auto Pilot pour votre église. Le bouton en haut indique où il en est :



Les trois états du bouton Apprendre

Laissez RégieLive ouvert jusqu'à « Apprentissage terminé ». Tout reste sur ce PC.

Avant chaque culte

☐ Ouvrir le projet du jour et l'enregistrer (**Ctrl+S**).
☐ Activer les sorties et les **Identifier**.
☐ **Intégrer** la Préparation et vérifier le chemin de fer Projection.
☐ Tester les volumes ♫ et ▣ avec un média.
☐ Allumer les Alertes si l'équipe les utilise ; passer chaque caméra à l'antenne pour vérifier le tally.
☐ Si une télécommande sert : la connecter avec le code Régie et toucher **Suivant** une fois.
☐ Ouvrir l'aide (**F1**) → **Diagnostic** : tout doit être vert.
☐ Lancer l'Auto Pilot et vérifier la barre verte de niveau.

LES TOUCHES À CONNAÎTRE

TOUCHE	EFFET
Espace	Intégrer la Préparation
→ / ←	Page, slide ou verset suivant / précédent
Ctrl+K	Ajouter un chant
Ctrl+B	Aller à la Bible
Ctrl+P	Revenir au Programme
Entrée / Échap	Afficher / ignorer une suggestion de l'Auto Pilot
Échap	Couper une sortie qui recouvre l'écran de RégieLive
F2	Renommer le média sous la souris (Médias et fichiers)
F1	Ouvrir l'aide intégrée
Ctrl+S	Enregistrer

Pour aller plus loin, le **manuel complet** détaille chaque écran et chaque réglage. Pour savoir si le PC suffit : *Préférences → Tester ce PC*. Dernière version, manuel et nouveautés : **regielive.github.io**.