

ICT Terminal صارف گائیڈ

ICT Terminal استعمال کرنے کے لیے سب کچھ: چارٹ پر ICT لیٹرز، ماڈل اسکینر، ڈرائنگ ٹولز، الرٹس (WhatsApp پر بھی)، پیپر ٹریڈنگ، اسٹریٹیجی ٹیسٹر، 8 چارٹس تک کے لے آؤٹ اور فون ایپ - قدم بہ قدم، تصویروں کے ساتھ۔

14 زبانیں

ویب، اینڈرائیڈ اور ونڈوز

18 اصولوں پر مبنی ماڈلز


ICT تصورات خود بخود چارٹ پر

ٹرینل کے اندر بن، ٹیب اور مینو انگریزی میں لکھے ہیں۔ یہ گائیڈ انہیں بالکل ویسے ہی بولڈ میں دکھاتی ہے جیسے آپ کو نظر آتے ہیں۔

01

ICT Terminal کیا ہے؟

ICT Terminal ایک چارٹنگ ٹرینل ہے جو (ICT Inner Circle Trader) تصورات استعمال کرنے والے ٹریڈرز کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تصورات آپ کے لیے چارٹ پر خود بناتا ہے اور مارکیٹس میں اصولوں پر مبنی ICT سیٹ اپس تلاش کرتا ہے۔




چار چارٹس والا ٹرمینل: اوپر کی بار، بائیں طرف ڈرائنگ ٹولز، دائیں مینو اور واپس لسٹ۔

- **ICT فیئر ویلیو گپس (FVG / IFVG)**، آرڈر اور بریکر بلاکس، بائی سائیڈ اور سیل سائیڈ لیکویڈیٹی، مارکیٹ اسٹرکچر (MSS / BOS)، سیشنز اور کل زونز، اہم اوپنز، پریمیم / ڈسکاؤنٹ اور OTE، اوپننگ گپس، IPDA ریجنز، SMT اور ڈیلی بانس۔
- **ماڈل اسکینر: ICT 18 ماڈلز** (Silver Bullet، 2022، Maڈل، Unicorn، Power of 3، Judas swing، OTE، نیوز آفٹر میتھ وغیرہ)، ہر ایک مقررہ اصولوں کے ساتھ: انٹری، اسٹاپ اور ٹارگٹس۔
- **مکمل ٹرمینل:** ہر لے آؤٹ میں 1 سے 8 چارٹس، 100 ڈرائنگ ٹولز، انڈیکیٹرز، الرٹس، پیپر ٹریڈنگ، اسٹریٹیجی ٹیسٹر، اسکرینر، اکنانک کیلنڈر اور کیونٹی۔

ICT Terminal آپ کے لیے ٹریڈ نہیں کرتا جب تک آپ خود MT5 برج انسٹال نہ کریں۔ سیٹ اپس اصولوں پر چلتے ہیں اور ان میں سے بہت سے نقصان میں جاتے ہیں۔ ہمیشہ پہلے ڈیمو اکاؤنٹ پر آزمائیں۔

02 شروع کیسے کریں

Chrome، Edge، Firefox یا Safari میں ict.iccterminal.trade/terminal کھولیں۔ کچھ انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں۔



آپ کا اکاؤنٹ: پلان، اس میں کیا شامل ہے، ادائیگیاں اور ڈیوائسز۔

1. **Create account** چنیں، اپنا ای میل اور پاس ورڈ لکھیں، یا پہلے دیکھنے کے لیے **Continue as guest** دبائیں۔

2. فری پلان فوراً کھل جاتا ہے۔ ہر ماڈل رینٹل ٹائم میں چاہیے تو اوپر دائیں طرف اکاؤنٹ بٹن کھولیں اور **Upgrade or renew** چنیں۔

3. آپ کی اسکرین۔ چارٹس، ڈرائنگز، انڈیکیٹرز، واچ لسٹس اور الرٹس۔ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ ہوتی ہے اور ہر ڈیوائس پر ویسی ہی کھلتی ہے۔

اپس

- **Android:** ویب سائٹ (Apps) سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر اینڈرائیڈ پوچھے تو براؤزر سے ایپس انسٹال کرنے کی اجازت دیں۔
- **Windows:** ٹرینٹل اپنی الگ ونڈو میں؛ پہلی بار چلانے پر خود انسٹال ہو جاتا ہے۔
- دونوں ایپس وہی ٹرینٹل کھولتی ہیں، اس لیے ہر نیا فیچر نئی ڈاؤن لوڈ کے بغیر ان تک پہنچ جاتا ہے۔

اسکرین



ٹرینٹل کے چار حصے ہیں:


حصہ	اس میں کیا ہے
اوپر کی بار	سمبل سرچ، ٹائم فریمز، چارٹ ٹائپ، Wolf Models، ICT، Compare، Templates، Indicators، Screener، الرٹس، ری پلے، undo / redo، لے آؤٹ، اسکرین شاٹ، فل اسکرین، سیننگز اور آپ کا اکاؤنٹ۔ اگر بار اسکرین سے چوڑی ہو تو ماؤس وہیل یا (د) تیر استعمال کریں۔
بائیں ٹول بار	گروپس میں ڈرائنگ ٹولز، میکینٹ، ڈرائنگ موڈ میں رہنا، سب ڈرائنگز لاک / چھپانا / ہٹانا۔
دائیں مینو	Data window، Object tree، News، Calendar، Alerts، AI، Trade، Signals، Watchlist، جرنل، اور ایک لائن کے نیچے Community اور ICC۔
چارٹس	ایک سے آٹھ چارٹس۔ کسی چارٹ پر کلک کریں تو وہ ایکٹو ہو جاتا ہے: اوپر کی بار ہمیشہ ایکٹو چارٹ پر کام کرتی ہے۔

✓ چارٹ پر رائٹ کلک کریں تو چارٹ مینو کھلتا ہے (تاریخ پر جائیں، چارٹ ٹائپ، پرائس اسکیل، نئی ونڈو، سیننگز)۔ دائیں طرف پرائس اسکیل پر رائٹ کلک کریں تو پرائس اسکیل کا مینو کھلتا ہے۔


04 چارٹس، لے آؤٹ اور ٹیمپلیٹس



- سنبھل: اوپر سنبھل پر کلک کریں (یا چارٹ پر سیدھا ٹائپ کرنا شروع کریں) اور تلاش کریں۔ کسی چارٹ کے عنوان میں سنبھل پر کلک کریں تو صرف وہی چارٹ بدلتا ہے۔
- ٹائم فریم: 1m سے ماہانہ تک، یا کوئی نمبر لکھیں (مثلاً 90 یا 2h) اپنی مرضی کے ٹائم فریم کے لیے۔
- چارٹ ٹائپ: کینڈلز، کھوکھلی کینڈلز، Heikin Ashi، بارز، لائن، ایریا، Renko، لائن بریک، رینج بارز، بیس لائن اور کالمز۔
- لے آؤٹ: اوپر دائیں لے آؤٹ بٹن میں 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 یا 8 چارٹس (جتنے آپ کا پلان اجازت دے)۔ وہیں چارٹس کے درمیان سنبھل، ٹائم فریم اور کراس پیئر sync کریں۔
- چارٹ بند کریں: اس کے کونے میں ×۔ ایک چارٹ بڑا: لے آؤٹ مینو → Show only the active chart۔
- Templates: ایک کلک میں تیار سیٹ اپ۔ لے آؤٹ، ٹائم فریمز، انڈیکیٹرز، ICT لیٹرز اور ماڈلز۔ آپ کی واچ لسٹ، الرٹس اور ڈرائنگز ویسی ہی رہتی ہیں۔
- محفوظ لے آؤٹ: لے آؤٹ مینو → Save as...: کسی بھی ڈیوائس پر اسی مینو سے دوبارہ کھولیں۔
- نئی ونڈو: رائٹ کلک → Open this chart in a new window (دوسرے مانیٹر کے لیے)۔
- تاریخ پر جائیں: رائٹ کلک → Go to date... یا Alt+G۔ بار ری پلے: اوپر کی بار میں ری پلے بٹن۔



ایک لے آؤٹ میں آٹھ چارٹس تک، ہر ایک کا اپنا سمبل اور ٹائم فریم۔



Templates: ایک کلک میں تیار چارٹ سیٹ اپ۔ ★ والا وہ ہے جس سے نئے ممبرز شروع کرتے ہیں۔

پرائس اسکیم

پرائس اسکیل پر رائٹ کلک کریں: **Auto (fit)**، **Lock range** (اسکرول کرتے وقت اسکیل وہی رہتا ہے)، **Lock price / bar** (زوم کرتے وقت ہر بار کی قیمت وہی)، **Regular**، **Log**، **Percent**، **Invert** اور اسکیل کس طرف ہو۔

ہسٹری: ڈیلی اور ویکیلی چارٹس کئی سال چھپے جاتے ہیں، اور ہر کیڈنل نیویارک کے وقت پر چلتی ہے (دن 18:00 سے شروع ہوتا ہے)۔ 18 چارٹ ٹائپس ہیں، **High-Low** اور **Kagi** سمیت۔


(CSV): چارٹ ڈیٹا ایکسپورٹ چارٹ پر رائٹ کلک → **Export chart data** * بارز (وقت، اوپن، ہائی، لو، کلوز، والیوم) کو CSV فائل میں محفوظ کرتا ہے۔ **Screener** بٹن اب دائیں ریل میں، **Signals** کے بالکل نیچے ہے۔

05


ICT لیٹرز



اوپر کی باریں **ICT** مینو کھولیں اور جو لیٹرز چاہیں آن کریں۔ انجن انہیں ہر چارٹ کے سمبل اور ٹائم فریم کے لیے حساب کرتا ہے۔



گولڈ 15m پر ICT لیٹرز: FVG، آرڈر بلاکس، لیکویڈیٹی، اسٹرکچر، سیشنز، اہم لیولز، پریٹیم / ڈسکاونٹ اور ڈیلی بانس۔



ICT مینو: ہر لیٹر اور ہر ماڈل کو ایک کلک سے آن یا آف کریں۔

لیٹر	کیا دکھاتی ہے
FVG / IFVG	بلش (BISI) اور اینٹر ش (SIBI) فیئر ویلیو گپس، 50% لائن (CE) کے ساتھ۔ جس گپ کے پار قیمت کلوز کر دے وہ انورٹن FVG بن جاتا ہے۔
Order blocks	ڈسپلیسمنٹ سے پہلے کی آخری الٹی کینڈل: ناکام ہونے والے بریکر بلاکس بن جاتے ہیں۔
Liquidity	سوئنگ ہائی / لو اور برابر ہائی / لو پر ہائی سائیڈ (BSL) اور سیل سائیڈ (SSL) لیکویڈٹی، سویپ ہونے پر نشان کے ساتھ۔
Structure	MSS (مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ، ٹرینڈ کے خلاف) اور BOS (بریک آف اسٹرکچر، ٹرینڈ کے ساتھ)۔
Sessions & killzones	ایشیا، لندن اور نیویارک، کل زونز، Silver Bullet ونڈوز اور 90 منٹ کے کوارٹرز، نیویارک ٹائم میں۔
Key levels	ڈنٹ اور 08:30 اوپن، پچھلے دن / ہفتے کے ہائی اور لو۔
Premium / Discount + OTE	ڈیلنگ رینج، اس کا 50% (ایکویلیبریم) اور 62-79% کا آپٹیمل ٹریڈ انٹری زون۔

2. دائیں **Signals** کھولیں: ماڈلز، وقت (30 منٹ سے 7 دن)، گریڈ (+A، A، سب) چنیں اور یہ کہ صرف ڈیلی بانس کے ساتھ والے سیٹ اپس گنے جائیں یا نہیں۔

3. کسی سگنل پر کلک کریں تو چارٹ اس پر چلا جاتا ہے۔ نئے A / A+ سیٹ اپس پر آواز اور ڈیسک ٹاپ نوٹیفیکیشن کے لیے **notify** آن کریں۔

4. جرنل (نیچے کا پینل) دکھاتا ہے کہ ہر پرانا سیٹ اپ کیسے ختم ہوا: TP1-TP3، اسٹاپ، بریک ایون یا فل نہیں ہوا، R کے نتیجے کے ساتھ۔

گریڈ	مطلب
+A	ماڈل کی چیک لسٹ کا ہر نکتہ پورا ہے، ڈیلی بانس سمیت۔
A	ایک نکتہ کم ہے۔
B	درست سیٹ اپ لیکن زیادہ نکتے کم ہیں: ٹریڈ کے بجائے سیکھنے کے لیے۔

⚠ ابھی کسی ماڈل کا فائدہ ثابت نہیں ہوا۔ M11 (IFVG reversal) شروع میں بند ہے کیونکہ ٹیسٹ میں سب سے کمزور نکلا؛ آپ پھر بھی اسے چن سکتے ہیں۔ ماضی کے نتائج مستقبل کی ضمانت نہیں۔

Wolf Models (اوپر کی بار) میں ٹریڈرز کے اپنے اصولوں سے بنے کسٹم ماڈلز ہیں: **NAS100 / US500 M17 Wolf Asia Session (NDOG)** کے لیے، صرف نیویارک 19:00 سے 22:00 کے درمیان، اور **XAUUSD M18 The Alpha Model Gold** کے لیے لندن (02:00-05:00) اور نیویارک (07:00-10:00) میں، جس کا بانس ڈالر انڈیکس، سلور اور گولڈ سے بنتا ہے۔ یہ 1 منٹ کے چارٹس پر دکھتے ہیں۔

07 ڈرائنگ ٹولز

- لائنز، فبوناچی (ICT) لیز 0.62 / 0.705 / 0.79 اور ایکسٹینشنز کے ساتھ)، چینلز، پیج فورک، Gann fan، XABCD / ABCD، ہیڈ اینڈ شو لڈرز، ایلپٹ ویوز، شپس، ٹیکسٹ اور نوٹس۔
- ICT ٹولز: CE کے ساتھ FVG باکس، مین تھریش ہولڈ کے ساتھ آرڈر بلاک، لیکویڈیٹی لائن (BSL / SSL)، OTE ٹول، ڈیلنگ رینج اور کل زون باکس۔
- پیمائش: رسک ریوارڈ کے ساتھ لانگ / شارٹ پوزیشن، پرائس اور ڈیٹ رینج، ڈیٹ رینج، اینکرڈ VWAP اور **Fixed range volume** **profile**۔ چارٹ پر Shift + کلک سے جلدی پیمائش۔

ڈرائنگ کی سیننگز

کسی ڈرائنگ پر ڈبل کلک کریں (یا اس کی چھوٹی بار پر گیر دبائیں) تو **Coordinates**، **Text**، **Style** اور **Visibility** کھلتے ہیں۔ **Visibility** میں ڈرائنگ صرف چنے ہوئے ٹائم فریمز پر دکھا سکتے ہیں۔ مثلاً 1H کا FVG صرف 1m-15m چارٹس پر۔

✓ کوئی لائن یا باکس سلیکٹ کریں اور اس کی بار پر 📏 دبائیں تو اسی سے الرٹ بن جاتا ہے۔

TradingView جیسی ڈرائنگ سیٹنگز


- ٹولز Fib 24 لیولز کی ٹیبل (آن / ویلو / رنگ)، ٹرینڈ لائن، بیک گراؤنڈ، بائیں / دائیں بڑھائیں، الٹا کریں، قیمتیں، لیولز ویلیو یا فیصد میں، لیبل کی جگہ اور فونٹ سائز۔
- لائنیں اور باکس: سولڈ، ڈیشڈ یا ڈائڈ، بڑھانا، تیر والے سرے، قیمت کے لیبل، اسٹیٹس (فرق، %، بارز، وقت) اور ٹیکسٹ: ریکٹنگل میں بیک گراؤنڈ آن / آف، درمیانی لائن اور بڑھانا۔
- پوزیشن Long / Short اکاؤنٹ سائز، رسک % یا رقم میں، لاٹ سائز اور مقدار، منافع اور اسٹاپ کے رنگ۔
- کاپی اور میسٹ: ڈرائنگ منتخب کریں اور Ctrl+C پھر Ctrl+V دبائیں (یا اس کی بار پر 📏)۔ ٹول بار میں Hide، Zoom in، Measure مینو اور Remove مینو بھی ہیں۔

انڈیکیٹرز، والیوم پروفائلز اور ICT Script


08



- اوپر کی بار میں Indicators: تقریباً 30 انڈیکیٹرز (موونگ ایوریج، VWAP، SuperTrend، Bollinger، RSI، MACD، ATR، ... Own pane) شامل کریں، اور On this chart میں سیٹنگز، رنگ، موٹائی بدلیں، چھپائیں یا بھٹائیں۔
- پرائس انڈیکیٹرز (موونگ ایوریج، VWAP، ... Own pane) سے اپنے الگ پن میں جا سکتے ہیں اور On price ↑ سے واپس؛ پن والے انڈیکیٹرز (MACD، RSI، والیوم) ▲ ▼ سے اوپر نیچے ہوتے ہیں۔
- والیوم پروفائلز: VPVR (نظر آنے والی رینج)، SVP (ہر سیشن یا ہر دن کا ایک پروفائل) اور فکسڈ رینج ڈرائنگ، ہر ایک پوائنٹ آف کنٹرول (POC) اور ویلیو ایریا کے ساتھ۔
- Apply to all charts ایکٹو چارٹ کے انڈیکیٹرز ہر چارٹ پر لگا دیتا ہے۔



Indicators: تلاش کریں، شامل کریں، سیٹنگز، رنگ اور موٹائی بدلیں، پرائس چارٹ اور الگ پن کے درمیان منتقل کریں۔



سیشن والیوم پروفائل: ایشیا، لندن اور نیویارک کا الگ پروفائل، پوائنٹ آف کنٹرول کے ساتھ۔

ICT Script: اپنا انڈیکیٹر


Indicators → My scripts → + New script میں چند لائنیں لکھیں، مثلاً:

`plot(fast, "EMA 9") · fast = ema(close, 9)`


- ویلیوز: `close[1]` ؛ `open high low close volume h12 h1c3 ohlc4` پچھلی بار ہے۔
- فنکشنز: `sma ema rma wma rsi atr highest lowest stdev change abs max min` لائنیں؛ پہلی لائن `plot()` پر `@pane` لکھیں تو یہ الگ پن میں بنتا ہے۔
- ایڈیٹر کے نیچے چیک غلطیاں لائن نمبر کے ساتھ دکھاتا ہے۔ **Save and add to chart** اسے آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ کرتا ہے۔
- **Supertrend (cTrader):** بالکل cTrader والا انڈیکیٹر (Periods 10، Multiplier 3، Wilder ATR)؛ اپ ٹرینڈ میں قیمت کے نیچے سبز نقطے، ڈاؤن ٹرینڈ میں اوپر سرخ نقطے۔ **Period separators** (Settings → Events) MT5 کی طرح دن، ہفتہ، مہینہ یا سال کی لکیر لگاتے ہیں (Auto) ٹائم فریم کے حساب سے چنتا ہے۔

الٹس اور WhatsApp


09



دائیں Alerts کھولیں۔ الٹس اس وقت کام کرتے ہیں جب آپ کے کسی ڈیوائس پر ٹرینل کھلا ہو؛ WhatsApp الٹس سرور بھیجتا ہے۔



Alerts ٹیب: پرائس الٹس، روزانہ سیشن الٹ اور ICT ایونٹ الٹ (NAS100 5m پر MSS)۔



فون پر الرٹ۔

الرٹ	کیسے بنائیں
Price	قیمت لکھیں اور Crossing ، Above یا Below چنیں۔ Alt+A آخری قیمت پر الرٹ لگا دیتا ہے۔
Trend line / zone	چارٹ پر ٹرینڈ لائن، باکس، FVG یا آرڈر بلاک سلیکٹ کریں اور  دبائیں۔
Session	سیشن چنیں (کل زونز، Silver Bullet، ونڈوز، نیویارک اوپن) → Daily session alert ۔ یہ روزانہ بجتا ہے۔
ICT event	ICT event کے نیچے: BOS، MSS، یا FVG یا لیکویڈیٹی سویپ، ٹائم فریم (1m-4H) اور سمت۔ ہر نئے ایونٹ پر بجتا ہے۔

سیٹ اپس WhatsApp پر

1. **WhatsApp alerts** → Alerts میں اپنا نمبر انٹرنیشنل فارمیٹ میں صرف ہندسوں میں لکھیں (مثلاً **923001234567**)۔
2. سب سے کم گریڈ چنیں، چاہیں تو صرف کچھ ماڈلز یا سمبلز، اور یہ کہ صرف باتس والے سیٹ اپس گنے جائیں۔
3. **Auto notify** آن کریں، محفوظ کریں اور **Test** دبائیں۔ ہر نیا سیٹ اپ ایک بار بھیجا جاتا ہے؛ تاخیر والے پلانز میں تاخیر کے بعد۔

✓ ڈیسک ٹاپ نوٹیفیکیشنز آن کریں (Alerts ٹیب میں ہٹن) تاکہ دوسری ونڈو میں ہوتے ہوئے بھی الرٹ سنائی دے۔

پیپر ٹریڈنگ

اصلی پیسے کے بغیر مشق کریں۔ پیپر اکاؤنٹ USD 10,000 سے شروع ہوتا ہے (آپ اسے کسی بھی بیلنس سے ری سیٹ کر سکتے ہیں)۔



پیپر ٹریڈنگ: Trade ٹیب اور چارٹ پر ایک کلک والے BUY / SELL بٹن۔

1. دائیں Trade کھولیں، یا ایکٹو چارٹ پر BUY / SELL بٹن استعمال کریں، درمیان میں مقدار ہے۔
2. Market، Limit یا Stop چنیں، مقدار، اور چاہیں تو Stop loss اور Take profit۔ آرڈر لگانے سے پہلے رسک، ریوآرڈ اور R نظر آتے ہیں۔
3. پوزیشنز اور آرڈرز چارٹ پر بنتے ہیں۔ SL، TP یا آرڈر لائن کو گھسیٹ کر منتقل کریں۔
4. Positions میں × سے بند کریں؛ مکمل ٹریڈز P&L اور ون ریٹ کے ساتھ History میں ہیں۔

آرڈرز سرور 1 منٹ کی باز پر فل کرتا ہے: ملٹ اور اسٹاپ آرڈر اپنی قیمت پر، گیپ اوپن پر، اور جب ایک ہی بار اسٹاپ اور ٹارگٹ دونوں کو چھوئے تو اسٹاپ پہلے لگنا جاتا ہے۔


آٹو ٹریڈنگ MT5 MT5 ٹیب میں اپنے EA کے لیے ماڈلز، سمبلز، گریڈ، ڈیپلی بائس، سیشنز، دن، دن کی ٹریڈز اور رسک چنیں، اور دیکھیں کہ پچھلے 7 دن کے سگنلز ان سے کیسے گزرتے ہیں۔ وہاں Take a tour دبائیں، یا آٹو ٹریڈنگ گائیڈ پڑھیں۔

(جیسا cTrader) رسک کیلکولیٹر Trade ٹیب میں (یا رائٹ کلک → *Risk calculator*) بیلنس، رسک % یا رقم میں، انٹری اور اسٹاپ (pips یا قیمت) اور ٹیک پرافٹ (R، pips یا قیمت) دیں: آپ کو لائن، یونٹس، رسک کی رقم، ریوآرڈ اور R ملتا ہے۔ *Draw on the chart* اس سے Long


Short / پوزیشن بنانا ہے؛ *Buy / Sell (paper)* پیر آرڈر لگاتا ہے۔

اسٹریٹیجی ٹیسٹر اور اسکرینر

اسٹریٹیجی ٹیسٹر



Strategy tester: ایکٹو سمبل پر کوئی ماڈل، کچھلے 30، 60 یا 90 دن۔



Screener: ہر سمبل کا بانس، پریمیم / ڈسکاؤنٹ، سوپس، FVGs اور آج کے سیٹ اپس۔

1. نیچے کا پینل کھولیں (دائیں مینو میں جرنل بٹن، یا سیننگز → Journal & stats panel) اور Strategy tester چنیں۔

2. ماڈل، 30، 60 یا 90 دن اور یہ کہ ڈیلی بانس ضروری ہے یا نہیں چنیں، پھر Run test۔

3. آپ کو سیٹ اپس، فلز، ون ریٹ، اوسط R، کل R، پرافٹ فیکٹر، سب سے بڑا ڈراڈاؤن، ایکویٹی کرو اور ہر ٹریڈ نظر آتی ہے (کسی پر کلک کریں تو چارٹ پر دکھتی ہے)۔

اسکرینر


اوپر کی باریں Screener ہر سمبل ایک ٹیبل میں دکھاتا ہے: ڈیلی بانس، پریمیم یا ڈسکاؤنٹ، پچھلے دن کے ہائی / لو کے سوپس، قریب ترین 15m اور 1H FVGs، ابھی کون سا کل زون، اور آج کے سیٹ اپس۔ کسی رو پر کلک کریں تو وہ چارٹ کھلتا ہے۔

کیلنڈر، خبریں اور AI اسٹنٹ




- **Calendar:** ہفتے کے اکناک ایونٹس، اسپیکٹ اور کرنسی فلٹرز کے ساتھ؛ کسی پر کلک کریں تو چارٹ پر اس کا وقت دکھتا ہے۔ ہائی اسپیکٹ خبریں چارٹ پر نشان اور الٹی گنتی والے ٹیگ کے طور پر بھی دکھتی ہیں۔
- **News:** مارکیٹ کی تازہ سرخیاں۔

- **AI:** ایٹو چارٹ کے بارے میں پوچھیں۔ بانس، اہم لیولز، لیکویڈیٹی، کھلے کیپس، تازہ سیٹ اپس اور ان کا وقت۔ یہ انجن کے اپنے ڈیٹا سے انگریزی یا رومن اردو میں جواب دیتا ہے۔



انکناک **Calendar**: کسی ایونٹ پر کلک کریں تو چارٹ پر اس کا وقت نظر آتا ہے۔




AI اسسٹنٹ موجودہ چارٹ کے بارے میں انگریزی یا رومن اردو میں جواب دیتا ہے۔

⚠️ ہائی اپیکٹ خبروں کے آس پاس (15 منٹ پہلے اور بعد) ماڈلز نئی ٹریڈز نہیں کھولتے، اور FOMC کے دن نیویارک کے 14:00 سے پہلے پوزیشنز بند ہو جاتی ہیں۔

13 کمیونٹی اور ICC Terminal

- **Community** (دائیں مینو): اپنے چارٹ کی تصویر کے ساتھ ٹریڈ آئیڈیا شیئر کریں، آئیڈیاز کو لائک اور کمنٹ کریں، اور روز میں چیٹ کریں۔ یہی آئیڈیاز ویب سائٹ پر بھی ہیں۔
- پہلی بار ایک نک نیم چینس اور قوانین قبول کریں۔ رپورٹس موڈریٹز کو جاتی ہیں۔
- **ICC** (دائیں مینو): ICC Terminal کو اس کے اپنے لاگ ان کے ساتھ آپ کے چارٹس کے ساتھ کھولتا ہے۔ ساتھ لگا ہوا، فل اسکرین یا نئے ٹیب میں۔



Community: چارٹ کی تصویر کے ساتھ ٹریڈ آئیڈیاز، لائکس، کمنٹس اور چیٹ روز۔

فون اور ٹیبلٹ


- فون پر ٹولز اوپر، چارٹس درمیان میں اور مینو (... Watchlist, Signals, Trade, AI, Alerts) نیچے ہے؛ Community اور ICC کے لیے نیچے کے مینو کو سائیڈ میں کھسکائیں۔
- 2 سے 8 چارٹس ہوں تو All سب چارٹس اسکرین پر دکھاتا ہے، One ایک وقت میں ایک، بدلنے کے لیے چپس کے ساتھ۔
- کھڑے ٹیبلٹ پر 8 چارٹس تک دو کالموں میں دکھتے ہیں۔
- زوم کے لیے پنچ کریں، اسکرول کے لیے گھسیٹیں، کراس پیئر کے لیے دیر تک دبائیں؛ انگلی سے ڈرائنگ بھی ہوتی ہے۔



فون پر ٹرینل: دو چارٹس اوپر نیچے، ٹولز اوپر، مینو نیچے۔

ایپ **Android 0.4** ایپ اب پورا ویب ٹرینل ہے، فنکریٹ لاک (Account → This phone)، فون کا بیک بٹن، براؤزر میں Google لاگ ان اور چارٹ کی تصویر شیئر کرنے کے ساتھ۔ سائیڈ مینلز چارٹ کے اوپر شیٹ کی طرح کھلتے ہیں۔

ایپ **0.4.1** Google / Facebook لاگ ان ایپ کے اوپر کھلتا ہے اور Continue دباتے ہی ایپ خود واپس آ جاتی ہے۔ ٹرینل کی فائلیں فون پر کیش رہتی ہیں، اس لیے ایپ تیز کھلتی ہے۔



پلانز اور آپ کا اکاؤنٹ

- اوپر دائیں اکاؤنٹ بٹن آپ کا پلان، اس کی میعاد اور اس میں شامل چیزیں دکھاتا ہے (ہر لے آؤٹ میں چارٹس، ICT انڈیکٹرز، ماڈلز، سگنل میں تاخیر، الرٹس، بیک ٹیسٹ)۔
- **Upgrade or renew:** پلان چنیں اور دکھانے لگنے طریقوں میں سے کسی سے ادائیگی کریں (بینک / والٹ ٹرانسفر ٹرانزیکشن ID کے ساتھ، یا کرپٹو)۔ ادائیگی کی تصدیق پر پلان شروع ہوتا ہے۔
- **Devices:** آپ کا اکاؤنٹ استعمال ہونے والے ڈیوائسز دکھاتا ہے؛ ہر پلان ایک وقت میں مقررہ تعداد کی اجازت دیتا ہے۔
- **Security:** وہاں پاس ورڈ بدلیں؛ بھول جائیں تو لاگ ان پیج پر **Forgot password?** استعمال کریں۔



کی بورڈ شارٹ کٹس

کمز	کام
A-Z	سمبل سرچ
9-0	ٹائم فریم (نمبر لکھیں)
Alt+T / Alt+H / Alt+F / Alt+R	ٹرینڈ لائن / افقی لائن / ICT فونوچپی / مستطیل
Alt+A	آخری قیمت پر الرٹ
Alt+G	تاریخ پر جائیں
Alt+S	اسکرین شاٹ
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Undo / redo
Del	سلیکٹ کی ہوئی ڈرائنگ ہٹائیں
Esc	ٹول منسوخ کریں یا ونڈو بند کریں



سوالات

چارٹ خالی ہے یا اپ ڈیٹ ہونا رک گیا۔

اپنا انٹرنیٹ چیک کریں، پھر صفحہ ری لوڈ کریں۔ اگر کسی ایک سمبل کا ڈیٹا نہیں تو بروکر فیڈبند (ویک اینڈ) یا تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہو سکتی ہے۔

کسی ماڈل یا لیٹر پر تالا نظر آتا ہے۔

آپ کے پلان میں یہ شامل نہیں۔ اکاؤنٹ بٹن → Upgrade or renew کھولیں۔

میری ڈرائنگز غائب ہو گئیں۔

ڈرائنگز بنانے کے چند سیکنڈ بعد ہر چارٹ کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ چیک کریں کہ آپ اسی اکاؤنٹ میں لاگ ان ہیں اور ڈرائنگ اس ٹائم فریم کے لیے چھپی ہوئی نہیں (Visibility)۔

کیا یہ میرے لیے ٹریڈ کرتا ہے؟

صرف MT5 برج (ICT Bridge EA) کے ذریعے آپ کے اپنے MetaTrader 5 اکاؤنٹ پر، منظور شدہ ماڈلز اور ان پلانز کے لیے جن میں یہ شامل ہو۔ ڈیمو اکاؤنٹ سے شروع کریں۔



خطرے کی وارننگ

لیوریج کے ساتھ CFDs، فاریکس، انڈیکس اور کرپٹو کی ٹریڈنگ میں جلدی پیسہ ڈوبنے کا بڑا خطرہ ہے۔ ICT Terminal تجزیے اور سیکھنے کا ٹول ہے، مالی مشورہ نہیں۔ ماڈلز مقررہ اصولوں پر چلتے ہیں اور بہت سے سیٹ اپس نقصان میں جاتے ہیں؛ ماضی کے نتائج مستقبل کی ضمانت نہیں۔ صرف اتنے پیسے سے ٹریڈ کریں جتنا کھونا برداشت کر سکیں۔

ICT Terminal سیکھنے اور تجزیے کے لیے چارٹنگ ٹول ہے، مالی مشورہ نہیں۔ CFDs، فاریکس، انڈیکس اور کرپٹو میں ٹریڈنگ سے پیسہ ڈوبنے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔