LP n° 13 Titre : Evolution et conditions d'équilibre d'un système thermodynamique

Présentée par : Juliette Mansard Rapport écrit par : Hugo Schatt

Correcteur: Stephan Fauve Date: 04/02/19

Bibliographie de la leçon :			
Titre	Auteurs	Éditeur	Année
Diu de thermo			
Dunod Pc ancien programme			
BFR thermo			

Plan détaillé

Niveau choisi pour la leçon: L3

<u>Prérequis:</u>

- Description d'un système thermo
- Principes de la thermo
- Principales fonction de thermo
- Mécanique classique

Intro: (1'30)

On a vu : qu'un système thermo livré à lui-même dans des conditions invariables évoluait vers un état d'équilibre. Et également, l'évolution d'un système d'un état vers un autre. Comment prévoir l'évolution d'un système en fonction des contraintes ? Cadre du système isolé.

I Evolution et conditions d'équilibres d'un système isolé (11')

1.1_ Analogie avec la mécanique (2')

Point matériel Champ de force qui dérive d'une Ep(x) Conservation de l'Em Ep(M0) = Ep(M) + $\frac{1}{2}$ m v² Ep(M) < Ep(M0)

1.2 Evolution d'un système fermé et isolé (2'30)

Second principe de thermo : Delta S = Sc + Sc = Sc > 0

S final > S initial Mégantropie = -S

Système isolé: la mégantropie ne peut que diminuer. Un minimum de -S correspond à un équilibre thermodynamique

équilibre thermodynamique.

1.3 Equilibre thermique (6')

Enceinte isolé du reste, deux compartiments, séparés par, au centre, une paroi diatherme (ne laisse passer que les échanges de chaleur). On pose T1 > T2.

Système 1 + 2 + parois = système isolé.

Transformation quasi-statique.

 1^{Er} Principe: dU = dU1 + dU2 + Dparois = <math>dU1 + dU2 = 0

 $2^{\text{ème}}$ Principe: dS = dS1 + dS2 = Se + Sc = Sc > 0

dU1 = T1 dS1

dU2 = T2 dS2

dU1 (1/T1 - 1/T2) > 0

dU1 < 0 et dU2 > 0

A l'équilibre dS = 0

Deux corps à l'équilibre thermique ont même température.

1.4_ Système non isolé (30sec)

Delta S = Se + Sc

II_ Evolution et conditions d'équilibre d'un système en contact avec un thermostat

2.1_ Position du problème (4'30)

Système dans un thermostat à TO.

Monotherme.

1^{er} Principe: Delta U = W + Q

2^{ème} Principe : Delta S = Se + Sc avec Sc>0 et Se = Q / T0

Delta S - Se > 0

T0 Delta S - Delta U + W > 0

Delta (U - TOS) < W

 $F^* = U - TOS$

Delta F* < W

2.2 Evolution monotherme et isochore (3'30)

W pression = 0

W autre = 0

Delta F* < 0

Application:

Lâche une brique dans un lac à température TO.

Une fois que brique dans eau -> Système monotherme.

Et système Isochore.

W = 0

 $F^* = U - TOS = C (T - Tref) - CTO ln(T/Tref)$

 $dF^*/dT = 0 = C - CTO/T$

T = TO

2.3 Travail maximum récupérable (3'30)

Travail moteur: W < 0

Delta F* < W

|Deltfa F* | > - W -> Travail maximum récupérable.

Travail maximum récupérable est atteint dans le cas d'une transformation réversible (parallèle théorème de Carnot des machines dithermes).

Compromis entre avoir une forte puissance et un fort rendement.

Question: résultats généralisables?

III Potentiels thermodynamiques (18')

3.1 Définition (6'30)

Un potentiel thermodynamique est une fonction des variables d'états et éventuellement des paramètres extérieurs qui au cours d'une transformation donnée ne peut que diminuer. Un minimum du potentiel thermodynamique correspond à un équilibre thermodynamique.

On en a déjà vu deux:

```
Transfo: adiabatique et W = 0
                                             -S = Potentiel Thermodynamique
                                        ->
Transfo: monotherme, isochore avec W=0
                                             F* = Potentiel Thermodynamique
Transfo: isotherme, isochore avec W=0
                                        -> F^* = F = U - TS = Pot. Thermo.
Transfo: monotherme, monochore, W=0
                                        ->
                                             G^* = U + POV - TOS = Pot. Thermo.
Transfo: isotherme, isobare avec W=0
                                              G = G^* = Pot. Thermo.
```

3.2 Un exemple (11')

Système = Gaz + Parois + Cylindre. (alpha = angle entre la normale du demi-cylindre et un point A appartenant à la surface arrondie du demi-cylindre). Isotherme

```
<u>Détermination du Pot. Thermo. :</u>
```

```
Er Principe: Delta U = Delta U gaz = W +Q
2<sup>ème</sup> Principe : Delta S = Delta S gaz = Q/T0 + Sc
Delta S - Q/T0 > 0
T0 Delta S - Delta U + W > 0
Où W = - Delta Ep
Delta (U - TOS + Ep) < 0 \rightarrow U - TOS + Ep = Pot. Thermo.
```

Détermination des positions d'équilibres :

```
\overline{dF}^* = dU - T0 dS
    = - PdV + TdS - SdT - T0dS
    = - PdV (car isotherme)
Or Gaz Parfait -> PV = nRT
Donc dF^* = nRT dV/V
F = FO + nRT ln(V/VO)
Pour notre système : F = 2F0 + nRT \ln(Vg/V0) + nRT \ln(Vd/V0)
Avec alpha << 1
V0 = pi R^2 h / 4
VB = h R^2 alpha / 2
Vg = VO - VB
Vd = V0 + VB
F = 2F0 + nRT \ln ((pi/2 - alpha)(pi/2 + alpha)/pi^2/4))
Ep = MgR/2 cosalpha + cte
Phi = C + Mg R/2 \cos alpha + nRTln(1-
```

(Cf: voir la fin des calculs dans le Dunod ancien programme).

En thermo, le potentiel thermodynamique ne peut que décroître. Ce qui n'est pas le cas en méca classique.

Conclusion: (30sec)

On est capable de prédire l'état d'équilibre du système.

Mais on n'a pas l'info sur la vitesse.

Questions posées par l'enseignant

Questions:

- Où place-t-on cette leçon en thermo?
- Pourquoi ne pas utiliser dU = TdS PdV lorsqu'on avait V = cte ? Surtout en mettant en prérequis les potentiel thermo.
- dU = TdS PdV : Vrai tout le temps ?
- Le fait que ce soit réversible apporte quoi de plus ? dU = deltaW + deltaQ si réversible on associe -PdV à deltaW et TdS à deltaQ.
- Sech = Q/T0, explicitez. Il y a une hypothèse pour écrire le T0 ? Est-ce que Sech ne va pas devenir la variation d'entropie du thermostat (à un signe près) ?
- Comment F* est lié à F ? Est-ce que c'est nécessaire pour utiliser F que toute la transfo soit entièrement isotherme ? Il suffirait d'avoir la même température au début et à la fin.
- Comment introduirez-vous F et G?
- Relations de Maxwell?
- Exo: je donne dU = CvdT + (I-P)dV et dS = Cv dT/T + I/T dV. Trouver les relations de Maxwell. Si dU est une différentielle, qu'est-ce que cela signifie sur les dérivées croisées ?
 Deux façons d'exprimer dU. On en sort dCv/dV = d(I-P)/dT et

* $dCv/dV = d(I/T)/dT = 1/T * dI/dT - I/T^2$

Donc I = T dP/dT

Ici les variables sont V et T donc ce sera F la plus utile.

dF = -PdV - SdT

dP/dT = dS/dV = I/T

- → Utilité des relations de Maxwell.
- L'exemple peut servir à quoi d'autre ? Transition de phase. Quelle ordre ? Second.
- Il existe des équilibres instables ou que des états d'équilibres métastables ?

Commentaires donnés par l'enseignant

Peut-être ne pas développer les calculs du 3.2 et passer plus de temps à discuter du résultat.

Egalement parler des équilibres métastables.

Evolution monotherme : l'entropie échangée est échangée avec le thermostat, il est plus facile de se placer du point de vue du thermostat qui lui est à température fixe.

Partie réservée au correcteur

Avis sur le plan présenté

Plan correct dans l'ensemble, mais un peu trop de temps a été passé lors de la première moitié de la leçon à traiter une succession de cas simples. Il faut pouvoir justifier que les fonctions thermodynamiques (y compris F et G) sont mises en prérequis de cette leçon alors que des notions simples (équilibre thermique) sont présentées.

Concepts clés de la leçon

Le travail que l'on peut tirer d'un système hors équilibre dépend de la façon dont il atteint l'équilibre. Il est borné par la variation d'un potentiel thermodynamique qui permet de prédire le sens de l'évolution du système et donne sa condition d'équilibre.

Concepts secondaires mais intéressants

Montrer des inégalités thermodynamiques telles que capacité calorifique ou compressibilité positives. Les situations où elles ne sont pas respectées sont instables. Discuter des états métastables.

Expériences possibles (en particulier pour l'agrégation docteur)

Points délicats dans la leçon

Insister sur la différence entre les potentiels thermodynamiques pour un système hors équilibre, qui dépendent des contraintes imposées par l'extérieur, et les fonctions d'état.

Bibliographie conseillée

En plus de la bibliographie utilisée, Landau et Lifchitz, Physique statistique (chap. 2) donne une présentation claire du travail maximal et des inégalités thermodynamiques.