Sincronização das Threads

Threads e Concorrência em C++

Hervé Yviquel

hyviquel@unicamp.br

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Instituto de Computação (IC) Laboratório de Sistemas de Computação (LSC)

Programação em C++ • Out-Nov 2023



Plano

- Sincronização
- Primeiro Exemplo
- Busy Waiting
- Exclusão Mútua
- Variável de Condição
- Barreiras
- Operações Atômicas
- Accesso a Estrutura

Sincronização

Sincronização e Seções Críticas

- A principal causa da ocorrência de erros na programação de threads está relacionada com o fato dos dados serem todos compartilhados
 - Apesar de este ser um aspetos mais poderosos da utilização de threads, também pode ser um dos mais problemáticos
- O problema existe normalmente quando dois ou mais threads tentam aceder/alterar as mesmas estruturas de dados
 - race conditions
 - o resultado depende da ordem em que os acessos ocorrem

Mecanismos de Sincronização

Existem várias mecanismos de sincronização

Busy-wait

Espera ativa

Mutex e lock

- Para situações de curta duração
- Equivalente a um semáforo binário

• Variável de Condição

- Para situações em que o tempo de espera não é previsível
- o Pode depender da ocorrência de um evento

Semáforo com contadores

Útil quando várias unidades de um recurso estão disponíveis

Primeiro Exemplo

$$\pi = 4\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots + (-1)^n \frac{1}{2n+1} + \dots\right)$$

```
double factor = 1.0;
double sum = 0.0;
for (i = 0; i < n; i++, factor = -factor) {
    sum += factor/(2*i+1);
}
pi = 4.0*sum;</pre>
```

Uma função de thread para calcular π

```
void* Thread_sum(void* rank) {
   long my_rank = (long) rank;
   double factor;
   long long i;
   long long my n = n/thread count;
   long long my first i = my n*my rank;
   long long my last i = my first i + my n;
   if (my first i % 2 == 0) /* my_first_i is even */
     factor = 1.0:
   else /* my_first_i is odd */
      factor = -1.0;
  for (i = my_first_i; i < my_last_i; i++, factor = -factor) {</pre>
      sum += factor/(2*i+1);
   return NULL;
  /* Thread_sum */
```

Usando um processador dual core

	n			
	10^{5}	10^{6}	10^{7}	108
π	3.14159	3.141593	3.1415927	3.14159265
1 Thread	3.14158	3.141592	3.1415926	3.14159264
2 Threads	3.14158	3.141480	3.1413692	3.14164686

- Note que à medida que aumentamos n, a estimativa com uma única thread vai melhorando
- Mas o que está ocorrendo com 2 threads?

Condições de corrida possíveis

Time	Thread 0	Thread 1	
1	Started by main thread		
2	Call Compute ()	Started by main thread	
3	Assign $y = 1$	Call Compute()	
4	Put x=0 and y=1 into registers	Assign $y = 2$	
5	Add 0 and 1	Put x=0 and y=2 into registers	
6	Store 1 in memory location x	Add 0 and 2	
7		Store 2 in memory location x	

```
y = Compute(my_rank);
x = x + y;
y privada
x compartilhada
```

Busy Waiting

Busy-Waiting

 Uma thread repetidamente testa uma condição, mas, efetivamente não faz qualquer trabalho útil até que a condição seja satisfeita

flag initializada para 0 na thread principal

```
y = Compute(my_rank);
while (flag != my_rank);
x = x + y;
flag++;
```

o que pode ocorre se eu usar -O3?

Cuidado com busy-waiting

- Compiladores otimizantes podem ser um problema!!
 - Antes e depois das otimizações

```
y = Compute(my_rank);
while (flag != my_rank);
x = x + y;
flag++;
y = Compute(my_rank);
x = x + y;
while (flag != my_rank);
flag++;
```

Precisa reinicializar flag se quiser reusar várias vezes

```
flag = (flag+1) \% thread_count;
```

Estimando π **com Busy-wait**

```
void* Thread_sum(void* rank) {
  long my_rank = (long) rank;
  double factor:
  long long i;
  long long my_n = n/thread_count;
                                                       serial: 2.8s
  long long my_first_i = my_n*my_rank;
  long long my_last_i = my_first_i + my_n;
                                                       2 threads: 19.5s
  if (my_first_i \% 2 == 0)
     factor = 1.0:
                                                       como melhorar?
  else
     factor = -1.0:
  for (i = my first i: i < my last i; i++, factor = -factor) {
     while (flag != my_rank);
     sum += factor/(2*i+1);
                                                      qual o problema aqui?
     flag = (flag+1) % thread_count;
  return NULL:
   /* Thread sum */
```

Estimando π com Busy-wait Otimizado

```
void* Thread_sum(void* rank) {
   long my_rank = (long) rank;
   double factor, my_sum = 0.0;
   long long i;
   long long my_n = n/thread_count;
   long long my_first_i = my_n*my_rank;
   long long my_last_i = my_first_i + my_n;
   if (my_first_i \% 2 == 0)
      factor = 1.0:
   else
      factor = -1.0:
   for (i = my_first_i; i < my_last_i; i++, factor = -factor)</pre>
      my_sum += factor/(2*i+1);
   while (flag != my_rank);
   sum += my_sum;
   flag = (flag+1) % thread_count;
   return NULL:
   /* Thread_sum */
```

Desempenho

Tempos de execução (em segundos) de programas para o cálculo do π usando n = 10^8 termos em um sistema com 2 processadores de 4 núcleos cada (8 núcleos)

Threads	Busy-Wait	Mutex
1	2.90	2.90
2	1.45	1.45
4	0.73	0.73
8	0.38	0.38
16	0.50	0.38
32	0.80	0.40
64	3.56	0.38

$$\frac{T_{\rm serial}}{T_{\rm parallel}} \approx {\rm thread_count}$$

Exclusão Mútua

- A exclusão mútua é uma maneira direta de sincronizar múltiplas threads
 - As threads adquirem um lock em um objeto mutex antes de entrar em uma seção crítica
 - As threads liberam seu lock no mutex ao sair de uma seção crítica
- Modelo de programação de alto nível
 - O recurso (geralmente uma classe) que requer proteção contra condições de corrida possui um objeto mutex do tipo apropriado
 - Threads que pretendem acessar o recurso adquirem um lock adequado no mutex antes de realizar o acesso real
 - As threads liberam seu lock no mutex após completar o acesso
 - Geralmente, os locks s\(\tilde{a}\) simplesmente adquiridos e liberados nas fun\(\tilde{c}\) es membro da classe

- A biblioteca padrão define várias classes úteis que implementam mutexes nos cabeçalhos <mutex> e <shared_mutex>
 - std:: mutex exclusão mútua regular
 - std::recursive_mutex exclusão mútua recursiva
 - std:: shared_mutex exclusão mútua com bloqueios compartilhados
 - Usado para bloquear somente com escrita
- A biblioteca padrão fornece wrappers RAII para bloquear e desbloquear mutexes
 - std::lock_guard wrapper RAII para bloqueio exclusivo
 - std::scoped_lock wrapper RAII para bloqueio exclusivo (C++ 17)
 - std::unique_lock wrapper RAII para bloqueio exclusivo
 - o std::shared_lock wrapper RAII para bloqueio compartilhado

- Os wrappers RAII devem sempre ser preferidos para bloquear e desbloquear mutexes
 - o Torna bugs devido a bloqueio/desbloqueio inconsistente muito mais improváveis
 - Bloqueio e desbloqueio manual podem ser necessários em alguns casos raros
 - Ainda assim, devem ser realizados através das funções correspondentes dos wrappers
 RAII

20

std::unique_lock

- std::unique_lock pode ser usado para dar lock em um mutex no modo exclusivo
 - O construtor adquire um lock exclusivo no mutex
 - Sintaxe do construtor: unique_lock(mutex_type& m)
 - Bloqueia a thread chamadora até que o mutex esteja disponível
 - O destrutor libera o lock automaticamente
 - Pode ser usado com qualquer tipo de mutex da biblioteca padrão.

```
#include <mutex>
#include <iostream>

std::mutex printMutex;
void safe_print(int i) {
    std::unique_lock lock(printMutex); // lock is acquired
    std::cout << i;
} // lock is released</pre>
```

std::unique_lock (2)

- std::unique_lock fornece construtores adicionais
 - o unique_lock(mutex_type& m, std::defer_lock_t t) Não dá lock no mutex imediatamente
 - unique_lock(mutex_type& m, std::try_to_lock_t t) Não bloqueia quando o mutex não pode ser locked
- std::unique_lock fornece funções membro adicionais
 - lock() Dá lock no mutex manualmente
 - try_lock() Tenta dar lock no mutex, retorna true se for bem-sucedido
 - operator bool() Verifica se o std::unique_lock possui um lock no mutex
 - unlock() Libera o mutex manualmente

Examplo

```
#include <mutex>
std::mutex mutex;
void foo() {
    std::unique_lock lock(mutex, std::try_to_lock);
    if (!lock) {
        doUnsynchronizedWork();
        // block until we can get the lock
        lock.lock();
    doSynchronizedWork();
    // release the lock early
    lock.unlock();
    doUnsynchronizedWork();
```

std::unique_lock (4)

 std::unique_lock é movível para transferir a propriedade de um lock em um mutex

```
#include <mutex>
class MyContainer {
   private:
   std::mutex mutex;
   public:
   class iterator { /* ... */ };
   iterator begin() {
        std::unique_lock lock(mutex);
        // compute the begin iterator constructor args
        // keep the lock for iteration
        return iterator(std::move(lock), ...);
};
```

Mutexes Recursivo (1)

O seguinte código resultará em deadlock, já que std:: mutex pode ser bloqueado no máximo uma vez.

```
#include <mutex>
std::mutex mutex;
void bar() {
   std::unique lock lock(mutex);
    // do some work...
void foo() {
   std::unique_lock lock(mutex);
    // do some work...
   bar(); // INTENTIONALLY BUGGY, will deadlock
```

Mutexes Recursivo (2)

- std::recursive_mutex implementa semânticas de propriedade recursiva
 - A mesma thread pode dar lock em um std:: recursive_mutex várias vezes sem bloquear
 - Outras threads ainda serão bloqueadas se um std:: recursive_mutex estiver atualmente locked
 - Pode ser usado com std::unique_lock assim como um std::mutex regular
 - Útil para funções que se chamam e usam o mesmo mutex

```
#include <mutex>
std::recursive_mutex mutex;
void bar() {
    std::unique_lock lock(mutex);
}
void foo() {
    std::unique_lock lock(mutex);
    bar(); // OK, will not deadlock
}
```

std::shared_lock (1)

- std::shared_lock pode ser usado para dar lock em um mutex no modo compartilhado
 - Construtores e funções membro análogas ao std:: unique_lock
 - Várias threads podem adquirir um lock compartilhado no mesmo mutex
 - Tentativas de lock compartilhado s\(\tilde{a}\)o bloqueadas se o mutex estiver locked no modo exclusivo
 - Usável apenas em conjunto com std:: shared mutex
- Temos que aderir a algum contrato para escrever programas bem-comportados
 - Mutexes compartilhados s\u00e3o usados principalmente para implementar locks de leitura/escrita
 - Apenas acessos de leitura são permitidos ao segurar um lock compartilhado
 - Acessos de escrita são permitidos apenas ao segurar um lock exclusivo

std::shared_lock (2)

```
#include <shared mutex>
class SafeCounter {
    private:
   mutable std::shared_mutex mutex;
    size_t value = 0;
    public:
    size_t getValue() const {
        std::shared_lock lock(mutex);
        return value; // read access
    void incrementValue() {
        std::unique_lock lock(mutex);
        ++value; // write access
```

- Normalmente, temos que tornar os mutexes mutáveis dentro de nossas estruturas de dados
 - Os wrappers RAII requerem referências mutáveis ao mutex
 - Funções membro const de nossa estrutura de dados geralmente também precisam usar o mutex
- Usar mutexes sem cuidado pode facilmente levar a deadlocks dentro do sistema
 - Normalmente ocorre quando uma thread tenta dar lock em outro mutex quando já possui um lock em algum mutex
 - Em alguns casos, pode ser evitado usando std:: recursive_mutex (se estivermos dando lock no mesmo mutex várias vezes)
 - Requer técnicas de programação dedicadas quando vários mutexes estão envolvidos.

Evitar Deadlocks (1)

```
std::mutex m1, m2, m3;
void threadA() {
    // INTENTIONALLY BUGGY
    std::unique_lock l1{m1}, l2{m2}, l3{m3};
}
void threadB() {
    // INTENTIONALLY BUGGY
    std::unique_lock l3{m3}, l2{m2}, l1{m1};
}
```

Cenário de deadlock possível:

- o threadA() adquire locks em m1 e m2
- threadB() adquire lock em m3
- threadA() espera que threadB() libere m3
- threadB() espera que threadA() libere m2.

- Deadlocks podem ser evitados sempre travando os mutexes em uma ordem globalmente consistente:
 - Garante que uma thread sempre "vença"
 - Manter uma ordem de travamento globalmente consistente requer considerável disciplina do desenvolvedor
 - Manter uma ordem de travamento globalmente consistente pode n\u00e3o ser poss\u00edvel em alguns casos.

```
std::mutex m1, m2, m3;
void threadA() {
    // OK, will not deadlock
    std::unique_lock l1{m1}, l2{m2}, l3{m3};
}
void threadB() {
    // OK, will not deadlock
    std::unique_lock l1{m1}, l2{m2}, l3{m3};
}
```

Evitar Deadlocks (3)

- Às vezes, não é possível garantir uma ordem globalmente consistente:
 - O wrapper RAII std::scoped_lock pode ser usado para travar com segurança qualquer número de mutexes
 - Usa um algoritmo de prevenção de deadlock, se necessário
 - Geralmente é bastante ineficiente em comparação ao std::unique_lock
 - Deve ser usado apenas como último recurso!

```
std::mutex m1, m2, m3;
void threadA() {
    // OK, will not deadlock
    std::scoped_lock l{m1, m2, m3};
}
void threadB() {
    // OK, will not deadlock
    std::scoped_lock l{m3, m2, m1};
}
```

Variável de Condição

Esperar para um Evento (ou uma Condição)

- Os mutexes permitem prevenir acessos simultâneos a variáveis compartilhadas mas, as vezes, pode ser bastante ineficiente
 - Se pretendermos realizar uma dada tarefa apenas quando uma dada variável tome um certo valor, temos que consultar sucessivamente a variável até que esta tome o valor pretendido
 - o O ideal seria adormecer o thread enquanto a condição pretendida não sucede

```
bool flag;
std::mutex m;
void wait_for_flag()
{
    std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
    while(!flag)
    {
        lk.unlock();
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));
        lk.lock();
    }
}
Relock the mutex.
3 Relock the mutex.
```

Variáveis de Condição (1)

- Uma variável de condição é uma primitiva de sincronização que permite a várias threads esperar até que uma condição (arbitrária) se torne verdadeira.
 - Uma variável de condição usa um mutex para sincronizar threads
 - As threads podem esperar ou notificar a variável de condição
 - Quando uma thread espera na variável de condição, ela bloqueia até que outra thread a notifique
 - Se uma thread esperou na variável de condição e é notificada, ela detém o mutex
 - Uma thread notificada deve verificar a condição explicitamente porque despertares espúrios podem ocorrer

std::condition_variable

- A biblioteca padrão define a classe std:: condition_variable no cabeçalho <condition_variable>, que possui as seguintes funções membro:
 - wait(): Recebe uma referência a um std::unique_lock que deve estar travado pelo chamador como argumento, destrava o mutex e espera pela variável de condição
 - o notify_one(): Notifica uma única thread que está esperando, o mutex não precisa estar travado pelo chamador
 - o notify_all(): Notifica todas as threads que estão esperando, o mutex não precisa estar travado pelo chamador

Exemplo

- Um caso de uso para variáveis de condição são filas de trabalhadores:
 - Tarefas são inseridas na fila
 - Em seguida, as threads de trabalho são notificadas para realizar a tarefa

```
std::mutex m;
std::condition_variable cv;
std::vector<int> taskQueue;

void pushWork(int task) {
    {
      std::unique_lock l{m};
      taskQueue.push_back(task);
    }
    cv.notify_one();
}
```

```
void workerThread() {
 std::unique lock l{m};
 while (true) {
   while (!taskQueue.empty()) {
      int task = taskQueue.back();
     taskQueue.pop_back();
     l.unlock();
     // [...] do actual work here
     l.lock();
   cv.wait(l);
```

Esperar ate timeout

- Variáveis de condição aceitam também
 - wait_for() uma duração
 - wait_until() um ponto no tempo

Barreiras

Por que Barreiras?



- Sincronizar as threads de modo a garantir que todas elas chegam no mesmo ponto do programa é chamado barreira
- Nenhuma thread pode cruzar a barreira até que todas as threads tenham alcançado-a

Alguns uso de barreiras

- **Início Coordenado**: Fazer com que todas as threads comecem uma tarefa simultaneamente.
- Progressão Sequencial: Assegurar a conclusão de uma etapa de trabalho antes de começar a próxima.
- **Integridade de Dados**: Manter a consistência dos dados entre threads que acessam recursos compartilhados.
- Sincronização de Timesteps: Alinhar threads em simulações baseadas em tempo ou iterações.
- Balanceamento de Trabalho: Esperar que todas as threads terminem suas tarefas atuais antes de redistribuir o trabalho.
- Consolidação de Resultados: Aguardar a conclusão do processamento paralelo antes de combinar resultados

Implementação com Busy-waiting e Mutex

- Implementar barreiras usando busy-waiting e mutex é bem direto
 - No fundo, estamos usando um contador compartilhado e protegido pelo mutex
 - Quando o contador indicar que todas as threads entraram a seção crítica, as threads podem deixar a seção crítica

```
class Barrier {
private:
    int count:
    int original count:
    std::mutex mtx;
public:
    explicit Barrier(int count) : count(count), original count(count) {}
   void wait() {
        std::unique lock<std::mutex> lock(mtx);
        count --:
        if (count == 0) {
            count = original count;
            // Busy wait
            lock.unlock():
            while (true) {
                lock.lock():
                if (count == original count) {
                    lock.unlock();
                    break:
                lock.unlock();
```

Implementação com Variáveis de Condição

```
class Barrier {
public:
    explicit Barrier(std::size t count) : thread count(count), counter(0),
                                           generation(0) {}
    void Wait() {
        std::unique lock<std::mutex> lock(mutex );
        auto gen = generation;
        if (++counter == thread count) {
            generation++;
            counter = 0;
            cond .notify all();
        } else {
            cond_.wait(lock, [this, gen] { return gen != generation; });
private:
    std::mutex mutex ;
    std::condition variable cond ;
    std::size_t thread_count;
    std::size t counter;
    std::size t generation:
};
```

std::latch (C++ 20)

- Contador que permite a várias threads aguardar até que um conjunto de operações seja concluído
 - Inicializado com um valor fixo
 - wait() para bloquear até que chegue a zero
 - count_down() para decrementar
 - o arrive_and_wait()
 - Quando atinge zero, todas as threads bloqueadas são automaticamente liberadas

```
void DoWork(threadpool* pool) {
   latch completion_latch(NTASKS);
   for (int i = 0; i < NTASKS; ++i) {
     pool->add_task([&] {
        // perform work
        ...
        completion_latch.count_down();
     }));
   }
   // Block until work is done
   completion_latch.wait();
}
```

std::barrier (C++ 20)

Barreiras

- Diferente do std::latch, pode ser usado repetidamente para sincronizar threads
- Função de Conclusão: Suporta a execução de uma função de callback quando todas as threads alcançam a barreira.
- Método de Espera: Threads utilizam arrive_and_wait() para bloquear até que a barreira seja completada por todas.

```
void DoWork() {
    Tasks& tasks;
    int n_threads;
    vector<thread*> workers:
    barrier task_barrier(n_threads);
    for (int i = 0; i < n_threads; ++i) {</pre>
      workers.push back(new thread([&] {
        bool active = true;
        while(active) {
          Task task = tasks.get();
          // perform task
          task_barrier.arrive_and_wait();
       });
    // Read each stage of the task until all stages are complete.
    while (!finished()) {
      GetNextStage(tasks);
```

Outro Exemplo

```
int main()
   const auto workers = {"Anil", "Busara", "Carl"};
   auto on completion = []() noexcept
       // locking not needed here
       static auto phase =
            "... done\n"
            "Cleaning up...\n":
       std::cout << phase;
       phase = "... done\n";
   std::barrier sync point(std::ssize(workers), on completion);
   auto work = [&](std::string name)
       std::string product = " " + name + " worked\n";
       std::osyncstream(std::cout) << product; // ok, op<< call is atomic
       sync point.arrive and wait();
       product = " " + name + " cleaned\n";
       std::osyncstream(std::cout) << product;
       sync point.arrive and wait();
   std::cout << "Starting...\n":
   std::vector<std::jthread> threads;
   threads.reserve(std::size(workers));
   for (auto const& worker : workers)
       threads.emplace back(work, worker);
```

Starting...
Anil worked
Carl worked
Busara worked
... done
Cleaning up...
Busara cleaned
Carl cleaned
Anil cleaned
... done

Operações Atômicas

Operações Atômicas

- A exclusão mútua pode ser ineficiente para sincronização
 - Sincronização muito grosseira
 - Pode exigir comunicação com o sistema operacional
- O hardware moderno também suporta operações atômicas para sincronização
 - A ordem de memória de uma CPU determina como as operações de memória não atômicas podem ser reordenadas
 - Em C++, todas as operações conflitantes não atômicas têm comportamento indefinido, mesmo que a ordem de memória da CPU permita!
 - Há uma exceção: Funções atômicas especiais são permitidas para ter conflitos
 - O compilador geralmente conhece sua CPU e gera instruções atômicas "reais" apenas se necessário

Biblioteca de Operações Atômicas (1)

- C++ fornece operações atômicas na biblioteca de operações atômicas
 - Implementado no cabeçalho <atomic>
 - o std:: atomic<T> é uma classe que representa uma versão atômica do tipo T
 - Pode ser usado (quase) de forma intercambiável com o tipo original T
 - Tem o mesmo tamanho e alinhamento que o tipo original T
 - Operações conflitantes são permitidas apenas em objetos std:: atomic<T>
- std:: atomic por si só não fornece nenhuma sincronização
 - Simplesmente torna as operações conflitantes possíveis e com comportamento definido
 - Expõe as garantias de modelos de memória específicos para o programador
 - Modelos de programação adequados devem ser usados para alcançar a sincronização adequada

Biblioteca de Operações Atômicas (2)

- std:: atomic possui várias funções membro que implementam operações atômicas
 - T load(): Carrega o valor
 - void store(T desired): Armazena "desired" no objeto
 - T exchange(T desired): Armazena "desired" no objeto e retorna o valor antigo
- Se T for um tipo integral (derivado de integer), as seguintes operações também existem
 - T fetch_add(T arg): Adiciona "arg" ao valor e retorna o valor antigo
 - T fetch_sub(T arg): O mesmo para subtração
 - T fetch_and(T arg): O mesmo para a operação "and" bit a bit
 - T fetch_or(T arg): O mesmo para a operação "or" bit a bit
 - T fetch_xor(T arg): O mesmo para a operação "xor" bit a bit

Exemplo de Condição de Corrida

```
#include <thread>
int main() {
   unsigned value = 0;
    thread t([]() {
        for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
            ++value; // UNDEFINED BEHAVIOR, data race
   });
    for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
        ++value; // UNDEFINED BEHAVIOR, data race
   t.join();
    // value will contain garbage
```

Exemplo com Operações Atômicas (4)

```
#include <atomic>
#include <thread>
int main() {
    std::atomic<unsigned> value = 0;
    thread t([]() {
        for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
            value.fetch_add(1); // OK, atomic increment
    });
    for (size_t i = 0; i < 10; ++i)
        value.fetch_add(1); // OK, atomic increment
    t.join();
    // value will contain 20
```

Semântica das Operações Atômicas

- C++ pode suportar operações atômicas que não são suportadas pela CPU:
 - o std::atomic<T> pode ser usado com qualquer tipo trivialmente copiável
 - o Em particular, também para tipos que são muito maiores do que uma linha de cache
 - o Para garantir atomicidade, os compiladores têm permissão para recorrer a mutexes
- O padrão C++ define semânticas precisas para operações atômicas:
 - Cada objeto atômico tem uma ordem de modificação totalmente ordenada
 - Existem várias ordens de memória que definem como operações em diferentes objetos atômicos podem ser reordenadas
 - As ordens de memória do C++ não mapeiam necessariamente de forma precisa para as ordens de memória definidas por uma CPU.

Modification Order (1)

- Todas as modificações de um único objeto atômico são totalmente ordenadas:
 - Isso é chamado de ordem de modificação do objeto
 - Todas as threads têm garantia de observar modificações do objeto nesta ordem
- Modificações de diferentes objetos atômicos podem ser não ordenadas:
 - Diferentes threads podem observar modificações de múltiplos objetos atômicos em uma ordem diferente.
 - Os detalhes dependem da ordem da memória que é usada para as operações atômicas

Modification Order (2)

```
std::atomic<int> i = 0, j = 0;
void workerThread() {
    i.fetch_add(1); // (A)
    i.fetch_sub(1); // (B)
    j.fetch_add(1); // (C)
}
void readerThread() {
    int iLocal = i.load(), jLocal = j.load();
    assert(iLocal != -1); // always true
}
```

Observações

- Threads leitoras nunca verão uma ordem de modificação com (B) antes de (A)
- O Dependendo da ordem da memória, múltiplas threads leitoras podem ver qualquer uma das sequências (A),(B),(C), ou (A),(C),(B), ou (C),(A),(B).

Memory Order (1)

A biblioteca de atômicos define várias ordens de memória:

- Todas as funções atômicas recebem uma ordem de memória como seu último parâmetro.
- As duas ordens de memória mais importantes são std:: memory_order_relaxed e std:: memory_order_seq_cst.
- o std:: memory_order_seq_cst é usado por padrão se nenhuma ordem de memória for fornecida explicitamente.
- Devem manter esse padrão a menos que identifique a operação atômica como um gargalo de desempenho

```
std::atomic<int> i = 0;

i.fetch_add(1); // uses std::memory_order_seq_cst
i.fetch_add(1, std::memory_order_seq_cst);
i.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
```

Memory Order (2)

```
std::atomic<int> i = 0, j = 0;
void threadA() {
    while (true) {
        i.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed); // (A)
        i.fetch_sub(1, std::memory_order_relaxed); // (B)
        j.fetch_add(1, std::memory_order_relaxed); // (C)
    }
}
void threadB() { /* ... */ }
void threadC() { /* ... */ }
```

Observações:

- threadB() pode observar (A),(B),(C).
- o threadC() pode observar (C),(A),(B).

Memory Order (3)

```
std::atomic<int> i = 0, j = 0;
void threadA() {
    while (true) {
        i.fetch_add(1, std::memory_order_seq_cst); // (A)
        i.fetch_sub(1, std::memory_order_seq_cst); // (B)
        j.fetch_add(1, std::memory_order_seq_cst); // (C)
    }
}
void threadB() { /* ... */ }
void threadC() { /* ... */ }
```

Observações:

- threadB() pode observar (C),(A),(B).
- threadC() então também observará (C),(A),(B).

Compare-And-Swap Operations (1)

- As operações de comparação e troca (compare-and-swap) são uma das operações mais úteis em atômicos
 - Assinatura: bool compare_exchange_weak(T& expected, T desired)
 - Compara o valor atual do atômico com o esperado
 - Substitui o valor atual por "desired" se o atômico continha o valor esperado e retorna verdadeiro
 - Atualiza o "expected" para conter o valor atual do objeto atômico e retorna falso caso contrário.
- Frequentemente é o principal componente para sincronizar estruturas de dados sem mutexes:
 - Permite-nos verificar que nenhuma modificação ocorreu em um atômico durante algum período de tempo

Exemplo: Compare-And-Swap

Inserir em uma lista ligada simples lock-free

```
#include <atomic>
class SafeList {
    private:
    struct Entry {
        T value;
        Entry* next;
   };
    std::atomic<Entry*> head;
    Entry* allocateEntry(const T& value);
    public:
    void insert(const T& value) {
        auto* entry = allocateEntry(value);
        auto* currentHead = head.load();
            entry->next = currentHead;
        } while (!head.compare_exchange_weak(currentHead, entry));
};
```

- O std::atomic realmente fornece duas versões de CAS com a mesma assinatura:
 - compare_exchange_weak CAS fraco
 - compare_exchange_strong CAS forte
- Semântica
 - A versão fraca tem permissão para retornar falso, mesmo quando nenhum outro thread modificou o valor.
 - o Isso é chamado de "falha espúria".
 - A versão forte usa um loop internamente para evitar isso.
- Regra geral
 - Se você usa uma operação CAS em um loop, sempre use a versão fraca.

std::atomic_ref

- O std::atomic pode ser difícil de manusear
 - std::atomic não é movível nem copiável
 - Como consequência, ele não pode ser usado facilmente em contêineres da biblioteca padrão
- std::atomic_ref nos permite aplicar operações atômicas em objetos não-atômicos
 - o O construtor recebe uma referência a um objeto arbitrário do tipo T
 - O objeto referenciado é tratado como um objeto atômico durante a vida útil do std::atomic_ref
 - std::atomic_ref define funções membro similares ao std::atomic
- Corridas de dados (data races) entre acessos através de std::atomic_ref e acessos não-atômicos ainda são comportamentos indefinidos!

Exemplo com atomic_ref

```
#include <atomic>
#include <thread>
#include <vector>
int main() {
    std::vector<int> localCounters(4);
    std::vector<std::thread> threads;
   for (size_t i = 0; i < 16; ++i) {
        threads.emplace_back([]() {
            for (size_t j = 0; j < 100; ++j) {
                std::atomic_ref ref(localCounters[i % 4]);
                ref.fetch_add(1);
        });
    for (auto& thread : threads) {
        thread.join();
```

Accesso a Estrutura

Uma Pilha Thread-safe

```
#include <exception>
struct empty stack: std::exception
    const char* what() const throw();
template<typename T>
class threadsafe stack
 private:
      std::stack<T> data:
     mutable std::mutex m;
 public:
     threadsafe stack() {}
      threadsafe stack(const threadsafe stack& other)
          std::lock guard<std::mutex> lock(other.m);
          data=other.data;
      threadsafe stack& operator=(const threadsafe stack&) = delete;
     void push (T new value)
          std::lock guard<std::mutex> lock(m);
          data.push(std::move(new value));
```

Uma Pilha Thread-safe

```
std::shared ptr<T> pop()
    std::lock guard<std::mutex> lock(m);
    if (data.empty()) throw empty_stack();
    std::shared ptr<T> const res(
       std::make shared<T>(std::move(data.top())));
    data.pop();
    return res;
void pop(T& value)
    std::lock guard<std::mutex> lock(m);
    if (data.empty()) throw empty stack();
    value=std::move(data.top());
    data.pop();
bool empty() const
    std::lock guard<std::mutex> lock(m);
    return data.empty();
```

Uma Fila Thread-safe

```
template<typename T>
class threadsafe queue
private:
    mutable std::mutex mut;
    std::queue<T> data queue;
    std::condition variable data cond;
public:
    threadsafe queue()
    void push (T new value)
        std::lock guard<std::mutex> lk(mut);
        data queue.push(std::move(new value));
        data cond.notify one();
    void wait and pop (T& value)
        std::unique lock<std::mutex> lk(mut);
        data cond.wait(lk,[this]{return !data queue.empty();});
        value=std::move(data_queue.front());
        data queue.pop();
```

Uma Fila Thread-safe

```
std::shared ptr<T> wait and pop()
    std::unique lock<std::mutex> lk(mut);
    data cond.wait(lk,[this]{return !data queue.empty();});
    std::shared ptr<T> res(
        std::make shared<T>(std::move(data queue.front())));
    data queue.pop();
    return res;
bool try pop (T& value)
    std::lock guard<std::mutex> lk(mut);
    if (data queue.empty())
        return false;
    value=std::move(data queue.front());
    data queue.pop();
    return true;
```

Uma Fila Thread-safe

```
std::shared ptr<T> try pop()
    std::lock guard<std::mutex> lk(mut);
    if (data queue.empty())
        return std::shared ptr<T>();
    std::shared ptr<T> res(
        std::make shared<T>(std::move(data queue.front())));
    data queue.pop();
    return res;
bool empty() const
    std::lock guard<std::mutex> lk(mut);
   return data queue.empty();
```

Desempenho da lista ligada

	N	umber o	of Thread	ds
Implementation	1	2	4	8
Read-Write Locks	0.213	0.123	0.098	0.115
One Mutex for Entire List	0.211	0.450	0.385	0.457
One Mutex per Node	1.680	5.700	3.450	2.700

100,000 ops/thread

99.9% Member

0.05% Insert

0.05% Delete

Desempenho da lista ligada

	Number of Threads			
Implementation	1	2	4	8
Read-Write Locks	2.48	4.97	4.69	4.71
One Mutex for Entire List	2.50	5.13	5.04	5.11
One Mutex per Node	12.00	29.60	17.00	12.00

100,000 ops/thread

80% Member

10% Insert

10% Delete

Pior que serial !! Para cada nó, uma chamada para lock outra para unlock

Resump

- Sincronização
 - **Busy Waiting**
 - Exclusão Mútua
 - Variável de Condição
 - Barreiras
 - Operações Atômicas
- Estruturas de dados threadsafe

Obrigado! Merci!



Pallete

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

BUBBLE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

DRACULA

Tables

Table Title		
Column 1	Column 2	
One	Two	
Three	Four	

Table Title		
Column 1	Column 2	
One	Two	
Three	Four	

Table Title		
Column 1	Column 2	
One	Two	
Three	Four	

Table Title		
Column 1	Column 2	
One	Two	
Three	Four	

