

Manual de uso

Todas as funções, explicadas passo a passo

VERSÃO 0.4.4-DEV · GUIA 2 DE 2

Abertura direta · Sem login · PIN administrativo

Com imagens reais e exemplos fictícios

Edição: 5 de novembro de 2026

Prepare o notebook com o guia de instalação.
Aprenda o atendimento e a gestão com o guia de uso.

Sumário

Clique em um título para ir à página. Também é possível abrir os marcadores do seu leitor de PDF.

Comece por aqui 5

Como usar este manual . . . 5

Roteiro do primeiro turno . . . 6

Encontrar as telas e preencher os campos . . . 7

Produtos e estoque 8

Entenda quanto pode vender . . . 8

Cadastrar e editar um produto . . . 9

Registrar o estoque que já existe no bar . . . 10

Configurar promoção por quantidade . . . 11

Atalhos F1–F12 e desativação . . . 12

Corrigir quantidade com Ajustar estoque . . . 13

Compras e devoluções 14

Registrar uma entrada / compra . . . 14

Reverter uma compra registrada errada . . . 15

Devolver mercadoria ao fornecedor . . . 16

Confirmar crédito do fornecedor . . . 17

Caixa 18

Abrir o caixa e ler os saldos . . . 18

Reforço e retirada de dinheiro . . . 19

Fechar, retomar e consultar o relatório . . . 20

Atendimento 21

Venda de balcão: montar o pedido . . . 21

Corrigir quantidades e conferir promoções . . . 22

Receber no balcão: dinheiro, Pix e cartão . . . 23

Comandas **24**

Abrir uma comanda identificada . . . 24

Adicionar, reduzir e cancelar comanda . . . 25

Receber e, quando necessário, reabrir uma comanda . . . 26

Delivery **27**

Entender a lista e encontrar pedidos . . . 27

Configurar as duas taxas fixas . . . 28

Novo pedido: identificar e separar produtos . . . 29

Pagamento antecipado: Pix ou link . . . 30

Pagamento na entrega e previsão de troco . . . 31

Registrar a saída e a conclusão da entrega . . . 32

Registrar o recebimento efetivo do delivery . . . 33

Detalhes: conferir fatos do pedido . . . 34

Cancelar sem confundir dinheiro e mercadoria . . . 35

Registrar dinheiro que já foi reembolsado . . . 36

Conferir os produtos que realmente voltaram . . . 37

Criar outra tentativa sem duplicar o pedido antigo . . . 38

Acerto com entregador **39**

Enviar e receber de volta o fundo de troco . . . 39

Escolher o que entra no acerto . . . 40

Conferir dinheiro físico e compensação . . . 41

Consultar acertos anteriores e fechar a conferência . . . 42

Histórico e manutenção **43**

Pesquisar vendas e alterações . . . 43

Corrigir venda ou reabrir comanda . . . 44

Concluir um reembolso pendente . . . 45

Contas e despesas **46**

Localizar contas com os filtros . . . 46

Cadastrar uma nova despesa . . . 47

Editar ou excluir uma despesa . . . 48

Quitar o saldo de uma conta . . . 49

Consultar e corrigir data ou modalidade . . . 50

Anular pagamento e declarar devolução real . . . 51

Criar regras de contas mensais . . . 52

Relatórios e planejamento **53**

Interpretar Resultado do mês . . . 53

Ler Lucro por produto . . . 54

Configurar Taxas e DAS . . . 55

Exportar o relatório em Excel . . . 56

Usar a Previsão de compras . . . 57

Backups e recuperação **58**

Criar, verificar e copiar backups . . . 58

Restaurar um arquivo com cuidado . . . 59

Criar e recuperar o PIN administrativo . . . 60

Rotina e consulta rápida **61**

Conferência de fim de turno . . . 61

Dúvidas frequentes durante o atendimento . . . 62

Palavras do programa, em linguagem simples . . . 63

Referências e versão **64**

Fontes e links úteis . . . 64

Como este guia foi conferido . . . 65

Comece por aqui

Como usar este manual

Este é o guia do operador do Bar Simples 0.4.4-dev. Ele explica cada função em páginas curtas: onde clicar, o que preencher, o que muda e o que conferir.



Venda de balcão: busca, pedido atual e recebimento. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Para preparar o notebook e o atalho, use o PDF separado Manual de instalação. Aqui, partimos do programa já aberto.
2. Leia primeiro o roteiro do primeiro turno. Depois, use o sumário e os marcadores do leitor de PDF para ir direto à função que precisa.
3. Os nomes em destaque correspondem aos botões e telas do programa. Quando pedimos selecionar, dê um clique na linha do registro antes de usar a ação.
4. As fotos são capturas reais com produtos, nomes, telefones e valores fictícios. Cada exemplo ensina uma ação; não some valores de imagens diferentes como se fossem um único fechamento.
5. Amplie as imagens no leitor de PDF para ver colunas e detalhes. A aparência das bordas pode mudar no Windows.
6. Faça um ensaio acompanhado em dados separados antes do uso como único controle do bar. Anote erros, dúvidas e passos demorados.

Para conferir

• O nome comercial destes guias e do atalho é Bar Simples. A operação mantém o cabeçalho SALVA AI HEADSHOP e sua logo, conforme a versão entregue.

• Não há login nem redefinição por e-mail. O PIN é solicitado somente em ações administrativas.

Comece por aqui

Roteiro do primeiro turno

Comece pelo estoque e pelo dinheiro contado. Cadastros bem feitos evitam corrigir vendas, despesas ou entregas no fim do dia.



Caixa: dinheiro esperado, recebimentos e movimentos. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Produtos e estoque, cadastre nome, preço, embalagem e mínimo. Para mercadoria já paga que já existe no bar, informe quantidade e custo iniciais. Novas compras seguem em Entrada / compra.
2. Configure somente as promoções desejadas e associe os atalhos F1 a F12 aos produtos mais usados.
3. Em Lucro por produto, use Taxas e DAS para informar percentuais e valores confirmados; se não souber, deixe desconhecido em vez de inventar.
4. Em Delivery, configure Taxas fixas: quanto o cliente paga pela entrega e quanto o entregador recebe por corrida.
5. Conte o dinheiro inicial da gaveta. Em Caixa, clique em Abrir caixa e informe esse troco inicial, não o total que espera vender.
6. Atenda pelo Balcão, Comandas ou Delivery. Confirme recebimentos somente depois de verificar dinheiro, banco ou maquininha.
7. Antes de fechar, resolva comandas, pedidos, reembolsos, dinheiro com entregador e fundos de troco. Conte a gaveta e gere o fechamento com backup.

Para conferir


• Na primeira ação protegida de uma instalação nova, o dono cria e confirma o PIN e guarda a chave administrativa.

• O programa não consulta Pix, não opera maquininha, não gera link de pagamento e não envia o entregador automaticamente.

Comece por aqui

Encontrar as telas e preencher os campos

A navegação fica à esquerda. O programa separa atendimento rápido, controle dos registros e gestão dos resultados.



Histórico: lista à esquerda e discriminação à direita. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Atendimento reúne Venda de balcão, Comandas e Delivery. Controle reúne Produtos e estoque, Compras e devoluções, Caixa e Histórico de vendas.
2. Gestão reúne Contas e despesas, Resultado do mês, Lucro por produto e Reposição de estoque. Mudar de tela não conclui um pagamento pendente.
3. Na busca de produtos, use nome, código, começo das palavras ou iniciais: por exemplo hei, cer hei ou CHL para uma cerveja com essas palavras.
4. Escolha o resultado correto e informe quantidades inteiras. F1 a F12 selecionam produtos previamente associados; não vendem sozinhos.
5. Enter avança para o próximo campo válido. No fim de muitos formulários, ele foca o botão; outra confirmação executa a ação. Confira antes de apertar novamente.
6. Em valores, use vírgula para centavos, por exemplo 12,50. Em datas, obedeça o formato escrito no campo: DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD.
7. Nos filtros, escolha o período e clique em Filtrar. No seletor mensal, use Consultar. Digitar uma data sem aplicar não muda a consulta.

Para conferir

• Se um botão estiver desabilitado, selecione a linha e confira a situação do registro. Não repita cliques para forçar uma ação.

• As listas podem ter barras de rolagem. Arraste-as para ver nomes e colunas completas.

Produtos e estoque

Entenda quanto pode vender

A tela Produtos e estoque reúne o cadastro e a posição de cada mercadoria. Comece pela diferença entre o que existe fisicamente e o que já está comprometido com atendimentos. Os números representam unidades individuais, mesmo quando a compra chegou em caixas ou fardos.



Estoque inicial: custo por produto, total inicial registrado e valor atual. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Produtos e estoque e localize o nome e o Código do produto. O código identifica o cadastro; não é quantidade.
2. Leia Preço como o preço normal de venda de uma unidade. A condição de promoção pode mudar o total de uma venda.
3. Confira Físico: é a quantidade registrada no estoque. Compare com uma contagem real quando houver dúvida.
4. Confira Reservado: são unidades comprometidas. Disponível é a quantidade física menos as reservas; é esse saldo que limita novas utilizações.
5. Leia Mínimo como o nível desejado para reposição. Custo médio é o custo médio de uma unidade em estoque; Sem estoque indica que esse cálculo não pode ser mostrado.
6. Antes de usar Editar produto, Entrada / compra ou Ajustar estoque, clique na linha correta. Os botões atuam sobre a seleção.

Exemplo. Se há 30 latas físicas e 8 reservadas, o disponível é 22. Uma compra de duas caixas de 12 aumenta o estoque em 24 unidades, não em duas.

Para conferir

• Cadastro, preço de venda e custo de compra são informações diferentes. Alterar o preço não registra mercadoria nova.


• Uma reserva não significa dinheiro recebido. Confira o atendimento correspondente antes de tentar corrigir o estoque.

• Valor em estoque é quantidade física valorizada ao custo. Inicial registrado soma entradas iniciais já pagas; Valor atual muda com os movimentos. Ambos incluem produtos desativados.

Produtos e estoque

Cadastrar e editar um produto

Cadastre cada mercadoria com um nome claro e o preço de venda. Se já existe estoque pago no bar, informe também a quantidade e o custo inicial. Ao editar um cadastro, confira a promoção existente.



Novo produto: campos de quantidade e custo do estoque inicial. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Clique em Novo produto. Em Nome, informe algo fácil de distinguir, como Cerveja Heineken Latão.
2. Preencha Preço normal (R$) com o valor de venda por unidade, por exemplo 8,00.
3. Informe Unidades por caixa/fardo como um inteiro a partir de um. Use a quantidade real da embalagem comprada.
4. Preencha Estoque mínimo com um inteiro a partir de zero. Esse número ajuda a planejar a reposição.
5. Se já existe mercadoria paga, informe Quantidade inicial em unidades e Custo por unidade do estoque inicial. Para cadastrar sem saldo, deixe ambos em zero.
6. Clique em Salvar. Havendo saldo inicial, confirme o PIN. Confira o aviso e a linha criada. Cancelar fecha sem cadastrar.
7. Para editar um cadastro existente, selecione a linha e clique em Editar produto. Revise nome, preço, embalagem e mínimo; confirme PIN e motivo ao salvar.

Exemplo. Heineken: preço de venda R$ 8,00; 24 unidades iniciais com custo de R$ 4,50 cada. O estoque inicial vale R$ 108,00. O preço de venda e o custo de aquisição são informações diferentes.

Para conferir

• Editar produto exige autorização administrativa e motivo. Não use essa edição para alterar a quantidade física.


• Se o novo preço normal fizer a promoção deixar de oferecer economia, ela será desativada e o aplicativo avisará. Reavalie a condição promocional.

• O saldo inicial não gera compra, despesa ou saída de dinheiro. Use o botão Estoque inicial para produtos já cadastrados e ainda sem movimentação.

Produtos e estoque

Registrar o estoque que já existe no bar

Use esta entrada para mercadorias já pagas que o bar tinha ao começar o sistema. Não é uma compra de hoje. Produtos já cadastrados não precisam ser criados novamente.



Estoque inicial já pago: quantidade existente e custo por unidade. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Produtos e estoque e selecione o produto já cadastrado. Confira o nome antes de continuar.
2. Clique em Estoque inicial. Informe a quantidade existente em unidades, não em caixas. Para duas caixas com 12 unidades, informe 24.
3. Informe Custo por unidade (R$). Se a caixa de 12 custou R$ 54,00, o custo unitário é R$ 4,50.
4. Clique em Salvar e autorize com o PIN. O sistema multiplica quantidade pelo custo e registra a entrada uma única vez.
5. Confira Físico, Custo médio e Valor em estoque. O aviso confirma o valor registrado sem lançamento financeiro.
6. Confira Inicial registrado e Valor atual no alto da tela. O primeiro guarda o valor das aberturas; o segundo acompanha o saldo atual. Nas reposições futuras, use Entrada / compra.

Exemplo. 24 Heineken a R$ 4,50 = R$ 108,00; 30 águas a R$ 1,20 = R$ 36,00. Inicial registrado e Valor atual começam em R$ 144,00. Após vender parte dos produtos, o valor atual cai e o inicial permanece.

Para conferir

• A entrada exige produto ativo, sem movimentos anteriores e sem reservas. Não pode ser repetida para acrescentar reposição.


• Não há compra, conta a pagar, despesa ou movimento na gaveta. O custo registrado será usado nas vendas futuras.

• Se já cadastrou o produto sem estoque, use esse botão. Se a mercadoria já entrou por uma compra, não registre o mesmo saldo outra vez.

Produtos e estoque

Configurar promoção por quantidade

A promoção dá um preço para um grupo de unidades do mesmo produto. Ela deve representar economia em relação ao preço normal. Configure o grupo completo; o preço informado aqui não é o preço de cada unidade.



Promoção por quantidade para o produto selecionado. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o produto em Produtos e estoque e clique em Promoção.
2. Em Quantidade do grupo, informe um inteiro a partir de 2. A quantidade representa quantas unidades formam cada grupo promocional.
3. Em Preço do grupo (R$), digite o total cobrado pelo grupo, usando centavos como 12,00.
4. Escolha Sim em Promoção ativa? para aplicar a condição. Escolha Não para deixar de aplicá-la.
5. Clique em Salvar. Se aparecer mensagem de validação, corrija a quantidade ou o preço antes de tentar novamente.
6. Confira a condição em um novo atendimento antes de anunciar a oferta. Atendimentos que já guardaram uma condição precisam ser conferidos individualmente.

Exemplo. Com preço normal de 5,00 e grupo de três por 12,00, três unidades custam 12,00. Quatro unidades custam um grupo de 12,00 mais uma unidade de 5,00: total 17,00.

Para conferir


• Não informe 4,00 como preço do grupo se a intenção é cobrar 4,00 por unidade: para três unidades, o grupo deve ser 12,00.

• A promoção não cria mercadoria nem altera o custo de compra. Alterações no preço normal podem desativar uma promoção sem economia.

Produtos e estoque

Atalhos F1–F12 e desativação

Atalhos ajudam a selecionar produtos usados com frequência. Desativar retira um produto do catálogo ativo, preservando seu registro. Escolha a mercadoria com atenção antes de qualquer uma dessas ações.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Para configurar um atalho, selecione o produto e clique em Atalho F1–F12.
2. Escolha o Número da tecla F1 a F12, de 1 a 12, e clique em Salvar. A tecla escolhida fica associada ao produto.
3. Confira a seleção na tela de atendimento que oferece os atalhos antes de usar durante o movimento do bar.
4. Para retirar um produto do catálogo ativo, selecione sua linha e clique em Desativar.
5. Informe o PIN administrativo e um Motivo claro, como Produto deixou de ser comercializado. Confira o resultado na lista.

Exemplo. Associe F2 à água mais vendida. Se F2 já tinha outra mercadoria, a nova associação passa a usar essa tecla. Ao deixar de vender um item antigo, desative o cadastro correto, sem criar uma venda fictícia.

Para conferir

• Desativar não representa venda, perda, devolução ao fornecedor ou devolução de dinheiro. Esses fatos têm procedimentos próprios.


• A tela oferece Desativar, mas não apresenta botão de reativação. Considere essa limitação antes de retirar um produto necessário.

• Não confunda a tecla do atalho com o Código do produto. O número da tecla vai de 1 a 12; o cadastro pode ter outro código.

Produtos e estoque

Corrigir quantidade com Ajustar estoque

O ajuste registra uma diferença entre o estoque do aplicativo e a realidade, como quebra ou erro de contagem. Informe a variação necessária, e não o novo saldo final. O motivo fica no histórico da operação.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Conte a mercadoria e confira Físico, Reservado e Disponível na linha do produto.
2. Selecione o produto e clique em Ajustar estoque.
3. Em Variação em unidades (+ ou -), informe um inteiro diferente de zero. Use -2 para retirar duas unidades ou 2 para acrescentar duas.
4. Preencha Motivo com o fato observado, por exemplo Duas garrafas quebradas na conferência da manhã.
5. Clique em Salvar e autorize com o PIN. Confira o novo saldo na lista.
6. Se a operação for recusada, leia a mensagem. Verifique reservas e entradas anteriores antes de escolher qualquer correção.

Exemplo. O aplicativo mostra 20 unidades físicas, mas a contagem encontra 18. Registre -2, com a explicação da perda. Digitar 18 acrescentaria dezoito unidades e agravaria a diferença.

Para conferir

• Uma redução não pode consumir o que está reservado. Confira os atendimentos antes de mexer nas reservas.

• Para um produto já movimentado que ficou sem estoque, registre uma compra com custo. O ajuste positivo usa o custo médio do saldo existente.


• Perdas retiram quantidade e custo do estoque e afetam o resultado. Uma compra real deve ser registrada em Entrada / compra.

• Se nunca houve movimento e ainda não há custo, use Estoque inicial com quantidade e custo unitário. Depois de movimentar o produto, use as compras e os ajustes normais.

Compras e devoluções

Registrar uma entrada / compra

Entrada / compra aumenta o estoque e cria a obrigação financeira da compra. O formulário trabalha com o produto selecionado. O campo de custo recebe o valor total da mercadoria dessa entrada, e o frete tem campo separado.



Entrada de mercadoria: quantidade, unidade e custo total. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o produto e clique em Entrada / compra. Confira a embalagem cadastrada antes de continuar.
2. Informe Quantidade e Unidade de entrada: unidade ou caixa/fardo. Caixas e fardos serão convertidos usando Unidades por caixa/fardo do cadastro.
3. Em Custo total dos produtos (R$), digite a soma do custo da mercadoria recebida. Informe o Frete (R$) separadamente; use 0,00 se não houver.
4. Preencha Data do gasto (AAAA-MM-DD) e Vencimento (AAAA-MM-DD), por exemplo 2026-10-19.
5. Escolha Pagamento: Pendente, Pix, Dinheiro da gaveta, Débito ou Crédito. Registre pagamento imediato somente se ele realmente aconteceu.
6. Clique em Salvar. Se usar Dinheiro da gaveta, tenha caixa aberto e forneça a autorização solicitada. Confira a confirmação de registro no estoque e no financeiro.

Exemplo. Duas caixas de 12 unidades custam 96,00 no total, mais frete de 12,00. Informe quantidade 2, caixa/fardo, custo 96,00 e frete 12,00. Entram 24 unidades e uma obrigação de 108,00.


Para conferir

- Não digite 4,00 como custo total nesse exemplo: 4,00 é o custo unitário antes do frete.
- Não cadastre novamente a mesma compra em Nova despesa. A entrada já cria sua conta a pagar.

Compras e devoluções

Reverter uma compra registrada errada

Em Compras / devoluções, Reverter compra cancela toda a entrada e corrige a obrigação de origem. Use essa ação para uma compra lançada incorretamente que ainda pode ser desfeita; registre depois a entrada correta.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Compras / devoluções e a aba Compras e devoluções. Confira Compra, Data, Valor, Pago / abatido e Situação.
2. Selecione a compra. Examine os itens exibidos abaixo, inclusive Quantidade, Devolvido e Custo da linha.
3. Clique em Reverter compra. Leia a confirmação de que toda a entrada será cancelada e de que valores já pagos gerarão crédito.
4. Confirme somente se a compra escolhida estiver correta. Informe o PIN administrativo e o Motivo da reversão.
5. Confira a situação Revertida. Se havia pagamento, consulte Créditos do fornecedor e combine a devolução efetiva do valor.
6. Registre uma nova Entrada / compra com os dados corretos, se a mercadoria de fato foi comprada.

Exemplo. Uma entrada de 24 unidades foi salva duas vezes. Se a entrada duplicada ainda não teve movimentações que impeçam a reversão, reverta a compra duplicada, sem apagar a compra verdadeira.

Para conferir


• A reversão é bloqueada se houver saída posterior do produto desde essa entrada, devolução já registrada ou disponível insuficiente. Ter saldo hoje não garante que a compra possa ser revertida.

• Compra já movimentada exige análise e correção auditada adequada ao fato real. A reversão não inventa dinheiro recebido do fornecedor.

Compras e devoluções

Devolver mercadoria ao fornecedor

Devolver item selecionado registra a saída de mercadoria de uma compra e gera um crédito do fornecedor. A devolução de produtos e a recuperação de dinheiro são etapas diferentes. Use a compra de origem e a quantidade real devolvida.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Na aba Compras e devoluções, selecione a compra e confira sua data e valor.
2. Na lista inferior, selecione o produto que será devolvido. Veja Quantidade e Devolvido para saber o que já foi registrado.
3. Clique em Devolver item selecionado. Informe Quantidade em unidades, mesmo que a compra tenha sido feita em caixas.
4. Clique em Salvar e informe o PIN e o Motivo solicitado. A quantidade deve ser positiva e caber no saldo da compra ainda não devolvido.
5. Confira a atualização da devolução e abra Créditos do fornecedor. O valor gerado aparecerá para conferência.
6. Quando houver recebimento ou abatimento real, use Confirmar recebimento / abatimento; não marque como liquidado antecipadamente.

Exemplo. Uma caixa de 12 veio com três unidades impróprias. Selecione a compra e o item e devolva 3 unidades. O sistema retira essas três do disponível e gera o crédito correspondente ao custo registrado.

Para conferir

• A mercadoria precisa estar disponível no estoque. Unidades reservadas não podem ser consumidas pela devolução.


• A devolução não significa que o fornecedor pagou o crédito. Confira o acordo e os comprovantes antes de liquidar.

• Compras já revertidas não aceitam essa devolução. Não repita uma quantidade que já aparece em Devolvido.

Compras e devoluções

Confirmar crédito do fornecedor

Crédito do fornecedor é um valor a recuperar, e não dinheiro já recebido. Na aba Créditos do fornecedor, acompanhe Valor, Liquidado e Pendente. Registre somente o recebimento comprovado ou o abatimento permitido.



Créditos do fornecedor: saldo a receber ou abater. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o crédito e confira sua Compra de origem e o Motivo. Clique em Confirmar recebimento / abatimento.
2. Informe Valor confirmado (R$), maior que zero e sem ultrapassar o Pendente. É possível confirmar apenas parte do crédito.
3. Em Forma de confirmação, escolha Recebimento quando o fornecedor devolveu valor ou Abatimento quando descontou da própria compra de origem.
4. Para Recebimento, escolha Forma do recebimento: Pix, Dinheiro na gaveta, Dinheiro fora, Débito ou Crédito. Distinga onde o dinheiro realmente ficou.
5. Preencha Data da confirmação (AAAA-MM-DD), sem data futura. Clique em Salvar e forneça PIN e Motivo.
6. Confira a redução de Pendente. No abatimento, confira também o pagamento/abatimento registrado na obrigação da compra de origem.

Exemplo. Há crédito de 30,00 e o fornecedor devolveu 20,00 por Pix. Registre Recebimento, Pix e 20,00. Restam 10,00 pendentes; a gaveta permanece igual.

Para conferir

• Abatimento só alcança o saldo pendente da mesma compra de origem. Não transfere crédito para outra compra.


• Compra revertida exige confirmação de devolução de dinheiro; não oferece saldo ativo para abater.

• Dinheiro na gaveta acrescenta entrada física e exige caixa aberto. Dinheiro fora não aumenta a gaveta.

Caixa

Abrir o caixa e ler os saldos

O caixa controla uma sessão de atendimento e o dinheiro físico da gaveta. O resumo também mostra recebimentos por modalidade, mas Pix e cartões não são notas ou moedas dentro da gaveta. Comece cada sessão com o troco real.



Abrir caixa: informe o dinheiro inicial para troco. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Caixa. Se aparecer Caixa fechado — abra antes de atender, clique em Abrir caixa.
2. Conte o dinheiro reservado para troco e preencha Troco inicial (R$). Use 0,00 se a gaveta realmente começa vazia.
3. Clique em Salvar. Confira o número do caixa e Esperado na gaveta.
4. Leia Recebido / reembolsado / líquido por modalidade. Cada linha separa Dinheiro, Pix, Débito e Crédito; líquido é recebido menos reembolsado naquela modalidade.
5. Confira Dinheiro ainda com entregador e Fundo de troco a devolver antes da conferência do dia. Esses valores precisam de acerto, não de suposição.
6. Use a lista Data, Movimento, Valor e Motivo para entender entradas e saídas físicas registradas.

Exemplo. O caixa abriu com 100,00 e recebeu uma venda Pix de 40,00. Sem outra movimentação, Esperado na gaveta continua em 100,00. O Pix aparece na modalidade correspondente.

Para conferir

• Uma sessão aberta não prova que todas as vendas foram recebidas. Confira os atendimentos e os acertos com entregadores.

• Se houver Fechamento pendente, use Retomar fechamento antes de tentar abrir ou atender.

• Troco inicial é dinheiro trazido para a operação; não é faturamento de produtos.

Caixa

Reforço e retirada de dinheiro

Reforço acrescenta dinheiro de troco à gaveta. Retirada tira dinheiro físico dela, por exemplo para levar ao cofre. Essas transferências não criam venda nem despesa operacional. Registre o fato e explique sua finalidade.



Caixa: dinheiro esperado, recebimentos e movimentos. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Confira se o caixa está aberto e conte o valor que será colocado ou retirado.
2. Clique em Reforço para colocar dinheiro na gaveta ou Retirada para tirar. Confira o título Reforçar troco ou Retirar dinheiro.
3. Preencha Valor (R$) com o valor efetivo. Em Motivo, descreva destino ou origem, por exemplo Reforço de troco vindo do cofre.
4. Clique em Salvar e forneça o PIN solicitado. Reforço e retirada são ações administrativas protegidas.
5. Confira o movimento na tabela e a mudança em Esperado na gaveta. Guarde o comprovante ou controle interno correspondente.
6. Quando o dinheiro saiu para pagar uma conta cadastrada, registre o pagamento pela conta e marque a saída da gaveta naquele processo.

Exemplo. Você leva 200,00 da gaveta ao cofre. Registre Retirada de 200,00 com esse motivo. O esperado diminui 200,00, mas o faturamento e o lucro não mudam por essa transferência.

Para conferir

• Não registre a mesma saída em Retirada e também como pagamento de conta pela gaveta: isso duplicaria o movimento físico.


• Se houver recusa por saldo insuficiente, confira movimentos e dinheiro real. Não use reforço fictício para liberar uma operação.

• Para despesas reais, use Contas e despesas. Um motivo escrito em Retirada não cria automaticamente uma despesa.

Caixa

Fechar, retomar e consultar o relatório

O fechamento compara a contagem física com o esperado e gera relatório e backup. Resolva os atendimentos pendentes e acertos antes de contar. Uma diferença precisa ser declarada; não altere o número contado para fazê-lo coincidir.



Fechamento: informe o dinheiro efetivamente contado. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Confira comandas, pedidos, reembolsos e valores com entregadores. Se o fechamento listar impedimentos, resolva os processos indicados nas telas de origem.
2. Conte apenas o dinheiro da gaveta. Clique em Fechar caixa e informe Dinheiro contado na gaveta (R$).
3. Clique em Salvar. Se a contagem diferir do esperado, informe PIN e Motivo para registrar a diferença.
4. Aguarde a confirmação do fechamento, relatório e backup verificado. Observe eventual aviso Cópia externa indisponível e confira o destino adicional.
5. Se aparecer Fechamento pendente, restaure o acesso à pasta necessária e clique em Retomar fechamento. Essa ação continua a preparação dos arquivos do fechamento iniciado.
6. Clique em Último relatório para abrir o relatório HTML mais recente no navegador. Se nenhum foi gerado, o aplicativo informará.

Exemplo. O esperado é 350,00 e a contagem encontra 345,00. Informe 345,00 e explique a falta de 5,00. O relatório preserva a diferença para conferência.

Para conferir

• Fechamento pendente pode significar falha na geração de relatório ou backup, mesmo após o caixa ter mudado de estado. Retome antes de operar outra sessão.

• Último relatório abre o arquivo mais recente; não oferece seleção de todos os fechamentos nem exportação Excel nessa tela.

Atendimento

Venda de balcão: montar o pedido

Use Venda de balcão quando o cliente vai comprar e pagar agora. Antes, abra o caixa e confira se os produtos estão cadastrados, ativos e com estoque disponível.



Venda de balcão: busca, pedido atual e recebimento. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Venda de balcão. À esquerda ficam os produtos; à direita, Pedido atual.
2. Em Buscar produto · nome, código ou iniciais, digite parte do nome, o código ou as iniciais. Quando houver vários resultados, escolha o produto correto na lista.
3. Use as setas para percorrer resultados. Pressione Enter para escolher e levar o cursor a Quantidade; também pode dar duplo clique no produto.
4. Digite uma quantidade inteira positiva. Clique em Adicionar ou pressione Enter no campo Quantidade.
5. Confira Produto, Qtd., Total e Economia no pedido. Adicionar novamente o mesmo produto soma unidades à linha existente.
6. Repita até completar o pedido. A busca volta a ficar pronta para o próximo produto.

Exemplo. Para vender duas águas, escolha Água, escreva 2 em Quantidade e use Adicionar. Confira duas unidades no Pedido atual antes de receber.

Para conferir

• Disponível é o estoque que pode ser usado; reservas de comandas e deliveries reduzem esse número.

• Se aparecer Escolha um produto na lista, a busca ainda não identificou um único produto. Selecione o resultado desejado.

• F1 a F12 escolhem os produtos previamente associados em Produtos e estoque e levam o cursor à quantidade; não concluem a venda.

Atendimento

Corrigir quantidades e conferir promoções

Revise o pedido antes do pagamento. O programa calcula a promoção cadastrada conforme a quantidade; o atendimento não oferece desconto digitado livremente.



Venda de balcão: busca, pedido atual e recebimento. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Clique na linha do produto em Pedido atual.
2. Clique em Alterar quantidade e informe a quantidade total correta, não apenas a diferença.
3. Para retirar a linha, informe zero. Para desistir da alteração, feche a pergunta ou use Cancelar.
4. Confira o Total e a Economia depois da mudança. Quantidades de uma mesma linha podem ativar ou deixar de ativar uma promoção.
5. Para abandonar todo o carrinho, clique em Novo pedido. Se houver valor, confirme Descartar o carrinho atual? somente se deseja começar novamente.
6. Quando o pedido estiver correto, clique em Receber para abrir a conferência do pagamento.

Exemplo. Produto de R$ 5,00 com promoção de 3 por R$ 12,00: três unidades custam R$ 12,00, com economia de R$ 3,00. Quatro custam R$ 17,00: um grupo promocional e uma unidade normal.

Para conferir

• Os preços e a promoção da linha são guardados quando o produto entra no atendimento. Não prometa que editar o cadastro atualizará um pedido já iniciado.

• Novo pedido descarta o carrinho em edição; não cancela uma venda já recebida.

• Um carrinho de balcão não reserva estoque. Se outro atendimento usar as unidades antes do recebimento, será necessário revisar o pedido.

Atendimento

Receber no balcão: dinheiro, Pix e cartão

Receber abre a janela; Confirmar recebimento grava o pagamento depois de sua conferência. O aplicativo não recebe Pix nem aprova cartão por conta própria.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Clique em Receber e confira o Total na janela Receber pagamento.
2. Em Forma de pagamento, escolha Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito à vista. É uma única forma para o total inteiro.
3. Em Dinheiro, conte as notas e moedas e preencha Valor recebido em dinheiro (R$). Leia Troco ou Faltam antes de continuar.
4. Em Pix ou cartão, confirme o recebimento na conta ou maquininha do bar. O campo de dinheiro fica desabilitado.
5. Clique em Confirmar recebimento. Na pergunta Pagamento efetivamente recebido?, confira os valores e responda Sim somente após receber.
6. Confira a mensagem Venda #... registrada e o troco informado. O pedido é concluído e a tela fica pronta para outra venda.

Exemplo. Total R$ 32,00, cliente entrega R$ 50,00: informe 50,00. O programa calcula R$ 18,00 de troco; entregue esse valor e confirme o recebimento real.

Para conferir

• Valor menor que o total impede confirmar dinheiro. Fechar ou cancelar a janela permite voltar ao pedido.


• Não há pagamento dividido, fiado nem parcelamento nesta tela. Crédito à vista é uma cobrança integral.

• Uma venda já concluída deve ser corrigida pelo histórico, com autorização administrativa; Novo pedido não desfaz o recebimento.

Comandas

Abrir uma comanda identificada

Comanda guarda um atendimento em aberto para receber depois. Ela não é uma venda paga nem uma autorização para registrar fiado. É necessário manter o caixa aberto.



Comandas por cliente: seleção à esquerda e itens à direita. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Comandas. O título da tela é Comandas por cliente.
2. No campo ao lado de Abrir comanda, digite uma identificação clara do cliente, como Ana — mesa 3.
3. Clique em Abrir comanda. Pelo teclado, Enter no nome leva o foco ao botão; outro Enter abre a comanda.
4. Se houver nome igual, leia Nome já utilizado. Confirme outra comanda apenas quando forem atendimentos diferentes.
5. Clique na comanda desejada na lista Comanda, Cliente e Total. Confira o número, principalmente se houver nomes parecidos.
6. Busque o produto, informe Quantidade e use Adicionar. Os itens da comanda selecionada aparecem à direita.

Exemplo. Há duas pessoas chamadas João. Identifique como João — mesa 1 e João — balcão para reduzir o risco de lançar produtos no atendimento errado.

Para conferir

• Nome vazio não abre comanda.


• A seleção da comanda determina onde os produtos serão lançados. Confira-a a cada troca de cliente.

• Produtos adicionados ficam reservados para essa comanda: ainda existem fisicamente, mas deixam de estar disponíveis para outros atendimentos.

Comandas

Adicionar, reduzir e cancelar comanda

A comanda protege os produtos já separados. Aumentar itens exige estoque; reduzir ou cancelar exige PIN administrativo e motivo.



Comandas por cliente: seleção à esquerda e itens à direita. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione a comanda e confira o cliente. Use a busca por nome, código ou iniciais; F1 a F12 funcionam quando houver produtos associados.
2. Escolha o produto, informe Quantidade e clique em Adicionar. Repetir o mesmo produto soma unidades.
3. Para corrigir, selecione a linha de produto e clique em Alterar quantidade. Informe a nova quantidade total; zero remove a linha.
4. Se reduzir, peça ao responsável para autorizar com o PIN e descreva o motivo solicitado, com pelo menos cinco caracteres.
5. Confira os itens e o Total atualizado. A redução libera a reserva correspondente para outros atendimentos.
6. Para encerrar sem vender, selecione a comanda e use Cancelar comanda. Autorize com PIN e informe o motivo; as reservas são liberadas.

Exemplo. Uma comanda tem três refrigerantes, mas o cliente consumiu dois. Informe 2, autorize a redução e registre um motivo claro, como Lançada uma unidade a mais.

Para conferir

• Cancelar comanda é para comanda aberta. Uma comanda recebida exige correção da venda.


• A tela mostra somente comandas abertas; uma cancelada ou recebida deixa de aparecer aqui.

• Se aparecer Este atendimento não está aberto, confira se o recebimento ou cancelamento já foi feito. Evite abrir outra comanda para ocultar a divergência.

Comandas

Receber e, quando necessário, reabrir uma comanda

Receber comanda conclui todos os itens selecionados em uma venda integral. Confira o cliente e o consumo antes de cobrar.



Comandas por cliente: seleção à esquerda e itens à direita. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione a comanda correta e revise todos os produtos e quantidades.
2. Clique em Receber comanda. Escolha uma única Forma de pagamento para o valor total.
3. Em dinheiro, informe o valor efetivamente entregue e confira o troco. Em Pix ou cartão, confira primeiro a conta ou a maquininha.
4. Use Confirmar recebimento e responda à conferência final somente após o pagamento real. Anote o número da venda mostrado na mensagem.
5. Se precisar corrigir uma comanda já recebida, abra Histórico de alterações e manutenção e use Corrigir venda / reabrir comanda.
6. Informe o Número da venda, a situação real da mercadoria e do reembolso e, quando aplicável, Reabrir comanda? sim/não. O responsável deve autorizar com PIN e motivo.

Exemplo. A comanda foi recebida cedo demais e o cliente continuará consumindo. O responsável deve conferir a venda original antes de usar a correção e a reabertura; não basta criar uma comanda com o mesmo nome.

Para conferir

• Reabrir só é permitido no caixa original da venda e com devolução ao estoque registrada. Ao reabrir, os itens voltam a ficar reservados.


• Não marque reembolso confirmado sem ter devolvido o dinheiro ou concluído o estorno digital de fato.

• A correção completa da venda e a conclusão de reembolso estão explicadas no capítulo do histórico.

Delivery

Entender a lista e encontrar pedidos

Delivery separa a situação da entrega da situação do pagamento. Um pedido Entregue pode continuar Pendente de recebimento.



Delivery: filtros, situações e ações disponíveis. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Delivery. A lista mostra Pedido, Cliente, Situação, Pagamento, Total, Entrega e Entregador.
2. Comece por Pendentes: aparecem pedidos em preparação, na rua, entregues sem recebimento e reembolsos a conferir, inclusive de dias anteriores.
3. Para consultar pedidos concluídos, escolha Todos no período e ajuste o período exibido.
4. Combine Todas as situações ou uma situação específica com Todos os pagamentos ou o pagamento desejado.
5. No campo de busca, digite nome, endereço ou número exato do pedido. Clique em Filtrar para aplicar.
6. Use Limpar para voltar aos filtros iniciais. Selecione um pedido e leia a orientação logo acima da lista; os botões disponíveis dependem da situação.

Exemplo. Um pedido de ontem já está Entregue, mas o Pix ainda não foi confirmado. Ele continua em Pendentes hoje; não é necessário procurar apenas pela data de hoje.

Para conferir

• Entrega é a taxa cobrada do cliente. Entregador é o valor combinado por corrida; são números diferentes.


• Pago significa recebimento registrado. Não substitui a conferência do comprovante real.

• Os totais Dinheiro com entregador e Corridas a pagar ajudam a conferir o acerto; não são o faturamento total do delivery.

Delivery

Configurar as duas taxas fixas

As taxas são valores fixos por pedido e por saída. Configure-as antes de criar os pedidos; o sistema guarda as taxas de cada atendimento.



Delivery: filtros, situações e ações disponíveis. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Na tela Delivery, clique em Taxas fixas.
2. Em Taxa cobrada do cliente (R$), informe quanto será somado aos produtos no total do pedido.
3. Em Valor pago ao entregador (R$), informe o custo de cada corrida gerada por uma saída.
4. Salve a janela e confira os valores antes de abrir Novo pedido.
5. No novo pedido, revise Produtos, Entrega e Total. Depois, em Detalhes, confira também Valor por corrida.

Exemplo. Produtos de R$ 40,00, taxa do cliente de R$ 5,00 e corrida de R$ 7,00: o cliente paga R$ 45,00. Quando o pedido sair, haverá R$ 7,00 a acertar com o entregador.

Para conferir

• A taxa do cliente não precisa ser igual ao valor do entregador.

• Alterar Taxas fixas vale para pedidos novos; os pedidos já confirmados mantêm as taxas que receberam.


• Os valores devem ser zero ou positivos. Não há cálculo automático por distância, bairro ou quilometragem nesta tela.

• Confirmar um pedido não cria a corrida. A corrida nasce em Saiu para entrega e continua devida mesmo se a entrega falhar.

Delivery

Novo pedido: identificar e separar produtos

Novo pedido de delivery reúne os dados de entrega, os produtos e o pagamento combinado. Confirmar pedido reserva estoque e deixa o atendimento Em preparação.



Novo pedido: endereço, pagamento, troco e produtos. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Clique em Novo pedido. Preencha Cliente *, Telefone * e Endereço * com os dados confirmados com o cliente.
2. Use Complemento (opcional) para apartamento, bloco ou casa dos fundos; em Ponto de referência, escreva uma referência útil.
3. Escolha Quando o cliente vai pagar? e Forma combinada. Veja os próximos exemplos antes de confirmar.
4. Busque cada produto, escolha a quantidade inteira e use Adicionar. Enter na busca escolhe o produto; Enter na quantidade adiciona.
5. Confira Produto, Qtd. e Total. Para corrigir uma linha, selecione-a e use Remover item; adicione novamente a quantidade correta.
6. Confira Produtos, Entrega e Total e clique em Confirmar pedido. Veja a mensagem com o número do pedido e o total.

Exemplo. Cliente: Maria; Telefone: número confirmado; Endereço: Rua das Flores, 120; Complemento: apartamento 22; Ponto de referência: portão azul. Revise esses dados com Maria antes de confirmar.

Para conferir

• Cliente, telefone, endereço e pelo menos um produto são obrigatórios. O estoque precisa estar disponível.

• No cadastro do pedido, Enter avança pelos campos; é possível continuar usando o mouse.


• A tela não oferece edição geral de um pedido já confirmado. Por isso, revise endereço, produtos e forma combinada antes de Confirmar pedido.

• Fechar a janela antes da confirmação abandona o preenchimento sem criar o pedido.

Delivery

Pagamento antecipado: Pix ou link

Antecipado significa que o bar deve receber antes de registrar a saída. Escolher essa opção não confirma que o dinheiro já chegou.



Novo pedido: endereço, pagamento, troco e produtos. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. No Novo pedido de delivery, escolha Antecipado em Quando o cliente vai pagar?.
2. Em Forma combinada, escolha Pix ou Link de pagamento.
3. Para link, selecione Modalidade do link (conforme comprovante): Débito ou Crédito à vista. Use Link / referência (opcional) para guardar uma identificação.
4. Confira os dados e os produtos e clique em Confirmar pedido. Ele fica Em preparação.
5. Realize a cobrança pelo meio usado pelo bar e confira a entrada efetiva. Selecione o pedido e clique em Receber para registrar o recebimento real.
6. Depois da confirmação do pagamento, confira o pedido e use Saiu para entrega quando o entregador sair de fato.

Exemplo. Pedido de R$ 45,00 combinado como Pix antecipado: confirmar o pedido apenas reserva os produtos. Quando os R$ 45,00 estiverem na conta, use Receber; depois registre a saída.


Para conferir

- Enquanto o antecipado estiver pendente, Saiu para entrega fica desabilitado.
- O campo Link / referência armazena uma referência; o programa não cria, envia ou aprova links de pagamento.
- No recebimento de link, confira a modalidade real do comprovante: Débito ou Crédito à vista.
- Não há parcelamento nem combinação de Pix com dinheiro para um mesmo pedido.

Delivery

Pagamento na entrega e previsão de troco

Na entrega registra o combinado com o cliente. A previsão de troco ajuda a preparar a saída, mas não registra pagamento recebido.



Novo pedido: endereço, pagamento, troco e produtos. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. No novo pedido, escolha Na entrega em Quando o cliente vai pagar?.
2. Escolha Forma combinada: Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito à vista.
3. Se for Dinheiro, pergunte se Precisa de troco?. Escolha Não para valor exato ou Sim quando precisar devolver diferença.
4. Em Troco para quanto? (R$), informe a nota ou quantia que o cliente pretende entregar. Ela deve ser maior que o Total.
5. Leia Troco previsto e confirme o pedido somente quando o combinado estiver correto.
6. Antes de usar Saiu para entrega, envie fisicamente o fundo de troco e registre-o em Acertar entregas quando necessário.

Exemplo. Total R$ 45,00, cliente pagará com R$ 50,00: escolha Sim e informe 50,00. Troco previsto será R$ 5,00. Se pagará R$ 45,00 exatos, escolha Não.

Para conferir

• Pix e cartão são confirmados pelo bar na conta ou maquininha; o sistema não presume que o entregador recebeu digitalmente.


• Sem troco registrado suficiente com o entregador, a saída de um pedido em dinheiro com troco fica bloqueada.

• Se o cliente mudar a quantia na hora, o recebimento permite informar o valor real e exige conferência da diferença. Prepare troco suficiente.

Delivery

Registrar a saída e a conclusão da entrega

A saída registra a venda dos produtos e gera a corrida devida ao entregador. A entrega concluída e o recebimento são confirmações separadas.



Delivery: filtros, situações e ações disponíveis. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o pedido Em preparação. Use Detalhes para conferir cliente, endereço, itens e pagamento combinado.
2. Se for antecipado, confirme primeiro o pagamento em Receber. Se houver troco a levar, confira o fundo registrado.
3. Quando o entregador sair, clique em Saiu para entrega. Leia a mensagem de que essa saída gera corrida mesmo sem entrega concluída.
4. Confirme a saída. O pedido passa a Saiu para entrega e os produtos deixam o estoque.
5. Quando houver confirmação de entrega ao cliente, selecione o pedido e clique em Marcar entregue.
6. Confira a coluna Pagamento. Se estiver Pendente, use Receber somente depois de conferir o pagamento real.

Exemplo. O entregador entregou a mercadoria, mas o cliente ainda não concluiu o Pix. Marque Entregue quando a entrega aconteceu; mantenha o recebimento pendente até a entrada na conta.

Para conferir

• Marcar entregue não quita o pedido, não transfere dinheiro para a gaveta e não paga a corrida.

• Um pedido que ainda não saiu não pode ser marcado como entregue.


• Cancelar depois da saída não apaga a corrida. O serviço de deslocamento continua a pagar.

• Evite clicar em saída antes do deslocamento real: é nesse momento que a corrida e a baixa dos produtos são registradas.

Delivery

Registrar o recebimento efetivo do delivery

Receber registra o total integral pago, quem ficou com o dinheiro e o troco real. Pode ser feito em preparação, na rua ou após a entrega, conforme o momento real do pagamento.



Recebimento do delivery: modalidade real e responsável. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o pedido e clique em Receber. Confira o número, Total do pedido e Troco combinado.
2. Em Modalidade real conforme comprovante, confira a forma combinada. Para link, escolha Débito ou Crédito à vista conforme o comprovante.
3. Em dinheiro, escolha Quem recebeu?: Bar ou Entregador. Essa escolha determina se o valor entra na gaveta ou fica com o entregador.
4. Informe Valor entregue pelo cliente em dinheiro (R$). Para Pix ou cartão, o campo fica desabilitado e o recebedor é Bar.
5. Clique em Confirmar recebimento. Confira total, forma, recebedor e troco real; se a quantia mudou, leia o aviso de diferença.
6. Responda Pagamento efetivamente recebido? apenas após a conferência. Confirme a indicação Pago na lista ou em Detalhes.

Exemplo. Pedido R$ 45,00: cliente entrega R$ 50,00 ao entregador e recebe R$ 5,00 de troco. Registre Entregador e 50,00. O valor do pedido a acertar será R$ 45,00; o fundo de troco é controlado separadamente.


Para conferir

- Não registre Entregador se o dinheiro entrou diretamente na gaveta do bar.
- O recebimento é integral e único. Um pedido pago ou cancelado não aceita novo recebimento.
- Valor em dinheiro menor que o total e troco superior ao registrado com o entregador impedem concluir.

Delivery

Detalhes: conferir fatos do pedido

Detalhes reúne o que foi combinado e o que efetivamente aconteceu. Use essa consulta antes de cancelar, reembolsar ou acertar dinheiro.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione um pedido na lista e clique em Detalhes.
2. No resumo, confira número, cliente, data, total, situação e Pagamento. Modalidade real só aparece quando houve recebimento.
3. Na tabela, confira Produto, Qtd., Preço unit., Promoção e Total de cada item.
4. Role o texto para conferir telefone, endereço, complemento, referência, momento e canal de pagamento, taxa cobrada e valor por corrida.
5. Confira Recebimento: modalidade, valor, recebedor e data. Em dinheiro, compare Cliente entregou com troco real.
6. Confira corridas e valores pendentes, reembolsos, retornos de mercadoria, dinheiro ainda com entregador, acertos vinculados e eventual nova tentativa.

Exemplo. Cliente diz que já pagou. Em Detalhes aparece Recebimento ainda não confirmado. Confira o banco ou a maquininha antes de registrar: a ausência de lançamento não prova que o cliente ainda deva pagar novamente.

Para conferir

• Produtos e taxas do pedido guardam o retrato do atendimento; consulte-os para entender diferenças em relação ao cadastro atual.

• Pedidos de versão anterior podem mostrar pagamento Não informado ou Troco combinado: não registrado nesta versão anterior. Confira o combinado fora do sistema.


• Esta janela é de consulta: não altera produtos, endereço, dinheiro ou situação.

• Use a barra de rolagem para ver fatos que não cabem de uma vez na janela.

Delivery

Cancelar sem confundir dinheiro e mercadoria

Cancelar encerra o atendimento. Produtos devolvidos e dinheiro reembolsado exigem registros próprios depois da conferência física e financeira.



Delivery: filtros, situações e ações disponíveis. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione o pedido correto e consulte Detalhes para verificar se saiu, se recebeu e se há corrida.
2. Clique em Cancelar e leia o resumo com cliente, endereço, itens, recebimentos, reembolso e corridas.
3. Se algo estiver errado, use Voltar ou feche a conferência. Para prosseguir, clique em Confirmar operação.
4. O responsável deve autorizar com PIN e informar um motivo de pelo menos cinco caracteres.
5. Se o pedido ainda não saiu, sua reserva de produtos é liberada. Se já saiu, aguarde o retorno e confira os produtos separadamente.
6. Se houve pagamento, devolva o valor pelo meio apropriado e use Registrar reembolso somente após essa devolução real.

Exemplo. Pedido saiu, cliente desistiu e não pagou. Cancele com motivo, confira o retorno dos itens em condição de revenda e mantenha a corrida no acerto do entregador.

Para conferir

• A corrida já gerada continua devida mesmo sem entrega concluída.

• Cancelar um pedido pago cria reembolso pendente; não faz Pix, estorno de cartão nem entrega de dinheiro automaticamente.


• Cancelar depois da saída não devolve automaticamente os produtos ao estoque.

• Pedido cancelado não pode receber pagamento nem ser marcado como entregue. Use os fluxos de devolução, reembolso e nova tentativa quando cabíveis.

Delivery

Registrar dinheiro que já foi reembolsado

Registrar reembolso é uma anotação do valor realmente devolvido ao cliente. A ação não transfere Pix, não estorna cartão e não devolve mercadoria ao estoque.



Formulário de reembolso: registre o valor realmente devolvido. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Cancele o pedido quando o atendimento foi desfeito. Confira o recebimento original e o reembolso pendente em Detalhes.
2. Faça a devolução real no meio do recebimento original: dinheiro, Pix, débito ou crédito.
3. Clique em Registrar reembolso. Confira Modalidade do recebimento efetivo e Valor devolvido (R$). Informe somente o valor já devolvido, até o pendente.
4. Em dinheiro, responda Se dinheiro, saiu da gaveta?: Sim se o bar retirou da gaveta; Não se o entregador devolveu usando dinheiro desse pedido ainda em sua posse.
5. Leia a conferência, use Confirmar operação e autorize com PIN e motivo.
6. Confira em Detalhes quanto foi reembolsado e se ainda há valor pendente. Repita depois apenas para uma devolução adicional efetivamente realizada.

Exemplo. Recebimento Pix de R$ 45,00 cancelado: devolva pelo banco. Depois registre R$ 45,00 como reembolso Pix; o programa não movimentará dinheiro na gaveta.

Para conferir

• O reembolso pode ser parcial, mas não pode ultrapassar o saldo pendente.


• Se o entregador já acertou o dinheiro, não indique que ele devolveu um valor que não está mais sob sua responsabilidade; use a situação real.

• Reembolso digital aceita somente Não em saiu da gaveta. Não há recebimento confirmado para reembolsar quando o pedido nunca foi pago.

Delivery

Conferir os produtos que realmente voltaram

Conferir produtos devolvidos devolve unidades ao estoque. Registre apenas produtos fisicamente recebidos e em condição de revenda, depois de cancelar um pedido que saiu.



Conferência de unidades que voltaram em condição de revenda. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Separe e conte os produtos que voltaram. Examine embalagem, integridade e condição de venda.
2. Selecione o pedido cancelado e clique em Conferir produtos devolvidos.
3. Selecione um produto na lista Produto e Quantidade enviada. Em Unidades conferidas, informe quantas unidades boas está conferindo agora.
4. Clique em Confirmar devolução. Leia o resumo e a quantidade desta operação antes de Confirmar operação.
5. Autorize com PIN e informe o motivo. A janela fecha após concluir.
6. Para outro produto ou um retorno posterior, abra novamente e registre apenas as unidades adicionais; consulte Detalhes para conferir os retornos já registrados.

Exemplo. Saíram seis garrafas; voltaram cinco intactas e uma quebrada. Registre cinco unidades. A unidade quebrada não pode ser devolvida ao estoque como produto vendável.

Para conferir

• A Quantidade enviada mostra o que saiu, não o saldo que falta devolver. O sistema impede que a soma dos retornos ultrapasse a quantidade enviada.

• Pedido que não saiu teve a reserva liberada no cancelamento e não tem baixa de estoque para devolver.


• Esta ação não reembolsa o cliente nem apaga a corrida.

• Para criar nova tentativa de pedido que saiu, todos os produtos anteriores precisam ter retorno conferido; mercadoria sem condição de revenda pode impedir essa opção.

Delivery

Criar outra tentativa sem duplicar o pedido antigo

Criar nova tentativa de entrega cria outro pedido vinculado, com os produtos do anterior e os preços e taxas atuais. Resolva o pedido anterior antes de usar.



Resumo real antes de criar outra tentativa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Cancele o pedido anterior. Se houve pagamento, realize e registre o reembolso completo.
2. Se os produtos saíram, confira o retorno de todos eles em condição de revenda. Confira também o estoque disponível para a nova reserva.
3. Selecione o cancelado e clique em Criar nova tentativa de entrega. Leia o resumo: ele informa como a nova tentativa será criada.
4. Use Confirmar operação. Para pedidos atuais em dinheiro, confira Precisa de troco? e Troco para quanto? (R$) na janela Troco da nova tentativa.
5. Autorize com PIN e motivo. Anote o número da nova tentativa e confira os dados e o total em Detalhes.
6. Nos pedidos atuais, ela fica Em preparação: confirme o antecipado, quando houver, e registre Saiu para entrega somente na nova saída real.

Exemplo. Primeira saída custou R$ 7,00 e falhou. Depois do cancelamento e retorno completo, crie nova tentativa. Na nova saída, mais R$ 7,00 serão devidos: duas corridas somam R$ 14,00.

Para conferir

• Existe apenas uma nova tentativa diretamente vinculada a cada pedido; repetir a ação gera impedimento.


• Pedidos antigos sem momento de pagamento informado têm comportamento diferente: a nova tentativa sai imediatamente e já gera outra corrida. Leia a conferência antes de confirmar.

• Se faltarem retornos ou houver valor pago ainda não reembolsado, o sistema impede a nova tentativa.

Acerto com entregador

Enviar e receber de volta o fundo de troco

Fundo de troco é dinheiro do bar levado pelo entregador para devolver diferenças aos clientes. Ele é controlado separadamente dos recebimentos dos pedidos e das corridas.



Acerto com entregador: seleção de pedidos e conferência. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Delivery e clique em Acertar entregas. Na aba Conferir pendências, clique em Enviar troco.
2. Entregue o dinheiro de fato ao entregador. Informe Valor (R$) e Motivo, como Troco para entregas.
3. Autorize com PIN. O valor sai da gaveta e passa a compor o dinheiro sob responsabilidade do entregador.
4. Confira a tabela Fundo, Enviado e Pendente. Antes de uma saída com troco, confira se o dinheiro registrado é suficiente.
5. Quando o entregador devolver o fundo, conte o valor e selecione o fundo correto na tabela.
6. Clique em Receber troco devolvido, informe Valor devolvido à gaveta (R$) e confirme apenas o dinheiro realmente devolvido.

Exemplo. O bar envia R$ 20,00 para troco. Registre Enviar troco de 20,00. No fim, ao devolver esses R$ 20,00 de fundo, selecione o fundo e registre a devolução; os recebimentos de pedidos serão conferidos no acerto próprio.

Para conferir

• A devolução pode ser parcial, mas não pode exceder o Pendente daquele fundo nem o dinheiro registrado com o entregador.

• Enviar troco não paga uma corrida. Receber troco devolvido não quita recebimentos de clientes.


• Mantenha o caixa aberto para movimentar a gaveta.

• O controle de dinheiro com entregador é conjunto; a tela não separa nomes ou carteiras de vários entregadores.

Acerto com entregador

Escolher o que entra no acerto

O acerto pode conferir recebimentos em dinheiro, corridas ou ambos. Primeiro escolha as pendências; depois registre o dinheiro físico e a compensação combinada.



Acerto com entregador: seleção de pedidos e conferência. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Acertar entregas, abra Conferir pendências. A lista reúne pedidos com dinheiro do cliente ainda com entregador e/ou corridas a pagar.
2. Clique em um pedido. Leia os detalhes à direita e confira Total, A entregar e Corridas.
3. Marque Incluir recebimento para conferir o dinheiro desse pedido, Incluir corrida para acertar seu serviço, ou ambos.
4. Duplo clique no pedido inclui ou retira os dois grupos disponíveis. Não precisa segurar Ctrl. Confira a coluna Incluído.
5. Use Selecionar todos para incluir as pendências exibidas ou Limpar seleção para começar de novo.
6. Confira Selecionado: recebimentos … · corridas … e clique em Conferir acerto para informar os valores realmente movimentados.

Exemplo. Um pedido foi pago por Pix e tem corrida de R$ 7,00. Nesse pedido há corrida a selecionar, mas não dinheiro de cliente para entregar à gaveta. Outro pedido pago em dinheiro ao entregador pode ter as duas pendências.

Para conferir

• Recebimentos digitais e dinheiro recebido diretamente pelo bar não entram como dinheiro a devolver pelo entregador.

• As pendências incluem registros antigos ainda não resolvidos; confira os números e as datas nos detalhes.


• Fundo de troco ainda a devolver aparece separado. Use os botões do fundo para devolvê-lo.

• Se não houver valores selecionados, Conferir acerto informa que é necessário selecionar recebimentos ou corridas.

Acerto com entregador

Conferir dinheiro físico e compensação

Compensação combinada é a parte dos recebimentos que o entregador retém para quitar corridas. Não passa fisicamente pela gaveta. Confira o acordo real antes de salvar.



Acerto com entregador: seleção de pedidos e conferência. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Conferir acerto, confira os recebimentos selecionados e o total de corridas selecionadas.
2. Informe Dinheiro entregue à gaveta (R$): o dinheiro dos pedidos que o entregador realmente entregou ao bar.
3. Informe Dinheiro pago da gaveta (R$): o dinheiro que o bar realmente retirou para pagar as corridas.
4. Informe Compensação combinada (R$): a parcela dos recebimentos que ficou com o entregador como pagamento das corridas.
5. Para quitar tudo, confira as duas contas: entregue à gaveta + compensação = recebimentos; pago da gaveta + compensação = corridas.
6. Autorize com PIN e confirme. Confira a mensagem Acerto #... registrado e consulte Acertos anteriores.

Exemplo. Recebimentos R$ 100,00 e corridas R$ 21,00: entregue à gaveta 79,00; pago da gaveta 0,00; compensação 21,00. Assim, 79 + 21 = 100 e 0 + 21 = 21. Se preferirem tudo separado: entregue 100,00, pago 21,00, compensação 0,00.

Para conferir

• A janela sugere compensar o menor dos dois totais e movimentar só a diferença. Edite se o acordo físico foi outro.

• Acerto parcial é permitido: as somas podem ser menores que as pendências, mas não maiores. O restante continua pendente.


• Se houver R$ 10,00 de recebimentos e R$ 21,00 de corridas, a sugestão será entregar 0,00, pagar 11,00 e compensar 10,00.

• Não registre dinheiro físico e compensação em duplicidade para o mesmo valor.

Acerto com entregador

Consultar acertos anteriores e fechar a conferência

Acertos anteriores preserva os registros dos valores físicos e das parcelas conferidas. Use a consulta para explicar o que já foi resolvido antes de registrar outro acerto.



Acertos anteriores: valores e vínculos registrados. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Acertar entregas e clique na aba Acertos anteriores.
2. Na lista, confira Acerto, Data, Entregue à gaveta, Pago da gaveta e Compensado.
3. Selecione um acerto. No texto abaixo, confira os três valores e cada Recebimento ou Corrida, com seu número, pedido e parcela incluída.
4. Role o texto para ler os pedidos vinculados: itens, pagamentos, corridas, reembolsos, retornos e demais acertos.
5. Volte a Conferir pendências para verificar o que ainda falta. Um acerto parcial deixa somente o saldo por resolver.
6. Confira também o fundo de troco pendente e a situação de cada pedido em Delivery antes de encerrar a conferência do turno.

Exemplo. Um recebimento de R$ 100,00 foi acertado parcialmente em R$ 60,00. O acerto antigo mostra a parcela de R$ 60,00; a conferência atual deve tratar somente os R$ 40,00 restantes, além das corridas ainda pendentes.

Para conferir

• Os acertos anteriores são de consulta. Esta tela não oferece editar ou apagar um acerto já registrado.

• Não crie outro lançamento para repetir o mesmo dinheiro que já foi entregue ou compensado.


• A palavra parcela nesse histórico significa parte do valor incluída no acerto; não é parcelamento do cartão do cliente.

• Pedido entregue e pago pode ter corrida ainda a acertar. Resolver o dinheiro com entregador é uma conferência adicional ao atendimento do cliente.

Histórico e manutenção

Pesquisar vendas e alterações

Histórico de vendas localiza os atendimentos comerciais. Auditoria e manutenção consulta alterações e motivos. Use a primeira tela para encontrar a venda e seu número; use a segunda para entender correções e executar ações administrativas.



Histórico: lista à esquerda e discriminação à direita. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Histórico de vendas. O padrão é Hoje. Escolha tipo Todos, Balcão, Comanda ou Delivery e, se necessário, Número, cliente ou produto e a situação.
2. Escolha o período ou preencha De e Até em DD/MM/AAAA. Clique em Filtrar e confira Período aplicado. Limpar filtros restaura a consulta padrão.
3. Selecione a linha para ver os detalhes ao lado. Compare número, valor, situação, pagamento e Modalidade real.
4. Para balcão e comanda, o período corresponde à data do recebimento da venda. Para delivery, corresponde à criação do pedido.
5. Clique em Auditoria e manutenção. Informe De, Até e, se necessário, ID do registro. Clique em Consultar; essa tela começa no mês atual.
6. Leia Data, Operação, Registro e Detalhes / motivo. Anote os números certos antes de usar Corrigir venda / reabrir comanda, Concluir reembolso ou Backups.

Exemplo. Uma comanda aparece como número da comanda acompanhado de venda. Para corrigir o recebimento, anote o número da venda, pois o formulário administrativo pede Número da venda.

Para conferir

• Alterar filtros sem clicar em Filtrar mantém a consulta anterior no histórico de vendas.


• ID do registro na auditoria pode identificar objetos de tipos diferentes. Leia também Operação e Detalhes / motivo para reconhecer o fato.

• Um pedido delivery ainda não recebido não tem a mesma situação de uma venda de balcão paga.

Histórico e manutenção

Corrigir venda ou reabrir comanda

Corrigir venda / reabrir comanda estorna uma venda inteira de balcão ou comanda, preservando registro. A mercadoria e o dinheiro são tratados separadamente. Verifique a realidade de cada um antes de responder ao formulário.



Correção da venda: mercadoria, reembolso e comanda são separados. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Localize a venda no Histórico de vendas e anote o número da venda. Abra Auditoria e manutenção e clique em Corrigir venda / reabrir comanda.
2. Preencha Número da venda. Em Mercadoria retornou? sim/não, escreva sim somente se todas as mercadorias dessa venda devem voltar ao estoque.
3. Em Reembolso confirmado? sim/não, informe sim somente se a devolução completa ao cliente já ocorreu. Com não, fica reembolso pendente.
4. Informe Dinheiro / Pix / Débito / Crédito conforme a modalidade original. Em dinheiro, preencha Valor devolvido em dinheiro (R$) com o total da venda quando confirmar o reembolso.
5. Em Reabrir comanda? sim/não, use sim apenas para comanda, no caixa original ainda aberto, com retorno da mercadoria ao estoque.
6. Salve e informe PIN e Motivo. Confira a venda estornada, eventual reembolso pendente e, se reaberta, a comanda e suas reservas.

Exemplo. Uma comanda foi recebida por engano. No mesmo caixa, é possível estornar, devolver os itens ao estoque e reabrir a comanda; os itens voltam a ficar reservados para ela.

Para conferir

• Esta ação exige caixa aberto e não corrige parcialmente apenas um item. Uma venda já estornada não aceita novo estorno.


• Reembolso deve manter a modalidade original. Estornar sem reembolso não tira dinheiro da gaveta.

• Delivery deve ser cancelado, devolvido e reembolsado pela tela Delivery.

Histórico e manutenção

Concluir um reembolso pendente

Concluir reembolso registra a devolução ao cliente de uma venda de balcão ou comanda já estornada com reembolso pendente. O procedimento confirma o fato completo; não realiza Pix ou estorno na máquina de cartão por você.



Concluir o registro de reembolso após devolução real do valor. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Confira a venda estornada e o valor pendente. Faça a devolução real ao cliente no meio de pagamento original e guarde seu comprovante.
2. Com caixa aberto, abra Auditoria e manutenção e clique em Concluir reembolso.
3. Informe Número da venda. Em Dinheiro / Pix / Débito / Crédito, escreva a modalidade original da venda.
4. Para Dinheiro, informe em Valor devolvido em dinheiro (R$) o valor pendente completo. Para outras modalidades, o valor em dinheiro não é usado.
5. Salve e forneça PIN e Motivo, identificando a devolução realizada e o comprovante quando houver.
6. Confira o reembolso registrado. Em Dinheiro, o esperado na gaveta diminui; nas outras modalidades, confira o resumo do meio correspondente.

Exemplo. Uma venda de 45,00 em dinheiro foi estornada com reembolso não confirmado. Depois de devolver 45,00 ao cliente, use Concluir reembolso, Dinheiro e 45,00. O pendente passa a zero.

Para conferir

• Esta tela não parcela o reembolso: exige o pendente completo em dinheiro.

• Não use uma modalidade diferente só porque ela seria mais conveniente. O sistema confere o meio original.

• Se não há pendência, a venda já foi reembolsada ou o número está errado, a confirmação será recusada. Confira antes de repetir.

• Reembolsos de delivery pertencem ao fluxo Delivery e não são concluídos por este botão.

Contas e despesas

Localizar contas com os filtros

Contas e despesas começa em Este mês e consulta pela Data do gasto. Trocar uma opção não aplica a consulta sozinho. Use Filtrar e leia Período aplicado antes de concluir que uma conta está ausente.



Contas e despesas: filtros, situações e ações. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Escolha Hoje, Últimos 7 dias, Este mês ou Personalizado. Para um intervalo próprio, informe De e Até em DD/MM/AAAA.
2. Em Consultar por, escolha Data do gasto, Vencimento ou Pagamento. Gasto é quando ocorreu; vencimento é o prazo; pagamento é quando foi pago.
3. Use Categoria e Descrição para restringir a busca. Escolha Todas, Paga, Pendente ou Vencida conforme sua necessidade.
4. Marque Mostrar excluídas se quiser localizar lançamentos retirados dos cálculos ativos.
5. Clique em Filtrar. Confira Período aplicado, a lista e os totais. Se houver erro nas datas, corrija antes de filtrar novamente.
6. Use Limpar filtros para voltar ao padrão desta tela, inclusive Este mês e Data do gasto. A limpeza já aplica a consulta.

Exemplo. Uma conta foi lançada em setembro, vence em outubro e foi paga em novembro. Ela aparece em meses diferentes conforme Consultar por. Para encontrar o pagamento, consulte novembro por Pagamento.

Para conferir

• Vencido está incluído no pendente; não some os dois como dívidas distintas.


• Pago/abatido no período usa o período dos pagamentos. Nas outras bases, o resumo mostra o acumulado das contas encontradas e o saldo pendente atual.

• Compromissos e saldo da gaveta são medidas diferentes. Uma conta pode existir sem estar paga.

Contas e despesas

Cadastrar uma nova despesa

Nova despesa registra uma obrigação, como aluguel, energia ou material de limpeza. Cadastrar a despesa não confirma pagamento. Use a data em que o gasto ocorreu e o prazo de vencimento para organizar consultas e resultado.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Clique em Nova despesa. Em Descrição, identifique a conta de modo claro, por exemplo Energia — outubro.
2. Preencha Categoria. Use nomes consistentes para facilitar filtros e análise; o formulário começa com Outras despesas.
3. Informe Valor (R$) com o total da obrigação, por exemplo 285,90. Confira centavos antes de salvar.
4. Preencha Data do gasto (DD/MM/AAAA) e Vencimento (DD/MM/AAAA). Essas datas têm funções diferentes.
5. Clique em Salvar. Se aparecer Possível duplicidade com números de lançamentos semelhantes, confira se a conta já existe antes de confirmar outro cadastro.
6. Localize a nova conta na consulta adequada. Quando o pagamento realmente acontecer, selecione a conta e use Quitar.

Exemplo. A energia de outubro custa 285,90 e vence em 10/11/2026. Cadastre o gasto com sua data correspondente e vencimento 10/11/2026. A conta continua pendente até o pagamento registrado.

Para conferir

• Compras registradas em Entrada / compra já criam obrigação financeira. Não repita a mesma compra como despesa.

• Para o resultado, a categoria DAS MEI tem tratamento específico e Compra de estoque fica fora das despesas operacionais. Digite essas categorias exatamente quando o fato corresponder.

• Cancelar fecha o formulário sem criar a despesa. Uma mensagem de validação pede correção, não um novo cadastro.

Contas e despesas

Editar ou excluir uma despesa

Editar corrige os dados de uma despesa; Excluir retira a obrigação dos cálculos ativos e preserva histórico. Nenhuma dessas ações deve simular uma devolução de dinheiro. Revise pagamentos existentes antes de diminuir ou retirar uma conta.



Contas e despesas: filtros, situações e ações. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Localize a despesa com os filtros e clique na linha correta. Confira ID, Descrição, Valor e Situação.
2. Clique em Editar para mudar descrição, categoria, valor, data do gasto ou vencimento. Revise o formulário e clique em Salvar.
3. Informe PIN e Motivo. Se houver aviso de possível duplicidade, compare os lançamentos antes de confirmar.
4. Para retirar uma despesa indevida dos cálculos ativos, clique em Excluir. Leia a confirmação de preservação do histórico e ausência de devolução à gaveta.
5. Confirme e forneça PIN e Motivo. Para localizar depois, marque Mostrar excluídas e clique em Filtrar.
6. Se o problema estiver no pagamento, use Pagamentos e o procedimento de correção, em vez de excluir a despesa para tentar recuperar dinheiro.

Exemplo. Uma despesa foi digitada como 150,00, mas a nota é de 105,00. Se ainda não há pagamento que impeça a redução, edite para 105,00 e explique Erro de digitação conforme nota.

Para conferir

• Não é permitido reduzir o valor abaixo do que já foi pago; corrija o pagamento quando houver erro real nele.


• Obrigações originadas por compras ou outros processos precisam de correção na origem, conforme a mensagem do aplicativo.

• Excluir uma conta paga não coloca notas na gaveta. Confirme qualquer devolução física separadamente, pelo processo correto.

Contas e despesas

Quitar o saldo de uma conta

Quitar registra o saldo pendente completo da obrigação selecionada. Faça isso depois do pagamento real. A forma escolhida e a resposta sobre a gaveta determinam se a operação também reduz o dinheiro físico do caixa.



Quitar uma conta: data, modalidade e origem do dinheiro. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione a conta e confira valor, situação e saldo. Clique em Quitar; o título mostra o saldo a quitar.
2. Preencha Pago em (DD/MM/AAAA) com a data real do pagamento. Data futura não é permitida.
3. Escolha Forma de pagamento: Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito à vista.
4. Em Dinheiro saiu da gaveta?, escolha Sim somente se houve retirada física da gaveta. Para Pix e cartões, mantenha Não.
5. Clique em Salvar. Uma saída da gaveta exige caixa aberto e PIN administrativo para autorizar a retirada.
6. Confira a situação e, se necessário, abra Pagamentos para verificar data, modalidade, valor e origem do registro.

Exemplo. Uma conta de 80,00 foi paga em dinheiro retirado do caixa. Escolha Dinheiro e Sim; a obrigação é quitada e o esperado na gaveta cai 80,00. Se foi paga por Pix, escolha Pix e Não.

Para conferir

• O formulário Quitar não oferece campo para escolher uma parcela: ele usa todo o pendente apresentado.

• Não faça também Retirada no Caixa para o mesmo pagamento com origem Gaveta. A quitação já registra essa saída.

• Dinheiro pago de fora da gaveta pode ser registrado com Dinheiro e Não. Isso quita a conta sem reduzir a gaveta.

Contas e despesas

Consultar e corrigir data ou modalidade

Pagamentos mostra os registros que quitaram ou abateram uma obrigação. Corrigir data/modalidade serve para dados escritos errados, sem movimentar dinheiro. O registro tem regras adicionais quando está ligado a saída física ou outro processo.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Selecione a obrigação em Contas e despesas e clique em Pagamentos.
2. Confira ID, Data, Modalidade, Valor, Origem e Situação. Gaveta indica saída física; Fora da gaveta indica registro sem aquela saída.
3. Selecione o pagamento correto e clique em Corrigir data/modalidade.
4. No formulário Corrigir dados sem movimentar dinheiro, revise Pago em (DD/MM/AAAA) e Modalidade: Dinheiro, Pix, Débito ou Crédito.
5. Clique em Salvar e forneça PIN e Motivo. A data corrigida não pode ser futura.
6. Confira a linha atualizada. Se o erro envolveu dinheiro que saiu de fato, analise a anulação e a devolução física antes de tentar trocar a modalidade.

Exemplo. Um Pix realmente pago em 18/10 foi registrado em 19/10. Corrija a data para 18/10/2026, informe o motivo e mantenha Pix. O saldo físico da gaveta não muda.

Para conferir

• Pagamento originado na gaveta não permite trocar diretamente sua modalidade. É preciso corrigir primeiro a situação física.

• Pagamentos anulados e vínculos com acerto, crédito de fornecedor ou compra revertida têm restrições. Consulte a origem indicada.

• Crédito do fornecedor representa abatimento vinculado; sua correção não é feita pela edição comum de pagamento.

Contas e despesas

Anular pagamento e declarar devolução real

Anular pagamento retira a validade do registro e pode voltar a deixar saldo pendente. O dinheiro só aumenta na gaveta pelo valor que foi realmente devolvido e informado. Anular um registro não executa transferência bancária nem devolução pelo fornecedor.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Pagamentos da obrigação e confira o registro selecionado. Leia a Origem e o Valor.
2. Clique em Anular pagamento. No campo Dinheiro realmente devolvido à gaveta (R$), informe apenas a devolução física já ocorrida.
3. Use 0,00 quando nenhum dinheiro voltou. Para um pagamento que saiu da gaveta, a devolução pode ser parcial, limitada ao valor pago.
4. Clique em Salvar e informe PIN e Motivo, descrevendo o erro e a situação real do dinheiro.
5. Confira Situação Anulado e o saldo da obrigação. Se necessário, registre depois o pagamento correto pela conta.
6. Confira também a gaveta. O sistema registra somente a entrada física declarada; mantenha o controle dos valores ainda fora do caixa.

Exemplo. Um pagamento de 100,00 saiu da gaveta por engano. Voltaram fisicamente apenas 60,00. Ao anular, informe 60,00: o pagamento perde validade e a gaveta recebe só 60,00, não 100,00.

Para conferir

• Não pode informar devolução à gaveta de pagamento que não saiu dela, nem valor acima do pagamento.


• Anulação exige análise: uma conta efetivamente paga ao fornecedor não deve ser anulada apenas para mudar o relatório.

• Pagamentos vinculados a acerto, crédito do fornecedor ou compra revertida são tratados na origem. O aplicativo impede correções comuns nesses casos.

Contas e despesas

Criar regras de contas mensais

Contas mensais guarda regras para despesas que se repetem. A regra é um modelo: a conta do mês só nasce quando você usa Gerar mês consultado. Mesmo depois de gerada, ela continua pendente até o pagamento registrado.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Contas e despesas, clique em Contas mensais. No Mês (AAAA-MM), escolha o mês de trabalho e clique em Consultar.
2. Clique em Nova regra. Informe Descrição, Categoria, Valor previsto (R$) e Dia do vencimento (1 a 31). Salve.
3. Para alterar o modelo, selecione a regra e clique em Editar futuras. Ajuste os dados e, se necessário, escolha Não em Regra ativa?.
4. Salve a edição com PIN e Motivo. A alteração vale para ocorrências futuras ainda não geradas.
5. Selecione a regra, confira Mês aplicado e clique em Gerar mês consultado. Confirme a criação da previsão para aquele mês.
6. Abra a conta gerada em Contas e despesas, confira seu valor real e use Quitar somente quando pagar.

Exemplo. Crie aluguel de 1.200,00 com vencimento dia 10. Consulte 2026-11 e gere a conta. Se o aluguel de novembro mudou, confira e corrija a conta gerada; editar futuras não reescreve essa ocorrência.

Para conferir

• Gerar não paga a conta e não retira dinheiro da gaveta. Não existe pagamento automático por criar a regra.


• Em meses curtos, um vencimento como dia 31 usa o último dia do mês.

• Repetir a geração da mesma ocorrência não deve ser usado para criar outra conta igual; confira o lançamento existente.

Relatórios e planejamento

Interpretar Resultado do mês

Resultado do mês é uma estimativa gerencial. Ele reúne venda, custo, taxas e despesas do período; não mede quanto há disponível na gaveta ou no banco. Confira o mês e os avisos antes de usar o resultado para decidir.



Resultado do mês: indicadores gerenciais. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Resultado do mês. Informe Mês (AAAA-MM), por exemplo 2026-10, e clique em Consultar. Confira Mês aplicado.
2. Leia Faturamento de produtos e Custo dos produtos vendidos. O custo corresponde ao que saiu em vendas e aos ajustes relevantes, não a toda compra feita no mês.
3. Confira Taxas de pagamentos, Despesas operacionais e DAS. Despesas são consideradas pela Data do gasto, mesmo quando ainda pendentes.
4. Leia Resultado dos produtos como venda menos custos, taxas dos produtos, despesas operacionais e DAS.
5. Confira Taxas de entrega cobradas e Custo das corridas. O Resultado gerencial total incorpora também a operação de entregas.
6. Leia os avisos de taxa ou DAS desconhecidos. Confirme esses valores antes de tratar a estimativa como completa.

Exemplo. Comprar estoque por 500,00 não significa descontar 500,00 como despesa operacional do mês. O custo das unidades vendidas entra no custo dos produtos vendidos; o restante continua em estoque.

Para conferir

• Não duplique a compra como despesa. A categoria Compra de estoque fica fora das despesas operacionais do relatório.

• Se existem despesas com categoria exata DAS MEI no mês, elas fornecem o DAS considerado. Na ausência delas, é usada a provisão configurada.

• Correções são consideradas no período em que ocorreram; por isso um mês pode mostrar efeitos de vendas antigas corrigidas.

Relatórios e planejamento

Ler Lucro por produto

Lucro por produto ajuda a comparar mercadorias no mês. A contribuição mostra quanto sobra antes do rateio; o resultado já inclui uma parte das despesas e do DAS. Essa divisão é uma estimativa de gestão, não dinheiro separado por produto.



Lucro por produto: resultados e exportação. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Lucro por produto, informe Mês (AAAA-MM) e clique em Consultar. Confira Mês aplicado.
2. Leia Quantidade e Faturamento. Correções e devoluções podem reduzir os números do período.
3. Entenda CMV como custo da mercadoria vendida, incluindo efeitos de correções e perdas consideradas no mês. Ele não é preço de venda.
4. Compare Taxas e Contribuição. A contribuição é faturamento menos CMV e taxas atribuídas ao produto.
5. Leia Rateio como a parcela das despesas operacionais e do DAS distribuída pelo faturamento positivo dos produtos. Resultado é contribuição menos rateio.
6. Confira Margem, os totais de produtos e entregas e os avisos no topo. Use Taxas e DAS para revisar valores confirmados ou Exportar Excel para salvar o mês consultado.

Exemplo. Um produto faturou 1.000,00, teve CMV de 600,00 e taxas de 20,00. A contribuição é 380,00. Com rateio de 100,00, o resultado fica 280,00 e a margem 28%.

Para conferir

• Quando não há faturamento positivo para calcular a margem, aparece um traço.


• Taxas desconhecidas ou DAS não confirmado deixam o resultado incompleto. Não interprete ausência de configuração como certeza de custo zero.

• Comprar mercadoria para estoque e pagar uma conta têm efeitos diferentes de vender produtos; compare as datas e o significado de cada coluna.

Relatórios e planejamento

Configurar Taxas e DAS

Informe taxas confirmadas pelo meio de recebimento e a provisão mensal do DAS. Esses dados ajudam a estimativa gerencial. Uma taxa de 2,50 significa dois e meio por cento, e não 250 reais. Campos desconhecidos podem permanecer vazios.



Formulário real do programa. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Lucro por produto, clique em Taxas e DAS. Abre Taxas confirmadas e provisão de DAS.
2. Preencha Taxa Pix (%), Taxa débito (%) e Taxa crédito à vista (%) conforme seus contratos ou comprovantes.
3. Use números entre 0 e 100, com até duas casas decimais, por exemplo 0,00 ou 2,50. Não digite o símbolo % no valor.
4. Em DAS mensal (R$); vazio se desconhecido, informe um valor em reais, como 80,00, ou deixe vazio enquanto não souber.
5. Clique em Salvar. Informe o Motivo e o PIN administrativo solicitado para a configuração financeira.
6. Volte aos relatórios e confira os avisos. Compare as taxas com seus recebimentos e atualize a configuração quando o contrato mudar.

Exemplo. Se o cartão cobra 2,50%, digite 2,50 em Taxa crédito à vista (%). Em uma base de 100,00, essa taxa corresponde a 2,50. No DAS, digite o valor mensal em reais.

Para conferir

• Dinheiro tem taxa configurada como zero; o formulário oferece campos apenas para Pix, débito e crédito à vista.

• Vazio significa desconhecido; 0,00 significa taxa confirmada de zero. A diferença importa para os avisos.

• Alterar a configuração não reescreve a taxa guardada em recebimentos anteriores.

• O DAS informado aqui é provisão para resultado; não gera conta nem pagamento. Despesas DAS MEI do mês substituem a provisão no relatório.

Relatórios e planejamento

Exportar o relatório em Excel

A exportação está disponível pelo botão Exportar Excel em Lucro por produto. Ela salva uma planilha do mês aplicado, com várias abas para conferência. O arquivo exportado é uma fotografia da consulta; novas alterações no aplicativo não atualizam o arquivo salvo.



Lucro por produto: resultados e exportação. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Lucro por produto. Escolha Mês (AAAA-MM), clique em Consultar e confira Mês aplicado.
2. Leia os avisos de taxas ou DAS. Se os dados ainda estão incompletos, considere essa limitação ao compartilhar o relatório.
3. Clique em Exportar Excel. Escolha uma pasta que você consiga localizar depois.
4. Informe o nome do arquivo e mantenha a extensão .xlsx. Confira o mês no nome proposto antes de salvar.
5. Confirme o salvamento e aguarde Relatório Excel salvo. Se cancelar a escolha do arquivo, nenhuma exportação é feita.
6. Abra a planilha e confira as abas Resumo, Lucro por produto, Despesas e Auditoria. Compare o mês e os totais com a tela.

Exemplo. Para enviar a análise de outubro ao responsável, consulte 2026-10 e exporte como Bar_Simples_2026-10.xlsx. Se uma despesa for corrigida depois, exporte novamente para obter os valores atualizados.

Para conferir

• As despesas exportadas usam a data do gasto no mês e incluem indicação de exclusão. Confira essa coluna ao somar por conta própria.


• Editar a planilha não altera os dados do Bar Simples. As correções devem ser feitas no aplicativo.

• O botão não fica em todas as telas. Caixa oferece relatório HTML; Resultado do mês e Previsão de compras não apresentam Exportar Excel.

Relatórios e planejamento

Usar a Previsão de compras

Previsão de compras sugere reposição a partir do disponível e do estoque mínimo cadastrado. Ela não registra compra nem pagamento. Use como lista de apoio e confirme demanda, preço, embalagem e prazo com o fornecedor antes de comprar.



Sugestão de compras, sem efetuar uma compra. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Confira em Produtos e estoque se Estoque mínimo e Unidades por caixa/fardo representam sua operação atual.
2. Abra Previsão de compras. A lista mostra produtos ativos cujo disponível está abaixo do mínimo.
3. Compare Disponível e Faltam unidades. A falta é a diferença necessária para alcançar o mínimo.
4. Leia Caixas/fardos como a quantidade de embalagens inteiras sugerida. O arredondamento pode trazer mais unidades que a falta exata.
5. Confira Custo estimado. Ele usa o custo disponível no cadastro de estoque ou a informação de compra anterior; Custo não informado exige cotação.
6. Depois de negociar e receber a mercadoria, faça Entrada / compra com quantidade e custo reais. O relatório sozinho não muda o estoque.

Exemplo. Com disponível 7, mínimo 24 e caixa de 12, faltam 17 unidades. A sugestão é comprar duas caixas, ou 24 unidades. Confirme se esse volume faz sentido para o consumo e o orçamento.

Para conferir

• Vendas e reservas alteram o disponível e podem mudar a sugestão. Estoque físico alto não elimina a falta se parte dele está reservada.


• O custo estimado é da quantidade de embalagens sugerida, não garantia de preço do fornecedor.

• Esta tela não oferece confirmação de pedido, pagamento ou exportação Excel. A compra precisa ser registrada no processo de entrada.

Backups e recuperação

Criar, verificar e copiar backups

Backups protegem os dados salvos no computador. Uma cópia adicional em outro local reduz a dependência de uma única pasta. A lista mostra arquivos encontrados, mas a integridade de cada um precisa ser conferida pela ação de verificação.



Centro de backups e recuperação do PIN. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Abra Histórico de vendas, Auditoria e manutenção e Backups. Leia o aviso sobre substituição de dados e PIN de cópias antigas.
2. Clique em Criar backup. Aguarde a mensagem Backup local verificado e confira se aparece aviso de cópia externa indisponível.
3. Na lista Arquivo e Integridade, selecione uma cópia e clique em Verificar selecionado. Confira Integridade OK.
4. Para definir outra pasta, clique em Pasta adicional, escolha o destino e autorize com PIN. A configuração não comprova que uma cópia já foi gravada ali.
5. Crie uma nova cópia para conferir o resultado do destino adicional. Mantenha o disco ou pasta acessível e com espaço.
6. Guarde cópias importantes fora do computador e anote a data e o contexto. Proteja os arquivos, pois contêm informações do estabelecimento.

Exemplo. Antes de corrigir dados importantes, crie um backup manual. Se configurou um pendrive como pasta adicional, mantenha-o conectado durante a próxima cópia e confira se houve aviso de falha.

Para conferir

• Não verificada nesta consulta significa que você ainda não executou a verificação nessa lista; não é confirmação de arquivo danificado.


• Fechar caixa também gera backup verificado. Criar backup manual permite proteger dados em outros momentos.

• Verificar integridade não escolhe se aquele é o período certo para restaurar. Confira data e conteúdo esperado.

Backups e recuperação

Restaurar um arquivo com cuidado

Restaurar arquivo substitui o conjunto atual de dados pelo estado do backup escolhido. Vendas e alterações posteriores àquela cópia não são somadas automaticamente. Faça uma cópia do estado atual e reserve tempo para conferir o resultado antes de voltar a atender.



Centro de backups e recuperação do PIN. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Em Backups, use Criar backup e guarde a cópia atual. Confira a origem e a data do arquivo que pretende restaurar.
2. Clique em Restaurar arquivo e escolha um arquivo .sqlite3 de backup. Não selecione o banco ativo como origem.
3. Autorize com PIN. Leia a confirmação com o nome do backup e a versão de estrutura. Só confirme Substituir os dados atuais? se a escolha estiver correta.
4. Aguarde a operação. O processo preserva uma cópia anterior do banco; não desligue o computador durante a substituição.
5. Ao aparecer Restauração concluída, leia o aviso e clique em OK. O aplicativo será fechado. Abra novamente pelo atalho Bar Simples antes de retomar o atendimento.
6. Confira os dados que esperava recuperar: produtos, vendas, contas e caixa. Em ações protegidas, use o PIN que existia no backup, se ele for diferente do atual.

Exemplo. Restaurar uma cópia de segunda-feira faz o aplicativo voltar àquele conjunto de dados. Antes de confirmar, preserve o estado de hoje e considere as operações feitas depois de segunda-feira.

Para conferir


• Se aparecer um erro, leia a mensagem e preserve os arquivos. Antes de tentar de novo, reabra o programa e confira qual conjunto de dados está disponível.

• Se houver erro de recuperação, preserve os arquivos e a cópia anterior; não faça exclusões manuais para forçar a abertura.

Backups e recuperação

Criar e recuperar o PIN administrativo

O Bar Simples abre diretamente, sem pedir usuário, senha ou email. O PIN continua protegendo ações administrativas. Em uma instalação nova, sua criação aparece na primeira ação protegida. Um PIN já existente é preservado; observe a quantidade de dígitos pedida na tela.



Centro de backups e recuperação do PIN. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Na primeira ação protegida sem PIN configurado, crie um PIN de três dígitos e digite novamente para confirmar. Se os números diferirem, refaça a confirmação.
2. Guarde a chave de recuperação mostrada fora do computador. Ela não será exibida novamente. Não coloque a chave em local acessível a qualquer operador.
3. Quando aparecer Autorização administrativa, informe o PIN atual com a quantidade de dígitos indicada. Se a ação pedir Motivo, descreva o fato real da correção.
4. Se esquecer o PIN, abra Histórico de vendas, Auditoria e manutenção, Backups e clique em Recuperar PIN.
5. Informe Chave de recuperação, escolha Novo PIN de três dígitos e confirme novamente. Uma chave correta permite trocar o PIN.
6. Guarde a Nova chave de recuperação exibida. A chave anterior deixa de funcionar. Use o novo PIN nas próximas ações protegidas.

Exemplo. Ao tentar Ajustar estoque em uma instalação nova, crie e confirme seu PIN. Copie a chave para um local seguro. Meses depois, essa chave permite definir outro PIN sem usar email.

Para conferir

• Recuperar PIN altera o PIN administrativo; não é recuperação por email e não restaura vendas ou contas.


• Um backup antigo pode trazer um PIN anterior. Após restaurar, a autorização usa o PIN existente naquela cópia.

• Cancelar uma solicitação de autorização interrompe a ação protegida; não substitui o PIN nem concede acesso.

Rotina e consulta rápida

Conferência de fim de turno

Fechar o caixa é conferir dinheiro e pendências. Um pedido marcado como entregue, uma conta cadastrada ou um pagamento combinado não comprovam recebimento.



Fechamento: informe o dinheiro efetivamente contado. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Confira balcão e comandas: todas as compras pagas devem ter sido recebidas no programa. Resolva ou cancele corretamente as comandas abertas.
2. Confira Delivery: preparação, na rua, entregues sem pagamento e cancelados com reembolso pendente exigem atenção. Verifique também corridas em Acertar entregas.
3. Converse com o entregador e registre o acerto real. Receba o fundo de troco que precisa voltar. Pix/cartão não são dinheiro físico entregue por ele.
4. Confira gastos e saídas da gaveta. Uma retirada de dinheiro não é, sozinha, despesa; uma despesa paga pela gaveta não pede outra retirada manual igual.
5. Conte o dinheiro físico. Em Caixa, use Fechar caixa. Se houver diferença, investigue e registre PIN/motivo quando solicitado.
6. Confira relatório e backup. Se o fechamento ficar pendente, use Retomar fechamento antes de abrir outro caixa ou voltar a atender.

Para conferir


• Guarde uma cópia de backup fora do notebook. Uma segunda pasta no mesmo disco não protege contra perda do equipamento.

• Fechamentos e resultados devem ser comparados com dinheiro, comprovantes e a realidade do bar.

Rotina e consulta rápida

Dúvidas frequentes durante o atendimento

Leia a mensagem da tela antes de corrigir. Resolva a causa sem inventar um lançamento para fazer o número fechar.



Delivery: filtros, situações e ações disponíveis. Dados fictícios; imagem pode estar recortada. Amplie no leitor de PDF para conferir os detalhes.

Passo a passo

1. Sem estoque disponível: confira Físico, Reservado e Disponível. Uma comanda ou delivery pode estar reservando unidades. Não faça ajuste positivo só para passar uma venda.
2. Pagamento antecipado impede saída: em Delivery, use Receber e confirme o valor realmente recebido. Salvar o plano de pagamento não é receber.
3. Troco impede saída: registre e entregue o fundo em Acertar entregas antes de usar Saiu para entrega. Confira Troco para quanto e o troco previsto.
4. Produto ou conta não aparece: revise filtros aplicados, datas, situação e texto. Use Limpar e Filtrar. No delivery, pedidos concluídos podem estar fora de Pendentes.
5. Diferença na gaveta: compare dinheiro, retiradas, reforços, pagamentos de despesa, dinheiro com entregador e fundos enviados. Pix e cartão não entram na contagem física.
6. Programa já aberto ou atalho falhou: procure a janela existente. Se moveu a pasta de programa, execute CRIAR_ATALHO de novo. O manual de instalação detalha o diagnóstico.

Para conferir

• Se ocorrer erro após confirmar uma operação, consulte histórico e valores antes de repetir. Isso evita cadastrar duas vezes um fato que já foi gravado.

• Depois da restauração confirmada, o aplicativo fecha. Abra novamente e confira os dados recuperados antes de voltar a atender.

Rotina e consulta rápida

Palavras do programa, em linguagem simples

Use este resumo quando um termo aparecer na tela. Os exemplos são didáticos; não são indicação de preço, taxa ou regra fiscal para o seu bar.

Passo a passo

1. Físico é a quantidade no estoque. Reservado é a parte comprometida com atendimentos ainda não concluídos. Disponível é o físico menos as reservas.
2. Custo médio é o valor médio das unidades em estoque. CMV é o custo dos produtos efetivamente vendidos; ele não é o preço de venda.
3. Receita é o valor da venda ou da taxa de entrega. Margem de contribuição é o que sobra da venda depois do custo do produto e das taxas de pagamento.
4. Despesa é um gasto reconhecido na gestão. Conta pendente é uma obrigação ainda não quitada. Vencido é o pedaço pendente cujo prazo passou; não some vencido e pendente de novo.
5. Reembolso é dinheiro devolvido ao cliente. Devolução de mercadoria é produto que voltou e foi conferido. Estorno/correção é o registro que desfaz ou corrige um fato no histórico.
6. Fundo de troco é dinheiro temporariamente entregue ao entregador. Custódia é dinheiro do bar que ainda está com ele. Compensação é usar parte do recebimento para quitar uma corrida, quando combinado.
7. Backup é uma cópia para recuperar dados. Restaurar substitui o conjunto atual pelo conteúdo de uma cópia. Resultado gerencial é uma estimativa, não o saldo da gaveta ou do banco.

Para conferir

- Crédito de fornecedor é um valor a receber ou abater, não dinheiro que já entrou.
- O aplicativo não substitui conferência bancária, orientação contábil ou emissão fiscal.

Referências e versão

Fontes e links úteis

Os links abaixo ajudam a conferir a versão, baixar o programa e consultar as instruções oficiais. As explicações de funções foram conferidas no código da versão entregue.

Baixar Bar Simples 0.4.4-dev com atalho

Repositório do projeto e documentos

Código-base do programa 0.4.4-dev (commit 18155a9)

Python: downloads oficiais para Windows

Python: uso e instalação no Windows (documentação oficial)

Microsoft: comando wscript e Windows Script Host

Sobre as imagens. As capturas gerais são da versão 0.4.2-dev e as de estoque inicial da versão 0.4.4-dev, em Linux/Xvfb, com dados fictícios. A versão 0.4.3-dev corrigiu a confirmação da restauração. No Windows, fontes e bordas podem variar. Diagramas de pastas, ZIP, Python e atalho são esquemas explicativos, não telas oficiais do Windows.

Sobre esta edição. Programa 0.4.4-dev, edição 05/11/2026. A criação real do atalho e a ausência de console precisam ser confirmadas no notebook Windows. O programa continua dependente do Python instalado. Estes PDFs não instalam nem alteram seus dados.

Referências e versão

Como este guia foi conferido

Cada grupo foi comparado às telas, aos formulários e às regras do programa. A tabela indica as fontes primárias para manutenção e conferência; você não precisa ler código para usar o sistema.

Atendimento e comandas

ui/sales.py · ui/tabs.py · ui/payment.py

Delivery e entregador

ui/delivery.py · ui/delivery_editor.py · ui/settlement.py · delivery/cancellation.py

Produtos e compras

ui/products.py · ui/purchases.py · inventory/service.py

Caixa e fechamento

ui/cash.py · cash/closing.py

Despesas e recorrências

ui/finance.py · ui/recurrence.py · finance/service.py

Histórico e backups

ui/history.py · ui/audit.py · maintenance/restore.py · security/service.py

Resultados e reposição

ui/monthly.py · ui/results.py · reporting/queries.py

Abertura e atalho

bootstrap.py · desktop.py · CRIAR_ATALHO.vbs

Restauração conferida. Desde a versão 0.4.3-dev, a confirmação usa a janela principal, que continua disponível após a reconstrução da interface. Ao confirmar o aviso final, o programa fecha. Os testes também verificam cancelamento e falha de gravação; reabra e confira os dados antes de atender.

Logo e identidade visual: arquivos da identidade Bar Simples presentes no projeto. Dados nas figuras: exclusivamente fictícios. O resultado financeiro é estimativa gerencial, não apuração fiscal.