MediaManager — Template modifiche del 2 novembre 2026

Fonte: Modifica Setup Catalogo del 2 novembre 2026. Solo le pagine toccate. Nessun codice dell’app.

Pagine: prima pagina (Avvio) · Acquisisci (elenco e dettaglio) · Aggiorna · Pulisci. In coda: domande e bug, senza una schermata nuova.


Regole di riga (valgono in Catalogo, elenchi e Pulisci)

Elenco	Composizione	Ordine
Foto e video	Riquadro di selezione (se previsto), miniatura, ***Nome file*** Nome dispositivo, *SD* solo se telefono o tablet e memoria Secondaria, *\percorso*, icona stato, *Stato*	Tipo file, poi dispositivo, poi nome file
Cartelle	***Nome dispositivo*** *SD* solo se telefono o tablet e memoria Secondaria, *\percorso*, icona stato, *Stato*	Tipo, poi dispositivo

> Il percorso inizia sempre con ****. Memoria Principale: la parola SD non compare. PC, NAS e Cloud: SD non compare mai, anche sotto il titolo del dettaglio. In elenco resta solo il nome attuale del dispositivo.

1. Prima pagina — Avvio procedura

> Il campo modello non parte più da **MyDevice**. Se il nome già impostato sul dispositivo è leggibile, quel nome è il valore di default (esempio **Tab S9 di RENATO**). Il campo resta modificabile.




Default del modello = nome dispositivo letto in automatico. Esempio mostrato: Tab S9 di RENATO. Non si usa più MyDevice né la scritta generica «dispositivo selezionato» come valore già compilato.

> Punto aperto: conferma che il nome impostato dall'utente sul dispositivo sia leggibile. Se non lo è, il campo resta vuoto e modificabile, senza MyDevice.

2. Acquisisci — elenco


Sparisce il vecchio nome del dispositivo. SD solo sulla riga del tablet con memoria Secondaria.



Riga	Cosa si vede
Tablet, memoria Principale	Nome attuale. Nessun SD. Nessun nome precedente.
Tablet, memoria Secondaria	Nome attuale, poi SD, poi \percorso.
PC e Cloud	Nome dispositivo e \percorso. Mai SD.

Dettaglio — foto e video

Sotto il titolo non c'è SD se il dispositivo non è un telefono o un tablet, né se la memoria è Principale. Elenco ordinato per tipo, dispositivo, nome file.








3. Aggiorna — filtri Tutti, Foto, Video

> Tutti, Foto e Video non nascondono le righe. Ogni tocco fa avanzare di un passo i riquadri delle righe interessate, con lo stesso ciclo del singolo riquadro in Aggiorna: vuoto → ✓ → X → vuoto. Foto agisce solo sulle foto. Video solo sui video. Tutti su tutte le righe.



Esempio dopo un tocco su Foto, partendo da riquadri vuoti: le foto passano a ✓, il video resta vuoto. Un secondo tocco su Foto porta le foto a X. Un tocco su Tutti fa avanzare foto e video insieme, ciascuno dal proprio stato.

Tocco	Righe che avanzano
Foto	Solo le foto
Video	Solo i video
Tutti	Tutte le righe

4. Pulisci

Si apre dal bottone Pulisci di Aggiorna. L'analisi di scarti e duplicati parte da sola: non c'è più «Analizza duplicati». Due elenchi distinti, stesso formato riga del Catalogo. Indietro torna ad Aggiorna.



Parte	Comportamento
Titolo	Pulisci, invariato
Sottotitolo	Sposta nel cestino i file indesiderati
Descrizione	File anomali da tenere o da eliminare. Il ripristino è in Ripristina.
Indietro	Torna alla pagina Aggiorna
Possibili scarti	Contatore N. Selezione solo manuale. Elenco come il Catalogo.
Duplicati	Contatore N. Filtro Più vecchi / Più recenti, più correzione manuale. Elenco come il Catalogo.
Analizza duplicati	Rimosso

5. Domande e bug — senza schermata nuova

1. **Dettaglio cartella su Cloud lento.** Resta una domanda: c'è un modo per velocizzarlo? Nessun cambio di layout in questo template.
2. **File scartati in Importa.** Se si tengono gli originali, i file scartati non devono ricomparire a ogni Conferma. Manca ancora la regola su dove ricordare lo scarto. Nessuna schermata aggiunta.
3. **File importati non riconosciuti** (esempio estensione mp4). Bug da approfondire, non è una modifica di pagina.

4. **Nome dispositivo in prima pagina.** Il mock usa il nome letto dal dispositivo solo se quella lettura è possibile.