Министр науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет информационных технологий и программирования

Домашняя работа № 3

Программирование обмена данными с внешними устройствами

Выполнил студент группы № М3101 Михеев Артем Романович

Подпись:

Проверил:

Бабич Мария Сергеевна

Цель работы

Написать комплекс программ, рассчитывающих разные математические выражения, использующие изменяющуюся переменную, в зависимости от того, с какого ВУ был послан сигнал. Обмен данными с ВУ должен происходить в режиме прерывания, а вывод данных в асинхронном режиме. Переменная должна увеличиваться циклом на 1 при каждом проходе, кол-во инструкций в цикле должно быть не больше 3.

Задание, вариант 6

Составить методику проверки правильности выполнения разработанного комплекса на БЭВМ, получить заданное количество результатов для возможных запросов прерывания от имеющихся ВУ (ВУ-1, ВУ-2, ВУ-3).

Вариант 6:

По запросу ВУ-1 вывести (5X-1)/2, а по запросу ВУ-3 вывести (X/2)-6. Оба результата выводить на ВУ-3.

Решение

1. Исходный код всей программы получился таким: ORG 0000 INTERRUPT RET: WORD 0000 BR HANDLE_INTERRUPT # при прерывании мы переходим к другой функции **ORG 0020** BEGIN: # основная программа ΕI LOOP ACCUMULATE: # цикл в 3 команды изменяющий нашу переменную ISZ ACCUMULATOR NOP BR LOOP ACCUMULATE ORG 0040 HANDLE_INTERRUPT:

TSF 1 # если прерывание от не ВУ-1, то проверить дальше

BR CHECK_IN_3 HANDLE_IN_1:

CLA

ADD MULTIPLY_ACC_BY_2_ADDR # для функции CALL_FN_ANY_SIGN загрузим адрес

вызываемой функции (умн. на 2)

MOV CALL_FN_ADDR

CLA

ADD ACCUMULATOR

JSR CALL_FN_ANY_SIGN # X*2=2X JSR CALL_FN_ANY_SIGN # 2X*2=4X ADD ACCUMULATOR # 4X+X=5X

INC # 5X+1 **MOV TEMPORARY** CLA ADD DIVIDE_ACC_BY_2_ADDR # загрузим адрес функции деления на 2 MOV CALL FN ADDR CLA ADD TEMPORARY JSR CALL_FN_ANY_SIGN # (5X+1)/2 OUT 3 # вывод, очистка флага у ВУ-1, возвращение CLF 1 **BR RETURN** CHECK_IN_3: TSF 3 # иначе проверим если это запрос от ВУ-3 BR RESET 2 HANDLE_3: CLA ADD DIVIDE_ACC_BY_2_ADDR #X/2 MOV CALL FN ADDR CLA ADD ACCUMULATOR JSR CALL_FN_ANY_SIGN SUB CONST_SIX # X/2-6 OUT 3 # вывод, очистка флага у ВУ-3, возвращение CLF 3 **BR RETURN** RESET 2: CLF 2 # иначе запрос от ВУ-2, просто очистим у него флаг **RETURN:** ΕI BR (INTERRUPT_RET) **ORG** 0080 CALL_FN_ADDR: WORD FFFF CALL_FN_ANY_SIGN: WORD 0000 # функция которая при отриц. арг. сначала CALL FN ANY SIGN START: переведет его в полож., потом вызовет нужную функцию и переведет обратно **BPL POSITIVE CASE** JSR CONVERT_ACC_SIGN JSR (CALL_FN_ADDR)

JSR CONVERT_ACC_SIGN

```
BR (CALL_FN_ANY_SIGN)
POSITIVE_CASE:
   JSR (CALL FN ADDR)
   BR (CALL FN ANY SIGN)
ORG 0090
CONVERT_ACC_SIGN: WORD 0000
CONVERT ACC SIGN START:
                                  # работает как для полож. так и для отриц.
   CMA
   INC
   BR (CONVERT ACC SIGN)
ORG 00A0
DIVIDE ACC BY 2: WORD 0000
DIVIDE_ACC_BY_2_START:
   CLC
   ROR
   BR (DIVIDE_ACC_BY_2)
ORG 00B0
MULTIPLY ACC BY 2: WORD 0000
MULTIPLY_ACC_BY_2_START:
   CLC
   ROL
   BR (MULTIPLY_ACC_BY_2)
# data
ORG 0100
ACCUMULATOR: WORD 0000
CONST_SIX: WORD 0006
TEMPORARY: WORD 0000
FUNCTION_TABLE:
                                              # адреса функций для использования
                                               CALL_FN_ANY_SIGN
DIVIDE_ACC_BY_2_ADDR: WORD 00A0
MULTIPLY ACC BY 2 ADDR: WORD 00B0
```

- 2. Теперь составим методику проверки корректности исполнения программы:
 - 1) Перевести предоставленный выше исходный код программы в их обозначения в виде машинных слов (ассемблировать), после чего занести их в память БЭВМ.
 - 2) Запустить основную программу с адреса 0020 в автоматическом режиме.
 - 3) Подождать некоторое время для более наглядных результатов, установить "Готовность ВУ-1"
 - 4) Дождаться сброса "Готовность ВУ-1", в ВУ-3 к этому моменту будет записано значение выражения (5X+1)/2 на момент установления "Готовность ВУ-1".
 - 5) Установить "Готовность ВУ-2"

- 6) Дождаться сброса "Готовность ВУ-2", убедиться в том, что данные в ВУ-3 не изменились, так как при сигнале от ВУ-2 программа не должна ничего высчитывать.
- 7) Установить "Готовность ВУ-3"
- 8) Дождаться сброса "Готовность ВУ-3", в ВУ-3 к этому моменту будет записано значение выражения (X/2)-6 на момент установления "Готовность ВУ-3".
- 9) Для проверки правильности результатов установить меньшую тактовую частоту, что позволит понять, какое значение X было перед установкой Готовности какоголибо из ВУ, для того чтобы подтвердить, что после сброса соотв. Готовности, в ВУ-3 записан правильный результат (проделать шаги 3-8 снова, но теперь проверять значение).
- 3. Проверив сначала правильность программы по шагам 1-8 предоставленной методики, я убедился, что написанная программа корректно реагирует на необходимые прерывания. Для проверки же правильности именно результатов вычислений для начала просмотрю значение X и значение выражения при прерывании ВУ-1, а потом значение X и значение выражения при прерывании ВУ-3:

```
BY-1-X=7, (5X+1)/2=00010010=18 [(5*7+1)/2=18, правильно] BY-3-X=16, (X/2)-6=00000010=2 [16/2-6=2, правильно]
```

Выводы

При решении этого домашнего задания потребовались как ранее полученные навыки написания подпрограмм для БЭВМ, так и новые знания о различных режимах взаимодействия с ВУ. Использовался как режим прерываний, так и асинхронный (для вывода) режим взаимодействия с ВУ. Всё это позволит в будущем гораздо проще понять, как работают аналогичные вещи в настоящих современных системах.