
1. 资源管理类采用单例模式:

单例模式的使用抄袭了 OGRE 的实现方式,即用一个单例模板类来实现。该类将拷贝构造函数和赋值函数设置成 private 成员,构造函数中采用 assert 来判断是否进行了创建,如果没有则正常执行构造函数,否则 assert 失败,程序会退出。

这样的设计的优点是, 所有的资源管理类只有在需要的时候才会去创建, 如果没有创建则会报错退出。同时, 我们的资源管理子类就不需要考虑单例模式的问题, 只需要提供一个构造函数和析构函数即可, 同时对获取单例的函数进行重写。


我们创建资源管理类的策略是在 SceneManager 的构造函数中进行创建。



目前 MeshManager 是 Singleton 模式的一个例子,它负责所有 Mesh 的创建和销毁。为了能够复用 Mesh,我们创建了一个 map 来进行 Mesh 文件名到 MeshPtr 的映射,如果在 MeshManager 中已经存在了当前 Mesh 文件名的 MeshPtr,则直接返回;否则会创建这样的一个实例供用户使用。

对于上述提到的 MeshPtr,它是对 Mesh 进行封装的一个智能指针,采用 c++11 (c++0x)的 std::shared_ptr 进行,所以编译时需要加上-std=c++0x 选项。采用对象对指针进行封装的好处是,我们只管 new,不管 delete。当所有的智能指针对象销毁后,其中的指针会被调用 delete 进行销毁。其中的基本原理是采用计数的方式。OGRE 的源码中使用了自己实现的智能指针。

2. SceneManager 以及渲染流程



我们的渲染必须在渲染窗口中才能进行,所以必须要和宿主操作系统建立管理建立一个可支持 OpenGL 渲染的窗口。这里我们目前采用的是第三方库的实现方案,采用的是 SDL(Simple DirectMedia Layer),这是一个跨平台的多媒体开发库,支持 Linux、Windows、Mac OS X 等,类似 Windows 环境中的 DirectX。它提供了图形、声音和用户输入输出的良好支持,目前这个项目仅仅使用了其图形和 IO 的功能。

未来,这个窗口的支持需要自己通过 EGL 来实现,因为我们未来的环境中没有图形系统的

支持,我们的项目就是要构建一个图形系统的。关于 EGL 的配置是今后学习的一个东西。 创建摄像机是为了能够在场景中进行漫游,根据当前摄像头的位置渲染不同的场景。从这里 开始就要接触关于数学方面的知识了。

首先是投影变换:

投影变换的目的是将视椎体变换成正规化空间(所有坐标范围从-1 到 1),OpenGL 的投影变换分成了两步,一步是设置投影变换矩阵进行变换,另一步是进行透视除法。为什么将透视除法单独提取出来的原因是,该变换和坐标的 z 值相关,而 z 值是始终在变化的。而我们希望的结果是它只和我们的摄像机的设置有关。所以,把透视除法作为投影变换后的一个步骤来进行。并且,该步骤是 OpenGL 状态机自动为我们执行的。

投影变换的四个参数:竖直方向的视角(FOV),宽高比(AR),进裁剪面(zNear),远裁剪面(zFar)。

最后的投影矩阵可以参考 sgi 的 gluPerspective 的实现,如下所示:

$$\frac{1}{AR*tan(FOV/2)} 0 0 0 0$$

$$0 \frac{1}{tan(FOV/2)} 0 0$$

$$0 \frac{zNear + zFar}{zNear - zFar} \frac{2*zNear*zFar}{zNear - zFar}$$

$$0 0 0 - 1 0$$

其次是视图变换:

视图变换的目的是将物体从世界坐标系中变换到摄像机的坐标系中,两个坐标系之间的转换 直接使用线性代数中的基变换就可以解决,比较简单:

令 U 是摄像机空间中 X 轴在世界坐标系中的单位向量,V 是摄像机空间中 Y 轴在世界坐标系中的单位向量,N 是摄像机的 Z 轴在世界坐标系中的单位向量,则有:


$$\begin{bmatrix} Ux & Uy & Uz & 0 \\ Vx & Vy & Vz & 0 \\ Nx & Ny & Nz & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \bullet \begin{bmatrix} Xworld \\ Yworld \\ Zworld \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Xcamera \\ Ycamera \\ Zcamera \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以需要用户给出 target 和 up 向量,我们在程序中默认的 target 和 up 是(0,0,-1)和(0,1,0),target 向量是摄像机空间中的-Z 方向,up 向量是摄像机中的 Y 方向。

这个也是参考 sgi 的源码,见 gluLookAt 函数实现。其中的 eye 表示当前 camera 的位置, center 表示朝向的位置,不要搞反了。

将这两个数学中的大难点搞定,其他的数学方面的计算就是比较小的了。摄像机负责渲染它所"看到"的场景:设置投影视图矩阵,根据渲染的节点设置模型矩阵,然后就是渲染节点上挂接的实体(Entity)。

3. 场景节点模块(Node & SceneNode & SkeletonBone)



场景节点模块的几个关键类的关系如上图所示。

Node 类的功能较为单一但是不简单,它就是用来控制场景中的节点的位置信息的。记录一个节点的位置信息需要记录两组位置信息:一组是从世界坐标系变换信息,另一个是局部坐标系变换的信息。

世界坐标系变换信息会随着父亲节点的变动而变动。当本节点的位置信息发生移动时如果不通知其孩子结点,则其孩子结点无法知道父亲节点是否发生移动。这里的策略是:绘制循环中,显式调用_Update 函数,如果自身发生变动则主动通知孩子结点更改继承而来的位置信息。这个可以见 Camera 的 RenderNode 循环。

自身的变动始终是累加的,这种累加可以依据三种策略: TS_LOCAL. TS_PARENT, TS_WORLD。然后根据移动类型,又有不同策略,如下表所示:

	TS_LOCAL	TS_PARENT	TS_WORLD
translate	局部移动+=移动量*	局部移动+=移动量	局部移动+=(移动量
	局部旋转		*父节点世界变换之
			旋转的逆方向)/父亲
			的全局缩放量
rotate	局部旋转=局部旋转*	局部旋转=旋转量*局	局部旋转=局部旋转*
	旋转量	部旋转	世界变换之旋转的逆
			旋转*旋转量*世界变
			换之旋转变换
scale	局部缩放*=缩放量		

对其解释:

TS_WORLD 形式的 translate: 在世界坐标系中进行移动,就应该按照原始的坐标轴进行移动,但是经过父亲节点的变换,全局坐标系已经进行了变换,如何恢复到原始的坐标系。只能乘以父节点变换的逆变换。Translate 只需要考虑方向,因此乘以的是父节点世界变换的逆旋转变换。

rotate 需要详细描述:

首先,旋转是用四元数来表示的,关于四元数的介绍可以参见相关文档。我的理解是用它表示旋转,可以利用乘法来表示两次连续的旋转,且插值也比较方便。如果仅仅记录三个角度的变换,无法描述上述的两次旋转合在一起的效果;矩阵的话,插值比较困难。

其次,两个四元数 a,b 相乘, a*b 表示 a 先起作用,b 后起作用。这个跟矩阵有用不同。所以,上面的 TS_LOCAL 是局部旋转*旋转量,表示局部变换先起作用,当前的旋转量后起作用;TS PARENT 同样进行理解即可。

最后, TS_WORLD 形式需要好好理解:可以和 TS_LOCAL 进行对照,将"旋转量"变成"世界变换之旋转的逆旋转*旋转量*父节点世界变换之旋转变换",前面的"世界变换之旋转的逆旋转"目的是变回原始的世界坐标系方向,然后再进行当前的旋转变动,最后在将"世界变换之旋转变换"的作用加回去。

每个节点的当前移动信息通过下表所述来生成,这个在渲染节点时用到,可以见 Node::updateFromParentImpl函数实现。

移动量=(父节点世界缩放量*当前节点局部移动量*父节点世界旋转)+ 父节点世界移动量 旋转量=父节点世界旋转量*当前节点局部旋转量

缩放量=父节点世界缩放量*当前节点局部缩放量

其次是 SceneNode 类,这个类拿出来的目的是为了让他能够附加实体以便渲染,而骨骼节点则不需要附加实体。这个类对创建孩子结点的函数进行了重写。

SkeletonBone 继承 Bone 的目的是为了继承 Bone 的节点的父子关系,和每个节点之间的变换信息。SkeletonBone 与 Bone 的区别是,Bone 的父节点的变换会改变孩子结点的变换信息,但是 SkeletonBone 每个节点的变换信息是不变的,骨骼动画中存放的都是如同节点动画中的静态变换信息,只是在节点动画中以三个变换的形式存在,而这里以一个变换矩阵的形式存在。最后根据时间来进行插值,得到最后的变换信息。

- 4. 实体模块(Mesh & Entity)
- 5. 动画模块(Animation & AnimationState & AnimationTrack & KeyFrame)