
生管系统客户端程序使用说明

所有的文件都请使用 notepad++打开,安装文件在打包文档中。举例:打开 app.conf 文件的方式为:右键 app.conf 文件,选择 **Edit with notepad++**,修改完成后保存退出。

文件目录



test 目录

该目录存放 infor.txt 和 data.txt 文件,前者表示实时数据,后者表示历史数据,正常情况下都由生管系统自动生成,这里用于测试。

infor.txt 表示一号线的实时数据, infor1.txt 表示二号线的实时数据,依次类推。

path.txt

指定 infor.txt 和 data.txt 文件的路径,每个路径表示一条产线,比如:

test\,test\

表示现在有两条产线,每条产线路径之间用逗号隔开,请在最后一个路径后加上回车符号。

app.conf 文件

生管系统客户端配置文件,配置如下:

配置参数	说明
host	数据库主机地址

配置参数	说明
user	数据库用户名,默认 sa 用户
pwd	数据库密码,密码为空则不填
port	数据库监听端口,默认 1433
database	数据库名称,冒号后对应产线,多条产线之间用逗号分割
server_name	数据库实例名称,默认 MSSQLSERVER
time_interval	轮询时间间隔,单位:秒,默认5秒
debug	调试模式,是否开启日志,0 开启,1 关闭,默认 0
rows_limit	客户端每次查询订单和完工资料的条数,显示在订单或者完工资料界面,默认 10条
local_test	本地测试,0 开启,1 关闭,默认 1,请不要修改

请根据实际情况修改配置

生管系统.apk

生管系统 Android 应用文件,在 Android 手机上打开文件即可安装。

PaperManagementClientTest.exe

生管系统客户端程序, 打开会日志窗口, 一般用于测试。

PaperManagementClientBkg.exe

生管系统客户端正式程序, 用于后台运行

运行生管系统客户端

测试

- 1. 根据实际情况配置 app.conf 参数;
- 2. 保证有可以访问的数据,如何安装 SQLserver 并导入数据请自行百度;
- 3. 将 infor.txt 文件中 Factory 对应的数据改成数据库中的厂家名称(数据格式不能变),保存.
- 4. 将 data.txt 文件中 Factory 对应的数据改成数据库中的厂家名称(数据格式不能变),保存;
- 5. 双击运行 PaperManagementClientTest.exe 文件;
- 6. 打开生管系统 APP,提示输入厂家名称,点击确定,看到数据表示成功。

正式运行

- 1. 根据实际情况配置 app.conf 参数;
- 2. 配置 path.txt 文件中的路径;
- 3. 双击运行 PaperManagementClientTest.exe 文件;
- 4. 打开生管系统 APP, 提示输入厂家名称, 点击确定, 看到数据表示成功;
- 5. 关闭窗口, 修改 app.conf 中的 debug 参数为 1;
- 6. 双击 PaperManagementClientBkg.exe 文件(双击后没有任何反应),然后打开任务管理器 -> 进程,看到 PaperManagementClientBkg.exe*32 表示运行成功(如图);

7. 设置开机启动:单击"开始→程序",你会发现一个"启动"菜单,右击"启动"菜单选择"打开"即可将其打开,其中的程序和快捷方式都会在系统启动时自动运行,右键"新建"-"快捷方式",选择要启动的文件。

