# 目录

目录	ţ	•••••		
<b>–,</b>		关于	keytool2	
	1.	key	tool 简介2	
	2.	key	tool 下载及安装2	
一、 二、 三、 四、 五、		生成证书请求文件 CSR3		
	1.	生成	<b>社租钥</b>	
	2.	生成	t CSR 证书请求文件5	
三、		下载服务器证书		
	1.	准备	下载证书所需信息7	
	2. 下载证书		t证书7	
	3.	关于	- 证书的格式转换	
四、		导入根证书和服务器证书1		
	1.	下载	ὰ根证书及 CNNIC 中级根证书13	
	2.	开始	<b>等</b> 身入证书	
		1)	将根证书 root.cer 导入 keystore 文件	
		2)	将中级 CA 证书 cnnic.cer 导入 keystore 文件	
		3)	将服务器证书 WebCert.cer 导入 keystore 文件	
		4)	查看 keystore 中证书列表14	
五、		修改配置文件		
	1.	找到	J Tomcat 的配置文件16	
	2.	准备	f密钥库文件16	
	3.	修改	c配置文件	

## 一、 关于 keytool

### 1. keytool 简介

keytool 是用于管理密钥和证书的工具,使用户和管理员能管理自己的公/私钥对以及相关的证书。keytool 将密钥和证书储存到一个 keystore (JKS) 类型的文件,该文件使用一个密码保护密钥。

#### 2. keytool 下载及安装

请登录 Oracle 的网站:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/

下载 java 开发包 (JDK)。JDK 中默认安装有 keytool。安装完成后,请配置系统环境变量 JAVA\_HOME,指明 JDK 的安装位置。

## 二、 生成证书请求文件 CSR

请确保 JAVA\_HOME\bin 或者 JRE\_HOME\bin 目录存在于 PATH 变量中或直接使用绝对路径调用 keytool 命令。直接使用 keytool 创建证书请求文件需要以下两个步骤:


#### 1. 生成私钥

命令格式: keytool -genkey -alias [alias\_name] -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

- alias\_name:表示证书的别名,在 keystore 中,成对的公/私钥应具有相同的别名,在后续证书导入环节会用到,如忘记此别名,可用:
  keytool -list keystore [keystore\_name]命令查看
- keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名,扩展名一般为 keystore
  或 jks

以申请域名 www.cnnic.cn 的证书请求文件为例,运行情况如下图所示:



图表一 创建私钥

系统提示输入 keystore 密码,如不输入密码直接回车则缺省密码为: changeit。也可以指定一个新的密码,但一定保存好该密码。

系统提示输入"您的名字与姓氏?",请输入您要申请域名证书的域名,而不是您的真实名称与姓氏,例如:如果需要为www.cnnic.cn申请域名证书就必须输入www.cnnic.cn而不能输入cnnic.cn。如果申请通配域名证书,则输入通配域名的形式,通配符为"\*",如:\*.cnnic.cn;如果申请多域名证书,则输入多域名中第一个域名即可。

关于组织单位名称、组织名称、所在城市、所在省份和国家缩写(中国填: CN, 其他国家填其缩写),除国家缩写必须填 CN 外,其余信息均可以是英文或中文。最后,系统要求输入主密码,可以直接回车,使主密码保持与 keystore 密码一致。

### 2. 生成 CSR 证书请求文件

命令格式: keytool -certreq -alias [alias\_name] -file [csr\_name] -keystore [keystore\_name]


注:[]中的内容为需要输入的参数

● alias\_name: 表示证书的别名

● csr\_name:表示证书请求文件的名称,扩展名一般为 csr

keystore\_name:表示证书的密钥库文件名,扩展名一般为 keystore
 或 jks


使用上例生成的 keystore 文件,运行情况如下图所示:



图表二 生成 csr 文件

系统要求输入第一步骤中填写的 keystore 密码。

生成的 csr 文件为文本文件,可以使用记事本等文本查看工具打开刚刚生成的证书请求文件,如下图所示:



图表三 查看 csr 文件

## 三、下载服务器证书

### 1. 准备下载证书所需信息

参考号与授权码:参考号与授权码是下载证书的密码凭证。当申请的证书通过审核时,用户将接收到由 CNNIC 发送的通过审批的电子邮件通知,该邮件中含有16位的参考号与授权码信息,其中参考号与授权码的前13位为明文显示,后3位为密文显示。审核员会以邮件通知的方式发送后三位的明文显示。

#### 2. 下载证书

登录 CNNIC 官网, 进入 CNNIC 服务器证书下载中心页面:

http://www.cnnic.net.cn/jczyfw/fwqzs/fwqzsxzzx/

点击相应的链接进入到证书下载页面,如下图所示:



图表四 可信服务器证书下载页面

根据网页上的提示输入"参考号"和"授权码",将证书请求文件中除去头尾"-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----"和"-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----"的中间部分内容复制到 CSR 文本框中。结果如下所示:



图表五 填入收到的参考号和授权码以及生成的 CSR

点击"下载",如果参考号、授权码和证书请求文件均无问题,则显示页面如下所示。




图表六 生成证书

请按页面提示将文本框中的内容拷贝下来,粘贴到一个文本文档中保存,为文件起一个方便记忆的名字,以.cer 为后缀。您也可以直接点击保存,自动下载一个名为 WebCert.cer 的文件,该文件即为申请的证书。请妥善保存该文件,如果该证书丢失,就必须进行证书补发操作,此操作可能会有相应费用产生。

### 3. 关于证书的格式转换

从 CNNIC 获得的证书格式为 X.509 格式。该将证书文件的扩展名改为 cer 或 crt 后,可在 windows 中双击打开查看证书的相关信息。显示信息类似下图 所示:




图表七 格式转换

X509 格式的证书利用 windows 提供的图形界面操作工具可以另存为以下两种编码格式:

- BASE64 编码格式:该格式的证书可以用记事本打开
- DER 编码格式:二进制格式

在上图中,点击"详细信息"->"复制到文件"后,即可以根据提示点击

"下一步"利用证书导出向导导出需要格式的证书,如下图所示:



图表八 证书导出向导

## 四、 导入根证书和服务器证书

#### 1. 下载根证书及 CNNIC 中级根证书

根证书及 CNNIC 中级根证书下载地址:

http://www.cnnic.net.cn/jczyfw/fwqzs/fwqzsxzzx/

根据购买产品类型,点击相应的链接下载根证书以及中级根证书,将 CNNIC 中级根证书文件名保存为 "cnnic.cer",将根证书文件名保存为 "root.cer"。

#### 2. 开始导入证书

#### 1) 将根证书 root.cer 导入 keystore 文件

命令格式: keytool -import -trustcacerts -alias root -file root.cer -keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名,扩展名一般为 keystore
 或 jks

#### 2) 将中级 CA 证书 cnnic.cer 导入 keystore 文件

命令格式: keytool -import -trustcacerts -alias cnnic -file cnnic.cer -keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

keystore\_name:表示证书密钥库的文件名,扩展名一般为 keystore
 或 jks

#### 3) 将服务器证书 WebCert.cer 导入 keystore 文件

命令格式: keytool - import - trustcacerts -alias [alias\_name] - file [server\_cert] - keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

- server\_cert:表示服务器证书文件名,下载服务器证书时默认命名为 WebCert.cer
- alias\_name:表示服务器证书的别名,需要注意的是,这里的别名要与 生成密钥库环节私钥的别名相同,否则无法完成公/私钥配对
- keystore\_name: 表示证书密钥库的文件名,扩展名一般为 keystore 或 jks


#### 4) 查看 keystore 中证书列表

命令格式: keytool - list - keystore [keystore\_name]

注:[]中的内容为需要输入的参数

keystore\_name:表示证书密钥库的文件名,扩展名一般为 keystore
 或 jks

如果根证书、中级 CA 证书以及服务器证书均成功导入 keystore 中,用命令查看 keystore 中的证书列表所显示信息应如下图所示,共含有三级证书链。



图表九 查看 keystore 证书

## 五、 修改配置文件

#### 1. 找到 Tomcat 的配置文件

首先确认您的 Tomcat 安装目录所在位置,打开该安装目录下的 conf 目录,并在 conf 目录下找到 server.xml 文件,这个文件就是 Tomcat 的配置文件,您可以文本方式打开该文件并进行编辑。

#### 2. 准备密钥库文件

将之前步骤生成并已导入各级证书的密钥库(keystore)文件准备好,建议 复制到 Tomcat 安装目录下的 conf 文件夹内。在确认了密钥库文件所在位置的 存储路径后就可以开始修改配置文件了。

#### 3. 修改配置文件

打开 server.xml 文件找到如下段落即为配置您的服务器证书所相关的配置。<!--

```
<Connector port="8443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true" maxThreads="150" scheme="https" secure="true" clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
```

-->

找到该段落后,请参考如下所示内容修改这段配置文件。

```
<Connector port="443" SSLEnabled="true"
 protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
 maxThreads="150" scheme="https" secure="true"
 keystoreFile="conf\[keystore_name]" keystorePass="password"
 clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
```

#### 需要注意的是:

- 1) 记得将<!--和-->这对符号删除,否则该段落配置将被屏蔽。
- 2) 由于 Tomcat 7 默认预置并启用 APR 库, 如果您所部署的是 Windows

版本的 Tomcat, 那么在 Tomcat 安装目录的 bin 目录下会存在名为

"tenative-1.dll"的这样一个文件,如果上述配置代码中 <protocol="HTTP/1.1">未按照本文所提供的参考建议修改为 <protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol">,那么您可能会无法成功启动 Tomcat 的 SSL/HTTPS 模块以及您所预设的监听端口(例如 443 端口)。这时,除遵照本文档建议修改配置文件以外,您还可以尝试删除 bin 目录下的"tenative-1.dll"文件,以启动 SSL模块,但这时您将不能使用 APR 库功能。

修改完毕保存退出后,您可以尝试启动 Tomcat 服务,测试是否可以正常通过 https 方式访问您的域名。测试成功后请务必妥善备份您的密钥库(keystore)文件。