DISEÑO 066

# TELEVISOR RETRO

## Pantalla de barras y mandos integrados

Masas
**9 preparaciones**

Corte
**5-6 mm**

Refrigeración
**Hasta firme**

Cocción
**No indicada**

OBJETOS

GALLETAS ICEBOX

## Una pantalla de color



El dibujo aparece en cada corte

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Las primeras cuatro masas · 1 de 8

### 1. MASA NATURAL



Ingredientes de la masa natural: 150 g de harina de repostería, 75 g de mantequilla, 56 g de azúcar glas y 20 g de huevo entero batido. Prepara esta masa por separado de las coloreadas.

### 2. MASA NEGRA



Ingredientes: 80 g de harina de repostería, 40 g de mantequilla, 30 g de azúcar glas, 10 g de huevo entero batido y 3-4 g de cacao negro. Se usa en barras, bordes, controles y envolturas.

### 3. MASA GRIS



Ingredientes: 25 g de harina de repostería, 13 g de mantequilla, 9 g de azúcar glas, 3 g de huevo entero batido y 1-2 g de cacao negro. Conserva esta porción separada del negro.

### 4. MASA AMARILLA



Ingredientes: 16 g de harina de repostería, 8 g de mantequilla, 6 g de azúcar glas, 2 g de huevo entero batido y 2-3 g de calabaza en polvo.

### NUEVE MASAS INDEPENDIENTES

Las cantidades corresponden a cada receta del video. Los polvos aportan sus colores.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Azules, violeta, verde y rojo · 2 de 8

### 5. DOS MASAS AZULES



Para cada tono: 18 g de harina de repostería, 9 g de mantequilla, 7 g de azúcar glas y 2 g de huevo entero batido. Añade flor de guisante mariposa en polvo: 1-2 g al azul claro y 3-4 g al azul oscuro. Prepara dos masas distintas.

### 6. MASA MORADA



Ingredientes: 25 g de harina de repostería, 13 g de mantequilla, 9 g de azúcar glas, 3 g de huevo entero batido y 2-3 g de batata morada en polvo.

### 7. MASA VERDE



Ingredientes: 16 g de harina de repostería, 8 g de mantequilla, 6 g de azúcar glas, 2 g de huevo entero batido y 2-3 g de matcha en polvo.

### 8. MASA ROJA



Ingredientes: 16 g de harina de repostería, 8 g de mantequilla, 6 g de azúcar glas, 2 g de huevo entero batido y 2-3 g de arroz rojo fermentado en polvo, como indica la receta.

### DOS AZULES DISTINTOS

Las dos recetas azules llevan diferente cantidad de flor de guisante mariposa en polvo.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Las tres filas de la pantalla · 3 de 8

### 9. BARRAS DE LA PANTALLA




Extiende las masas gris, amarilla, azul clara, verde, morada, roja y azul oscura y recorta piezas rectangulares parejas. Estas siete piezas forman las barras principales de la pantalla.

### 10. UNE LOS SIETE COLORES



Une las barras una junto a otra. En la orientación del resultado final, el orden es gris, amarillo, azul claro, verde, morado, rojo y azul oscuro. Iguala el largo y asienta las juntas con el papel.

### 11. FRANJA INTERMEDIA



Prepara las tiras finas de 4 mm que muestra la autora. Únelas para formar la franja estrecha bajo las barras principales, alternando los colores y negros según la imagen de este paso.

### 12. FRANJA INFERIOR



Completa la franja baja con las piezas negras, gris y morada que muestra la referencia. Une las tres zonas de la pantalla y conserva cada pieza a todo el largo del bloque.

### DIBUJO A TODO EL LARGO

Cada barra y cada franja recorre el bloque completo. La sección se repite al cortar.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Frío y marcos de la pantalla · 4 de 8

### 13. ENFRÍA Y REDONDEA



Refrigera la pantalla hasta que esté firme, como indica la autora. Con el cuchillo rebaja las aristas de las cuatro esquinas para obtener el perfil redondeado de la pantalla antigua.

### 14. PRIMER BORDE NEGRO



Extiende una lámina negra y envuelve la pantalla con ayuda del papel. Rodea completamente la sección y cierra la junta, conservando las esquinas redondeadas.

### 15. MARCO CLARO



Envuelve la pantalla anterior con una lámina de masa natural. Asienta la unión y conserva visible en el extremo la pantalla de colores, su borde negro y el nuevo marco claro.

### 16. BORDE EXTERIOR NEGRO



Añade por fuera una lámina negra de 1 mm, tal como indica el rótulo. Alisa con el papel: la pantalla queda delimitada por negro, natural y negro antes de unirla a los controles.

### TRES MARCOS

La pantalla recibe negro, natural y negro de 1 mm. Conserva las esquinas redondeadas.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## El interior de las perillas · 5 de 8

### 17. TIRAS DE LAS PERILLAS



Recorta tiras de unos 5 mm de ancho: tres de masa natural y dos negras. Únelas en el orden natural-negro-natural-negro-natural, manteniendo las cinco tiras paralelas a todo el largo.

### 18. NÚCLEO RAYADO



Presiona y redondea el conjunto anterior con ayuda del papel hasta obtener un cordón. Conserva las dos líneas oscuras dentro de la sección clara; son las marcas interiores de las perillas.

### 19. PRIMER ANILLO NEGRO



Envuelve el cordón rayado con una lámina negra y cierra la unión longitudinal. Mantén el núcleo dentro del cilindro para que sus rayas aparezcan después en los dos mandos.

### 20. ANILLO CLARO Y NEGRO



Envuelve el cilindro con una lámina natural de 2 mm. Después añade otra envoltura negra, siguiendo el video, para completar los anillos de las perillas.

### LÍNEAS PARA LAS PERILLAS

El centro lleva dos líneas negras paralelas. Las envolturas forman los anillos exteriores.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO


## Dos mandos y una rejilla · 6 de 8

### 21. DOS MANDOS



Refrigera el cilindro hasta que esté firme y divídelo en dos mitades iguales, como muestra la autora. Son las dos perillas largas que se incorporarán al panel lateral del televisor.

### 22. PIEZAS DE LA REJILLA



Coloca una lámina natural sobre una negra. Divide la zona natural en cuatro tiras iguales y conserva la capa negra debajo de cada una, como muestra el corte del video.

### 23. APILA Y ENVUELVE



Apila las cuatro piezas para alternar claro y negro en la rejilla del altavoz. Envuelve el conjunto con masa negra y ajusta su sección rectangular con esquinas redondeadas.

### 24. ORDENA LOS CONTROLES



Alinea las dos perillas y la rejilla. En la orientación final, los mandos quedan uno sobre otro y el altavoz debajo. Rellena los huecos entre piezas con tiras de masa natural.

### DOS PERILLAS Y UNA REJILLA

Divide la barra de mandos en dos. La rejilla se construye con cuatro piezas laminadas.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Panel y pantalla en un bloque · 7 de 8

### 25. CIERRA EL PANEL



Completa el contorno claro del panel y rellena las esquinas para aproximarlo a un rectángulo. Añade su envoltura negra, conservando los dos mandos y la rejilla visibles en la sección.

### 26. UNE PANEL Y PANTALLA



Asienta el panel de controles junto a la pantalla. Mantén alineadas las caras superior e inferior y las piezas a todo el largo; en el resultado final la pantalla queda a la izquierda y los controles a la derecha.

### 27. RELLENA LA JUNTA



Añade masa natural en el espacio entre ambos bloques, como hace la autora. Ajusta la junta y los huecos para obtener una sección completa sin separar el panel de la pantalla.

### 28. ENVOLTURA NATURAL



Envuelve el bloque completo con una lámina natural de 3 mm. Usa el papel para rodearlo, cerrar la junta y conservar el rectángulo de esquinas redondeadas del televisor.

### ENVOLTURA DE TODO EL TELEVISOR

Une pantalla y panel y rellena la junta. La envoltura natural exterior tiene 3 mm.

# ICEBOX · TELEVISOR RETRO

## Borde final, frío y corte · 8 de 8

### 29. ÚLTIMA CAPA NEGRA



Añade una envoltura negra de 1 mm alrededor de todo el bloque. Cierra y alisa la junta sin aplastar el dibujo interior: este es el borde exterior oscuro del televisor.

### 30. REFRIGERA HASTA FIRME



Envuelve y refrigera hasta que el bloque esté completamente firme antes de cortarlo, como indica la referencia. No se detalla un tiempo de frío en minutos.

### 31. CORTA Y PASA A BANDEJA



Corta rodajas de 5-6 mm con un cuchillo afilado. Trasládalas con cuidado a la bandeja forrada para conservar las barras, los marcos, los dos mandos y las líneas de la rejilla.

### 32. RESULTADO Y COCCIÓN



La autora muestra las galletas terminadas con el dibujo integrado en las masas. Esta referencia no especifica temperatura ni duración del horno; esos valores quedan sin completar para evitar atribuirle una cocción que no indica.

### COCCIÓN SIN PARÁMETROS EN LA FUENTE

El video muestra el resultado, pero no indica temperatura ni minutos de horno. La ficha no añade valores.