

# 储物箱

#### 核心脚本:

- 1. StorageBox\_Controller.cs
- 2. StorageBoxData.cs

#### 重要资源:

1. UI StorageBoxInventoryWindow:箱子打开后的UI窗口



## 储物箱控制器 StorageBox\_Controller

### 说明:

1. 储物箱是一个建筑,继承自 MapObjectBase, IBuilding ,相较于标准的建筑物,储物箱 特殊之处在于当玩家点击储物箱物体时会弹出一个仓库UI界面,并且玩家能跟仓库中 的物体进行交互

- 2. 储物箱建造前提是需要有一个科学机器,并且在建造普通储物箱后会解锁高级储物箱
- 3. 玩家距离仓库过远会关闭仓库

#### 初始化方法

- 1. 调用基类MapObjectBase初始化方法,记录当前mapChunk和对应的mapObjectId,如果当前初始化对象是建筑物则解锁对应科技树id
- 2. 查看当前是否是从存档中恢复的,如果是从存档中恢复的则读取存档数据,否则创建 一份新的仓库数据并将其添加到存档管理器中

#### 建筑物选中逻辑

1. 打开储物箱UI窗口,传入当前储物箱的数据和UI窗口尺寸

## 储物箱UI窗口

说明:储物箱UI窗口继承自 UI\_InventoryWindowBase 其中有储物箱当前格子UI的和仓库数据

#### 重要属性:

1. closeButton:储物箱UI界面右上角关闭按钮

2. itemParent:物品格子挂载父物体

3. storageBox:储物箱控制器

#### 初始化方法

- 1. 记录传入的储物箱控制器对象和储物箱数据
- 2. 根据传入的windowSize<设置窗口大小>
- 3. 遍历所有的储物箱数据生成窗口格子
  - a. 实例化格子 UI\_ItemSlot itemSlot = ResManager.Load<UI\_ItemSlot>("UI/UI\_ItemSlot", itemParent);
  - b. 初始化每个格子中的物品数据和UI信息并添加到物品槽数据中心

#### **Update**

1. 检查当前玩家跟储物箱距离是否超过配置距离,当超过配置距离时<*关闭储物箱*>

#### 设置窗口大小

1. 根据传入的windowSize设置窗口大小,其中每个格子100\*100,宽度 = 两边15 + 中间格子区域,高度 = 顶部50 + 中间格子区域 + 底部15

#### 关闭储物箱

1. 清空基类中持有的数据:遍历基类中slots列表数据将每个元素都放入对象池后清空 slots和inventoryData

#### 关闭按钮点击逻辑

- 1. 播放关闭音效
- 2. < 关闭储物箱>

## 储物箱数据 StorageBoxData

```
public class StorageBoxData : IMapObjectTypeData {
    private InventoryData inventoryData; // 储物箱数据
    public InventoryData InventoryData { get => inventoryData; }

    public StorageBoxData(int itemCount) {
        inventoryData = new InventoryData(itemCount);
    }
}

// 通用物品栏格子
[Serializable]
public class InventoryData
{
    // 物品栏中装的物品
    public ItemData[] itemDatas { get; protected set; }

    public InventoryData(int itemCount) {
```

```
itemDatas = new ItemData[itemCount];
}

// 移除某一个物品
public void RemoveItem(int index) {
    itemDatas[index] = null;
}

// 放置某一个物品
public void SetItem(int index, ItemData itemData) {
    itemDatas[index] = itemData;
}
```