讨论几个要点

设计调度算法时要考虑以下几个问题:

● 进程控制块PCB中 需要记录哪些与CPU调度有关的信息

- 进程优先级及就绪队列的组织
- 抢占式调度与非抢占式调度
- I/O密集型与CPU密集型进程
- 时间片

之后呢,我们要 讨论以下几个问题。



1。避糧优先級(数)

优先级 与 优先数



静态 岛 动态

静态优先级:

进程创建时指定,运行过程中不再改变

动态优先级:


进程创建时指定了一个优先级,运行过程中可以动态变化

如: 等待时间较长的进程可提升其优先级

那我们要提升它的优先级,让它尽快有机会得到 CPU




2。避糧就鑽队列组织1





按优先级排队

2. 避糧就獨队列组织2





3。抢占与非抢占

指占用CPU的方式:

● 可抢占式Preemptive (可剥夺式)

当有比正在运行的进程优先级更高的进程就绪时,系统可强行剥夺正在运行进程的CPU,提供给具有更高优先级的进程使用

● 不可抢占式Non-preemptive (不可剥夺式)

某一进程被调度运行后,除非由于它自身的原 因不能运行,否则一直运行下去


CPU 之后才进入就绪队列的 这就是抢占和不可抢占



4。I/O密集型与CPU密集型进程

按进程执行过程中的行为划分:


- I/O密集型或I/O型(I/O-bound)
 - 频繁的进行I/O,通常会花费很多时间等待I/O操作的完成
- CPU密集型或CPU型或计算密集型(CPU-bou
 - ■需要大量的CPU时间进行计算





5。时间片

时间并长一点。在



- 一个时间段,分配给调度上CPU的进程,确定了允许该进程运行的时间长度
- 如何选择时间片呢?

7 固定与可变

考虑因意:

✓ 进程切换的开销

✓ 对响应时间的要求

✓ 就猪进程个数

✓ CPU能力

✓ 进程的行为

时间片轮转算法的时候呢会进行介绍。



下面我们来讨论在设计一个调度算法的时候要考虑的几个问题 首先我们应该考虑数据结构 进程控制块当 0:00 中雲要记录哪些 跟调度相关的信息,在设计 PCB 的时候,我们要为调度设计相应的字段 之后呢,我们 要 讨论以下几个问题。 我们首先来介绍 进程的优先级和优先数 优先级和优先数呢 是两个不同的概念, 要区分 优先级呢表现出了讲程的重要性 和紧迫性。 那么优先数呢实际上呢是一个数值 它反映了某一 优先级。 有些系统像 UNIX 优先数小的优先级高,这就像用常生活中一样 围棋,那么 9 段比 1 段水平要 高 一般一般的运动员 一级运动员要比三级运动员水平要高 所以不能完全根据数的大小来决定优先级的高 低 确定了优先级之后,那么优先级是固定不变的呢 还是可以改变,这就是静态优先级还是动态优先级的 概念 所谓静态优先级呢指的是在进程创建的时候,指定的优先级之后 在进程运行的过程中,这个优先级 就不再改变了 而动态优先级呢往往是在进程运行过程中,优先级的 级别还会不断地调整。 有的时候呢我 们需要动态优先级,比如说 当一个进程在就绪队列当中等待的时间很长的时候 那我们要提升它的优先 级,让它尽快有机会得到 CPU 去运行 有了优先级以后 那么就绪队列呢可以重新来组织了 我们可以按照 优先级来组织就绪队列 当创建一个新的讲程的时候 那么根据它的优先级排不同的 就绪队列,在这里头我 们设定了 n 个就绪队列 优先级,不同的优先级讲入不同的就绪队列 那么就绪队列 1 的优先级是最高的 当调度程序选择讲程的时候呢 首先应该从高优先级的队列来选择进程 如果高优先级队列没有进程了,再 从次高就绪队列来选择进程 好,这是按照优先级来排队 也可以另外一种排队的方式 我们来看一下,所有 的讲程 第一次创建之后,都讲到第一级就绪队列 那么随着讲程的运行 我们可能会降低某些讲程的优先级 比如说当一个进程分配给它的时间片用完了,那么它就会 隆一级,隆到第二级就绪队列。 如果它 经常地 用完时间片,慢慢慢慢这个讲程就会降低到最后一级就绪队列 讲程调度首先在第一级队列里洗 那就说明 第一级就绪队列的优先级比较高 如果这个队列是空的,那么调度就会从 其他的就绪队列里头选择进程 那 么如果你的进程已经进到了最后一级队列,那么它的优先级就越来越低 它被调度 L CPU 的机会呢就会变 得很小 这就是这样一种排队以及一些结果 下面呢我们来讨论一下 占用 CPU 的方式。 通常有两种方式 一 种叫做抢占式,一种叫做非抢占式 所谓抢占式呢指的是这样一种情况 当有比正在运行进程优先级更高的 进程就绪的时候 系统可以强行剥夺正在运行进程的 CPU 然后呢把它提供给具有更高优先级的进程 这就 是抢占。 所以在 CPU 上运行的 永远是优先级最高的讲程。 所谓不可抢占呢 指的是当某一个进程被调度

因为那个进程呢是在这个进程上 CPU 之后才进入就绪队列的 这就是抢占和不可抢占 另外 两个概念呢, 一个是 I/O 密集型 一个是 CPU 密集型进程,这个在我们介绍 进程分类的时候呢我们已经介绍过了,它 是根据进程的行为来划分的 所谓 I/O 密集型呢我们也简称 I/O 型 它是频繁进行 I/O 的进程,大部分的时 间会去等 I/O 的结果 用 CPU 的时间比较少,我们来看这张图,那么 这个些线呢表示的是等待 I/O 的, 是在 I/O 的这个情况。 那么 这些就表示占用 CPU,我们可以看到 I/O 型的进程占用 CPU 的时间都比较 小 那么所谓 CPU 型,有的时候也称为 CPU 密集型,或者计算密集型,它往往指的是呢需要大量的 CPU 时间来进行计算的进程,那么我们可以看到 这就是在 CPU 上的时间,需要很长的 CPU 的计算 那么在设 计调度算法的时候呢,通常会对 1/0 型的进程呢会有一些友好的 表示,希望更多的 1/0 型进程早一点上 CPU 运行 因为这些进程上CPU 之后 只用了很短的一下 CPU 时间就会让出 CPU,因为它要去做其它的输 入输出操作了 因此对于一般的这个 调度程序,都会对 I/O 型进程更偏好一些 下面我们来看一下时间片这 个概念 这个概念呢大家不陌生,它呢指的是一个时间段 那么分配给调度上 CPU 的进程,允许这个 进程 在 CPU 上执行多长时间,它是一个时间的长度 那么如何选择时间片呢? 通常,我们应该考虑这么多的

运行之后,除非由于它自身的原因 放弃了 CPU, 让出了 CPU 否则这个进程一直运行下去,那么这就是

不可抢占。 因此在某种情况下,正在运行的进程可能 比某个在就绪队列中的进程的优先级略微低一点 是

程处于就绪 CPU 的能力有多大,以及进程的行为 不同进程我可能区别对待。 因此 在设计时间片大小的时候呢,要考虑到这些因素 到底时间片长一点好呢,还是短一点好? 每个进程分配的时间片都是固定的呢 还是可以变化的?那么这些问题呢我们在讨论 时间片轮转算法的时候呢会进行介绍。

比如说 进程切换它的开销有多大,进程对响应时间的一个要求。 那么还有呢 系统当中有多少进