## 避糧/鐵糧模型

### ◉ 进程模型

- 多道程序设计
- 进程的概念、进程控制块
- 进程状态及转换、进程队列
- 进程控制 进程创建、撤销、阻塞、唤醒、......

### ● 线程模型

- 为什么引入线程?
- 线程的组成
- 线程机制的实现 用户级线程、核心级线程、混合方式





### 多道程序设计(MULTIPROGRAMMING)


多道程序设计

允许多个程序同时进入内存并运行,其目的

是为了提高系统效率


### 1个程序计数器

One program counter




Process switch

4个程序计数器 Four program counters



(b)

Process В Time --



## 辨发环境与辨发程序

### 并发环境:

一段时间间隔内, 单处理器上有两个或两个以 上的程序同时处于开始运行但尚未结束的状态

并且次序不是事先确定的

并发程序:在并发展,并发执行那么在一个并发环境下



## 避糧的定义

对CPU的抽象

定义: Process

进程是具有独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,是系统进行资源分配和调度的独立

单位

又称 任务(Task or Job)

● 程序的一次执行过程

是正在运行程序的抽象

◎ 将一个CPU变幻成多个虚拟的CPU

● 系统资源以进程为单位分配,如内存、文件、...... 每个具有独立的地址空间

◎ 操作系统将CPU调度给需要的进程

如何查看当前系统中有多少个进程?



# 避耀翹樂PCB

- PCB: Process Control Block
  - 又称 进程描述符、进程属性
  - > 操作系统用于管理控制进程的一个专门数据结构
  - > 记录进程的各种属性,描述进程的动态变化过
- PCB是系统感知进程存在的唯一标志
  - → 进程与PCB是一一对应的


● 进程表: 所有进程的PCB集合

那么有的时候我们会说,这就是操作系统的并发度 最多有多少个进程可以执行















# 換个角度看PCB的內容

### **Process management**

Registers

Program counter

Program status word

Stack pointer

Process state

Priority

Scheduling parameters

Process ID

Parent process

Process group

Signals

Time when process started

CPU time used

Children's CPU time

Time of next alarm

#### Memory management

Pointer to text segment Pointer to data segment Pointer to stack segment

#### File management

Root directory

Working directory File descriptors

User ID Group ID ectory

进程控制块里要保存什么信息? 从文件管理进程控制块要保存什么信息?



# 換个角度看PCB的內容

#### **Process management**

Registers

Program counter

Program status word

Stack pointer

Process state

Priority

Scheduling parameters

Process ID

Parent process

Process group

Signals

Time when process started

CPU time used

Children's CPU time

Time of next alarm

#### Memory management

Pointer to text segment Pointer to data segment Pointer to stack segment

#### File management

Root directory Working directory

File descriptors

User ID

Group ID

Linux: task\_struct

Windows: EPROCESS, KPROCES

PEB

EPROCESS、 KPROCESS 和 PEB 好,我们来简单地看一下




### LINUX TASK\_STRUCT(1)

Linux 2.6.x

```
struct task struct [
   volatile long state:
                           /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped
   struct thread info "thread info;
   atomic t usage
   unsigned long flags; /* per process flags, defined below */
unsigned long ptrace;
   int lock_depth; /" Lock depth "/
   int prio, static prio;
   struct list head run list;
   prio array t array;
    unsigned long sleep_avg;
    long interactive credit;
   unsigned long long timestamp; int activated;
   unsigned long policy;
cpumask_t cpus_allowed;
   unsigned int time slice, first time slice;
    struct list head tasks;
   * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children * that were stolen by a ptracer.
   struct list_head ptrace_children;
struct list_head ptrace_list;
   struct mm_struct "mm, "active_mm;
/* task state
```

int did exec:1; pid t pid; pid\_t tgid; pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling, older sibling, respectively. (p->father can be replaced with \* p->parent->pid) struct task struct "real parent; /" real parent process (when being debugged) \*/ struct task struct "parent; /" parent process "/ children/sibling forms the list of my children plus the \* tasks I'm ptracing. struct list\_head children; /\* list of my children \*/
struct list\_head sibling; /\* linkage in my parent's childres struct task struct "group leader; /" threadgroup leades /\* PID/PID hash table linkage. \*/ struct pid link pids[PIDTYPE MAX]; wait\_queue\_head\_t wait\_chldexit; /\* for wait4() \*/
struct completion \*vfork\_done; /\* for vfork() \*/
int \_\_user \*set\_child\_tid; /\* CLONE\_CHILD\_SETTID \*/ int user \*clear child tid: /\* CLONE CHILD CLEARTID \*/ unsigned long rt priority; unsigned long it\_real\_value, it\_prof\_value, it\_virt\_value; unsigned long it\_real\_incr, it\_prof\_incr, it\_virt\_incr; struct timer\_list real\_timer; unsigned long utime\_stime\_cutime\_cstime:




### LINUX TASK\_STRUCT(2)

Linux 2.6.x

/\* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific \*/ unsigned long min\_fit, maj\_fit, cmin\_fit, cmaj\_fit; /\* process credentials \*/ uid\_t uid,euid,suid,fsuid; gid\_t gid,egid,sgid,fsgid; struct group\_info group\_info; kernel\_cap\_t cap\_effective, cap\_inheritable, cap permitted; int keep\_capabilities:1; struct user struct "user: struct rlimit rlim[RLIM\_NLIMITS]; unsigned short used\_math; char comm[16]; /\* file system info \*/ int link\_count, total\_link\_count; /" ipc stuff "/ struct sysv\_sem sysvsem;
/\* CPU-specific state of this task \*/ struct thread\_struct thread; /\* filesystem information \*/ struct fs\_struct \*fs;
/\* open file information \*/ struct files\_struct \*files;
/\* namespace \*/ struct namespace \*namespace; /\* signal handlers \*/ struct signal\_struct \*signal; struct sighand\_struct \*sighand; sigset\_t blocked, real\_blocked; struct sigpending pending;

void \*notifier\_data; sigset t "notifier mask; void \*security; struct audit context \*audit context; /\* Thread group tracking \*/ u32 parent exec id; u32 parent\_exec\_id;
u32 self\_exec\_id;
/\* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty \*/
spinlock\_t alloc\_lock;
/\* Protection of proc\_dentry: nesting proc\_lock, dcache\_loc
write\_lock\_irq(tasklist\_lock); \*/
spinlock\_t proc\_lock;
/\* context-switch lock \*/ spinlock t switch lock; /\* journalling filesystem info \*/ void "journal info; /\* VM state \*/ struct reclaim state \*reclaim state: struct dentry "proc\_dentry; struct backing\_dev\_info "backing\_dev\_info; struct io\_context "io\_context; unsigned long ptrace\_message; siginfo\_t "last\_siginfo; /" For ptrace use. "/ #ifdef CONFIG NUMA

一页都放不下,我们有两页 具体的内容呢,我们不做介绍,感兴趣的



大家好,今天我给大家带来的是操作系统原理的第三讲 讲程/线程模型,这一讲主要有两部分内容 第一 0:00 个是讲程模型,什么是讲程? 操作系统在设计讲程模型的时候 主要考虑哪些问题? 第二部分是线程模型 为什么引入线程?操作系统在支持线程方面 都要做哪些工作?首先我们来介绍一下进程的基本概念 我们 从多道程序设计技术议个概念入手 多道程序设计技术是操作系统最早引入的软件技术 它的基本思想是, 允许 多个程序同时讲入内存并运行 为什么要有这个技术呢? 主要是为了提高 CPU 的利用率 讲而提高整 个系统的效率 我们来看一个例子 在第一张图当中,在内存里头呢,有四个程序,这四个程序呢是串形执行 的,为什么呢? 因为我们只有一个物理的程序计数器,所以 A 程序执行完了, B 程序才能执行 那么有 了多道程序设计技术之后 就得到了这样一个场暑 每个程序呢 变换成了一个独立的控制流,占用一个 逻 辑的程序计数器 议也是操作系统虚拟性的一个体现 把一个物理的程序计数器,给它变换成多个 逻辑的程 序计数器,实际上每个程序都有自己的程序计数器 那么由于物理上只有一个程序计数器,所以每个程序 直正的上 CPU 就把逻辑程序计数器的内容,推送到物理程序计数器里头 那么通过这种变换,达到了 在 内存中同时有多个程序,他们又能够并发执行的效果 我们来看一下第三张图 第三张图呢,表示出在一个 时间间隔内,每一个程序ABCD都执行过了那么由于只有一个物理 CPU 所以这些程序呢 是轮流在 CPU 上执行 但是呢 从宏观上讲呢 它们都在并发执行 因此,在这样一个计算环境下 多个程序并发执行, 就给我们带来了一个新的挑战 如何管理在并发环境下 同时执行的议些程序,那么我们来看一下什么是并 发环境? 所谓并发环境就指的是在一段时间间隔内 在物理机器 上,有两个或者两个以上的程序 它们同时 处于开始运行,但尚未 结束的状态,也就是说一个程序已经开始执行了,但 另一个程序呢 也,接着开始 执行 第一个程序没有结束的时候,第二个程序又开始执行了 那么在这个并发环境下还有一个特征 也就是 说这些程序它们谁先执行,谁后执行,它的 次序是不确定的,是没法预测的 好,这就是说并发环境下 若 于程序处于开始执行,但尚未结束的状态 它们的次序是事先不确定的 那么在并发环境下执行的程序, 我 们就把它称之为并发程序 我们来看这就是几个并发程序的例子 那么 A 和 B 并发,或者是 B 和A 并发 那 么这两个程序呢,这两个例子当中呢,实际上它们都有一些交错的、 重桑的部分 那么像后面两个例子, 大家可以看到 A 执行完了, B 才执行 或者是 B 执行完了 A 才执行,由于这两个程序的执行顺序是不可 预测的 所以呢 议两种情况都可能在系统中发生,所以我们也可以说 A 和 B 呢 并发执行 那么在一个并发

并行程序的执行 那么什么是一个进程呢?我们来看一下 进程是具有独立功能的程序 关于某个数据集合上 -次运行活动 进程呢 是资源分配的单位 也是 CPU 调度的单位,从这个描述当中 实际上我们看到了以 下非常重要的几个特点 首先进程是程序的一次执行过程 那么一个程序执行了两次,执行了三次 那就是不 同的进程 进程呢 又是运行程序的一个抽象 它代表了所运行的那个环境,也就是它代表了一个 CPU 因此 我们有时候说进程是对 CPU 的一个抽象 正是因为有了虚拟化技术,所以 将一个 CPU 把它变换成多个虚 拟的 CPU 每个进程好像都在跑在自己的 CPU 上 啊这就是一个抽象的结果,那么 作为进程,它在运行过 需要各种各样的资源 所以操作系统的资源是以进程为单位来分配的,比如说内存 文件等等。 最重 要的一个资源呢,实际就是地址空间操作系统为每一个进程分配了一个独立的地址空间关于这个概念, 我们后面还会非常详细的去介绍 那么操作系统 把 CPU 的控制权,交给了某一个进程 让这个进程上去运 行,那么这就称之为一个调度 所以操作系统通过调度把 CPU 的控制权 交给某个进程 好,那么我们怎么 知道这个系统中,到底有多少个进程在运行呢? 我们可以通过 Windows 下,任务管理器 或者是在 linux 下,用 PS 命令,我们就大概知道系统中,有多少个进程在运行了 那么在操作 系统的这个执行过程 中,会有很多的程序 向操作系统提出申请来运行,那么操作系统 怎么知道这些进程是存在,还是不存在 这里头我们就介绍操作系统为了管理进程 所设计的一个非常重要的数据结构,进程控制块 PCB 那 么 进程控制块其实又有一些其他的名称,比如说进程描述符 比如说进程属性,那么这个数据结构实际上 是专门用于 控制和管理进程的,操作系统设计这个数据结构 保存控制和管理进程所需要的 所有的信息, 所以它是一个专门的数据结构,也是非常重要的数据结构 那么这些数据结构里头,记录了什么信息呢? 主要是记录了进程的各种属性 并且描述出进程的运动变化过程,因为进程不断的往前进 所以它进展到什 么程度了呢?也记录在这个数据结构里头 操作系统是通过这个数据结构 PCB 来管理控制进程的,因此这 个数据结构 就是操作系统感知进程存在的一个标志 有一个进程存在,就有一个 PCB 所以它们是——对 应的 那么操作系统管理了很多的进程 为了便于管理,就把所有进程的每个进程的 PCB ,把它 集中在一

环境下 执行的并发程序,我们怎么样来刻画这样的程序呢? 于是呢,进程的定义就应运而生了 什么是一个进程?进程这个概念实际上是非常重要 而且是非常伟大的概念,它 准确的刻画了一个并发环境下的,

进程表 那么这个进程表呢,大小呢,往往是固定的 也就是它的大小,确定了 在一个操作系统中,最多支 持多少个进程 那么有的时候我们会说,这就是操作系统的并发度 最多有多少个进程可以执行 下面我们来 讨论 PCB 都应该包含什么内容呢? 我们让小明同学来做这样的设计好,那我们来看看首先 要对进程有 一些基本信息的描述 那么进程是运动 变化的,所以呢,我们需要一些控制操作,需要一些控制信息 进程 在运行过程中需要用到资源,那么资源的使用情况,我们要记录下来,另外 在进程控制块当中,还要保 存 CPU 的现场信息 下面我们从四类信息当中分别介绍 第一类呢 是进程描述信息 比如说创建了一个新的 进程,就要给这个进程一个标识,唯一的一个 ID 就像每个学生有一个学号一样,它是唯一的,通常呢是 一个整数 那么也可以给进程,它的谁创建这个进程的用户的信息记录在这里 如果这个进程有 子进程,有 父进程,或者兄弟姐妹进程呢,也可以把他们的进程的之间的关系记录下来 那么进程的控制信息呢,主 要包括当前进程处于什么样的状态,这个进程 为了调度它的优先级是多少,进程在执行过程 当中的代码 执行的入口地址,或者是可执行文件在磁盘上的位置 另外进程呢,还有很多的队列,所以呢这里头 有一 些队列的指针啊,就所以讲程控制信息是比较多的 进程在使用过程中会用到 存储空间,会用到一些打开 的文件 这些信息呢,要记录在资源和使用的这个情况的这个 类里头。 那么 CPU 的现场信息是指当进程 不运行的时候 操作系统要把一些重要的信息,硬件 执行的状态信息,保存在这个 PCB 里头 那么这些信 包括了一些通用寄存器 然后程序计数器、 栈指针、 程序状态字等等 还有一个比较重要的就是 跟 地址空间相关的一个页表的指针 好,这就是进程控制块应该包括的几类信息 我们也可以从另外一个角度 来看 PCB 的内容 比如说如果是进程管理,它又用到哪些信息? 这里头很多项我们前面都介绍过了 如果 从存储管理 进程控制块里要保存什么信息? 从文件管理进程控制块要保存什么信息? 所以这是从另外一 个角度看,按不同的操作系统的功能 来分类说哪些信息应该保存在进程控制块当中 PCB 实际上是一个通 用的名字 啊,它表示了这个数据结构的主要的特征 但实际上在一个实际的操作系统当中 进程控制块的名 字呢是不一样的,比如说在 Linux 当中,进程控制块的名字呢就是 task\_struck 在 Widows 当中,进程 控制块呢由几部分组成 EPROCESS、 KPROCESS 和 PEB 好,我们来简单地看一下 Linux 操作系统当中

起,放在了内存的固定区域 那么这就是形成了进程表,啊,也就是 所有进程的 PCB 的一个集合,就是

作系统讲程控制块有哪些信息非常之多 一页都放不下,我们有两页 具体的内容呢,我们不做介绍,感兴 趣的 同学呢,可以自己找到相关的材料去浏览一下 那么我们这里得举一个 SOLARIS 的讲程控制块和讲 程表的例子 我们来看 SOLARIS 的进程表 因为 SOLARIS 是基于 Unix 操作系统的 所以它的进程控制块的 名字呢,一般叫 Proc 结构 每一个 Proc 结构代表一个 PCB 把所有的 Proc 结构,把它组织成一个链,那 么这就是一个讲程表 我们看一个 Proc 结构应该保存什么信息。 这里头呢我们重点介绍三个 首先呢,是 第一个是 可执行文件,也就是通过这样一个记录信息,可以找到 这个讲程所对应的可执行文件,在磁盘 上的位置 第二个,进程的地址空间 进程的地址空间,怎么样把它记录在 进程控制块当中,或者叫做 Proc结构中,因为讲程地址空间呢 放了很多内容,每一项内容都放在一段里头。 所以我们呢是通过段 来把进程地址空间,把它描述清楚的,那么把这些段呢 按照地址大小的顺序,把它 建立成一个 AVL 树, 那么便于以后的查找 这个以后我们还会去介绍,大家只知道说一个地址空间呢,啊,分成很多的段 每个 段放了一些内容,那么怎么找到这些段呢,要诵过一个 AVL 树去找 另外呢,进程运行过程中,需要用到 文件,所以这里头呢,有一张表叫做打开文件表 通过这张表可以把所有打开的文件都能找到 我们通过这 样一个例子呢,把一些在 PCB 里头非常重要的信息呢介绍一下,同时给大家 看一下啊,一个实际操作系 统当中, PCB 里头有哪些内容

的进程控制块 我们这里选取了 Linux 2.6.x 版本 那么我们也不详细来介绍,大家可以看一下 一个实际操