# 设备管理有类的数据结构

- 描述设备、控制器等部件的表格:系统中常常为每一个部件、每一台设备分别设置一张表格,常称为设备表或部件控制块。这类表格具体描述设备的类型、标识符、状态,以及当前使用者的进程标识符等
- 建立同类资源的队列:系统为了方便对I/O设备的分配管理,通常在设备表的基础上通过指针将相同物理属性的设备连成队列(称设备队列)
- 面向进程I/O请求的动态数据结构:每当进程发出I/O 请求时,系统建立一张表格(称I/O请求包),将此次 I/O请求的参数填入表中,同时也将该I/O有关的系统 缓冲区地址等信息填入表中。I/O请求包随着I/O的完 成而被删除
- 建立I/O队列: 如请求包队列



# 獹占设备的分配

在申请设备时,如果设备空闲,就将其独占,不再允许其他进程申请使用,一直等到该设备被释放,才允许被其他进程申请使用

考虑效率问题,并避免由于不合理的分配策略造成死锁

### 静态分配:

在进程运行前,完成设备分配;运行结束时,收回设备缺点:设备利用率低

#### 动态分配:

在进程运行过程中,当用户提出设备要求时,进行分配,一旦停止使用立即收回

优点:效率好;缺点:分配策略不好时,产生死锁



# 分时式典享设备的分配

- 所谓分时式共享就是以一次I/O为单位分时使用设备,不同进程的I/O操作请求以排队方式分时地占用设备进行I/O
- 由于同时有多个进程同时访问,且访问频繁,就会影响整个设备使用效率,影响系统效率。因此要考虑多个访问请求到达时服务的顺序,使平均服务时间越短越好





# 设备驱动程序(1/3)

与设备密切相关的代码放在设备驱动程序中,每个设备驱动程序处理一种设备类型

一般,设备驱动程序的任务是接收来自与设备无关的 上层软件的抽象请求,并执行这个请求

每一个控制器都设有一个或多个设备寄存器,用来 放向设备发送的命令和参数。设备驱动程序负责释 这些命令,并监督它们正确执行

在设备驱动程序的进程释放一条或多条命令后,系有两种处理方式,多数情况下,执行设备驱动程序。进程必须等待命令完成,这样,在命令开始执行后,它阻塞自己,直到中断处理时将它解除阻塞为止;而在其它情况下,命令执行不必延迟就很快完成



# 设备驱动程序(2/3)

- 设备驱动程序与外界的接口
  - 与操作系统的接口

为实现设备无关性,设备作为特殊文件处理。用户的 I/O请求、对命令的合法性检查以及参数处理在文件系统中完成。在需要各种设备执行具体操作时,通过相应数据结构转入不同的设备驱动程序

- 与系统引导的接口(初始化,包括分配数据结构, 建立设备的请求队列)
- 与设备的接口

因此在设备驱动程序当中会有涉及到了这样一些函数,



## 设备驱动程序接口函数(3/3)

驱动程序初始化函数(如向操作系统登记该驱动程序的接口函数,该初始化函数在系统启动时或驱动程序安装入内核时执行)

- ◎ 驱动程序卸载函数
- ◎ 申请设备函数
- 释放设备函数
- I/O操作函数

对独占设备,包含启动I/O的指令;对共享设备,将I/O请求形成一个请求包,排到设备请求队列,如果请求队列空,则直接启动设备

中断处理函数

对I/O完成做善后处理,一般是唤醒等待刚完成I/O请求的阻塞进程,使其能进一步做后续工作;如果存在I/O请求队列,则启动下一个I/O请求



一种典型的实现方案: 1/0进程(1/2)

● I/O进程: 专门处理系统中的I/O请求和I/O中断工作

## ● I/O请求的进入

- 用户程序:调用send将I/O请求发送给I/O进程;调用block将自己阻塞,直到I/O任务完成后被唤醒
- 系统:利用wakeup唤醒I/O进程,完成用户所要求的I/O处理
- I/O中断的进入
  - 当I/O中断发生时,内核中的中断处理程序发一条 消息给I/O进程,由I/O进程负责判断并处理中断 下面我们讨论与下 I/O 进程的一些特性,



# 一种兴型的实现方案: 1/0进程(2/2)

### ● I/O进程

- 是系统进程,一般赋予最高优先级。一旦被唤醒, 它可以很快抢占处理机投入运行
- I/O进程开始运行后,首先关闭中断,然后用 receive去接收消息

#### 两种情形:

- > 没有消息,则开中断,将自己阻塞
- > 有消息,则判断消息类型(I/O请求或I/O中断)
- a. I/O请求 准备通道程序,发出启动I/O指令,继续判断有无消息
- b. I/O中断,进一步判断正常或异常结束

正常:唤醒要求进行I/O操作的进程

异常: 转入相应的错误处理程序



设备和控制器的表格 以及建立相同类资源的一个队列。还有呢就是面向进程 I/O 请求的动态的数据 结构以及建立一个I/O队列,I/O请求包的队列。 那我们探讨一下独占设备的分配过程。 在申请设备的时 候,如果设备空闲,那么就将其独占, 不允许其他讲程再使用,直到这个设备被释放, 那么诵常为了考 虑效率的问题, 并且呢避免由于不合理的分配策略来造成死锁。 那么这个时候呢,我们要考虑到是静态 分配策略还是动态分配策略。所谓静态分配策略就是在讲程运行之前完成设备分配,然后运行过程中就 不会有设备的请求,运行结束之后收回设备, 它的缺点是设备利用率低,但是动态分配策略呢也是在 进 程运行过程中,当用户提出来设备请求的时候,那么进行分配 一旦停止了使用就马上收回。 当然呢, 的优点是效率比较高,它的缺点就会 导致当分配策略不好的时候,会产生死锁问题。 这是独占设别分配 的过程中应该考虑的问题, 对于共享设备的分配呢,往往采用的是一种叫分时式的共享, 所谓分时式的 共享,就是以一次I/O为单位, 分时使用不同的设备,因此不同的进程 它的I/O操作呢它会以排队的方式 来分时地,占用设备讲行相应的I/O,那么由于同时,允许多个讲程来讲行访问,而且访问非常频繁。 就要考虑到了整个设备的使用效率问题, 因此我们在前面讲磁盘调度的时候 实际上就是针对这样一个问 题,考虑到多个访问请求 到达时的这样一个顺序,又要考虑到平均的服务时间就要讲行相应的优化于 "所以这是共享设备使用的时候要考虑"设备的使用的性能的优化, 下面我们来介绍一下驱动程序, 设备驱动程序呢实际上是与设备 密切相关的代码都放在了设备驱动程序里头, 诵常情况下,每个设备驱 动程序呢是管一类设备, 设备驱动程序呢它处的这个层次呢是比较底层,它从上层也就是 来自设备无关 的上层的软件接受到了抽象的请求并且完成这个请求。 由于每一个控制器都设有一个或多个设备寄存 器, 用来存放CPU向设备发送的命令 和参数,因此呢设备驱动程序实际上就是负责 发放这些命令并且监 督议些指今执行的。 那么在设备驱动程序向设备释放了一条或多条指令之后呢, 诵常有两种方式,一种 方式呢就是设备驱动 程序呢它对应的这个进程要等待这个命令的完成。 因此在等待过程中,它呢阻塞自 卍 直到完成了设备请求之后,设备发来了中断。 那么其他的方式呢就是可以 不延迟,不去等待继续来执 行别的事情。 所以这个是设备驱动程序在发出了命令之后 有两种处理方式,一种是讲程等待,一种是讲 程不等待。 那么设备驱动程序它和其他部分 的接口呢包括了三个部分,第一个部分是对操作系统的接

下面我们来介绍一下 I/O 设备的管理, I/O 设备管理呢涉及到了一些相应的数据结构 这里头呢包括了描

0:00

了,在需要各种设备 进行具体操作的时候呢,要通过相应的数据结构把相应的 数据传送给设备驱动程 序,这就是与操作系统的接口。 那么第二个是与系统引导的接口,也就是在 操作系统引导的时候对这些 设备驱动程序要有一个初始化的过程,包括了分配必要的数据结构,建立设备的请求队列等等。另外就 是与设备的接口,就是对设备的各种寄存器,推送相应的命令和数据。 因此在设备驱动程序当中会有涉 及到了这样一些函数, 包括了驱动程序的初始化函数, 它的卸载函数,由请设备的函数,释放设备还有 I/O 操作的函数,以及中断处理的这个函数 下面我们介绍一种典型的 I/O 实现方案, I/O 进程,I/O 进程 呢是操作系统 为了处理各种各样的 I/O 请求 和 I/O 中断来设置的一个特殊的一个系统进程。 这个系统进 程呢可以接收 I/O 请求,也可以处理相应的中断信号,当用户进程要想提出 I/O 请求的时候呢它可以通 过 send 将 I/O 请求发送给这个 I/O 进程,并且调用 block 将自己阳寒起来。 直到 I/O 任务完成被唤 而操作系统呢可以利用 wakeup 来唤醒 I/O 进程,完成用户提出的 I/O 请求。如果有 I/O 中断信号 来了之后呢 那么内核当中的中断处理程序会把这个 信号组织成一条消息发送给 I/O 进程。 由 I/O 进程来 负责判断并处理这个中断信号。 下面我们讨论与下 I/O 进程的一些特性, I/O 进程呢实际上是一个系统 进程, 通常呢赋予它优先级非常高,一旦它被唤醒, 就可以很快的抢占CPU,投入运行, 那么 I/O 进程 开始运行后首先呢要关闭中断 然后去用 receive 来去接收有没有消息。 如果没有消息那么就把中断打 开,然后将自己阳寒。 直到被唤醒。 如果有消息,那就要判断消息类型, 因为这个消息可能会来自用户 进程,也可能会来自中断。 根据它是什么类型做相应的处理, 如果这次消息是一个 I/O 请求,那么就夫 准备相应的程序, 发出 I/O 的指令,然后继续判断有没有其他的消息, 如果这次是个 I/O 中断的消息, 那么就要判断一下是正常的结束还是异常, 如果是正常结束那就去唤醒,等待这个 I/O 结果的进程。 如 果是异常的话就讲入到相应的错误处理程序。 所以这就是一个典型的 I/O 进程的一个工作过程。

那么在操作系统当中呢,它是从设备无关层接受请求, 因为为了实现设备无关性,那么设备是作为

特殊的 文件进行处理,所以用户的 I/O 请求对命令的合法性检查以及参数 处理都是在文件系统中完成