```
1 #ifndef MM H
2 #define _MM_H
4 #define PAGE SIZE 4096 // 定义 1 页内存页面字节数。注意高速缓冲块长度是 1024 字节。
6 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原型定义。
7 #include <signal.h>
                     // 信号头文件。定义信号符号常量,信号结构以及信号操作函数原型。
9 extern int SWAP DEV;
                     // 内存页面交换设备号。定义在 mm/memory. c 文件中,第 36 行。
10
  // 从交换设备读入和写出被交换内存页面。11 rw page()定义在 blk drv/l1 rw block.c 文件中。
  // 参数 nr 是主内存区中页面号; buffer 是读/写缓冲区。
11 #define read_swap_page(nr, buffer) 11_rw_page(READ, SWAP_DEV, (nr), (buffer));
12 #define write swap page (nr, buffer) 11 rw page (WRITE, SWAP DEV, (nr), (buffer));
13
  // 在主内存区中取空闲物理页面。如果已经没有可用内存了,则返回0。
14 extern unsigned long get free page (void);
  // 把一内容已修改过的物理内存页面映射到线性地址空间指定处。与 put_page()几乎完全一样。
15 extern unsigned long put dirty page (unsigned long page, unsigned long address);
  //释放物理地址 addr 开始的 1 页面内存。
16 extern void free_page (unsigned long addr);
17 void swap free (int page nr);
18 void swap_in(unsigned long *table_ptr);
19
  /// 显示内存已用完出错信息,并退出。
  // 下面函数名前的关键字 volatile 用于告诉编译器 gcc 该函数不会返回。这样可让 gcc 产生更好
  // 一些的代码, 更重要的是使用这个关键字可以避免产生某些(未初始化变量的)假警告信息。
20 extern inline volatile void oom(void)
21 {
  // do exit()应该使用退出代码,这里用了信号值 SIGSEGV(11) 相同值的出错码含义是"资源
  // 暂时不可用",正好同义。
        printk("out of memory |n|r");
23
        do exit(SIGSEGV);
<u>24</u> }
25
  // 刷新页变换高速缓冲宏函数。
  // 为了提高地址转换的效率, CPU 将最近使用的页表数据存放在芯片中高速缓冲中。在修改过
  // 页表信息之后,就需要刷新该缓冲区。 这里使用重新加载页目录基址寄存器 cr3 的方法来
  // 进行刷新。下面 eax = 0, 是页目录的基址。
26 #define invalidate() \
27 asm ("mov1 %%eax, %%cr3":: "a" (0))
28
29 /* these are not to be changed without changing head s etc */
  /* 下面定义若需要改动,则需要与 head. s 等文件中的相关信息一起改变 */
  // Linux 0.12 内核默认支持的最大内存容量是 16MB, 可以修改这些定义以适合更多的内存。
30 #define LOW MEM 0x100000
                                     // 机器物理内存低端(1MB)。
31 extern unsigned long HIGH MEMORY;
                                     // 存放实际物理内存最高端地址。
32 #define PAGING MEMORY (15*1024*1024)
                                     // 分页内存 15MB。主内存区最多 15M。
33 #define PAGING PAGES (PAGING MEMORY>>12)
                                     // 分页后的物理内存页面数(3840)。
34 #define MAP NR (addr) (((addr)-LOW MEM)>>12) // 指定内存地址映射为页面号。
35 #define USED 100
                                     // 页面被占用标志,参见449行。
36
```

```
// 内存映射字节图(1字节代表1页内存)。每个页面对应的字节用于标志页面当前被引用
  // (占用)次数。它最大可以映射 15Mb 的内存空间。在初始化函数 mem_init()中,对于不
  // 能用作主内存区页面的位置均都预先被设置成 USED (100)。
37 extern unsigned char mem map [ PAGING PAGES ];
38
  // 下面定义的符号常量对应页目录表项和页表(二级页表)项中的一些标志位。
39 #define PAGE_DIRTY
                                 // 位 6,页面脏(已修改)。
                    0x40
40 #define PAGE_ACCESSED
                    0x20
                                 // 位5,页面被访问过。
41 #define PAGE USER
                                 // 位 2, 页面属于: 1-用户; 0-超级用户。
                    0x04
                                 // 位1, 读写权: 1-写; 0-读。
42 #define PAGE RW
                    0x02
43 #define PAGE_PRESENT
                    0x01
                                 // 位 0, 页面存在: 1-存在; 0-不存在。
44
45 #endif
46
```