```
1 /*
  * linux/fs/bitmap.c
3
4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 /* bitmap. c contains the code that handles the inode and block bitmaps */
  /* bitmap. c 程序含有处理 i 节点和磁盘块位图的代码 */
8 #include <string.h>
                       // 字符串头文件。主要定义了一些有关字符串操作的嵌入函数。
                       // 这里使用了其中的 memset()函数。
<u>10</u> #include <liinux/sched.h> // 调度程序头文件,定义任务结构 task_struct、任务 0 数据。
11 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
12
  /// 将指定地址(addr)处的一块 1024 字节内存清零。
  // 输入: eax = 0; ecx = 以长字为单位的数据块长度(BLOCK SIZE/4); edi = 指定起始地
  // 址 addr。
13 #define clear block(addr) \
                              // 清方向位。
14 \_asm\_("c1d\n\t"\
15
         "rep|n|t"
                              // 重复执行存储数据(0)。
         "stos1" \
16
17
        :: "a" (0), "c" (BLOCK_SIZE/4), "D" ((long) (addr)): "cx", "di")
18
  //// 把指定地址开始的第 nr 个位偏移处的比特位置位(nr 可大于 32!)。返回原比特位值。
  // 输入: %0 -eax(返回值); %1 -eax(0); %2 -nr, 位偏移值; %3 -(addr), addr的内容。
  // 第 20 行定义了一个局部寄存器变量 res。该变量将被保存在指定的 eax 寄存器中,以便于
  // 高效访问和操作。这种定义变量的方法主要用于内嵌汇编程序中。详细说明参见 gcc 手册
  // "在指定寄存器中的变量"。整个宏定义是一个语句表达式,该表达式值是最后 res 的值。
  // 第 21 行上的 btsl 指令用于测试并设置比特位 (Bit Test and Set)。把基地址 (%3) 和
  // 比特位偏移值(%2)所指定的比特位值先保存到进位标志 CF中,然后设置该比特位为1。
  // 指令 setb 用于根据进位标志 CF 设置操作数 (%al)。如果 CF=1 则%al =1, 否则%al =0。
19 #define set bit(nr, addr) ({\
20 register int res asm ("ax"); \
   _asm__ _volatile__("bts1 %2, %3\n\tsetb %%a1": \
<u>22</u> "=a" (res): "" (0), "r" (nr), "m" (*(addr))); \
23 res;})
  //// 复位指定地址开始的第 nr 位偏移处的比特位。返回原比特位值的反码。
  // 输入: %0 -eax (返回值); %1 -eax(0); %2 -nr, 位偏移值; %3 -(addr), addr 的内容。
  // 第27行上的btrl指令用于测试并复位比特位(Bit Test and Reset)。其作用与上面的
  // btsl 类似,但是复位指定比特位。指令 setnb 用于根据进位标志 CF 设置操作数(%al)。
  // 如果 CF = 1 则%a1 = 0, 否则%a1 = 1。
25 #define clear bit(nr, addr) ({\
26 register int res \_asm\_("ax"); \
<u>27</u> __asm__ _volatile__("btr1 %2, %3 \n \ tsetnb %%a1": \
28 "=a" (res): "" (0), "r" (nr), "m" (*(addr))); \
29 res;})
30
  /// 从 addr 开始寻找第 1 个 0 值比特位。
  // 输入: %0 - ecx(返回值); %1 - ecx(0); %2 - esi(addr)。
  // 在 addr 指定地址开始的位图中寻找第 1 个是 0 的比特位,并将其距离 addr 的比特位偏移
  // 值返回。addr 是缓冲块数据区的地址,扫描寻找的范围是 1024 字节(8192 比特位)。
31 #define find first zero(addr) ({ \
```

```
<u>32</u> int __res; \
  \_asm\_("c1d\n"\
                                // 清方向位。
                                // 取[esi]→eax。
34
         "1: |tlodsl|n|t"
35
                                // eax 中每位取反。
         "not1 %%eax |n|t"
36
         "bsf1 %%eax, %%edx | n | t" \
                                // 从位 0 扫描 eax 中是 1 的第 1 个位,其偏移值→edx。
37
         "ie 2f \mid n \mid t"
                                // 如果 eax 中全是 0,则向前跳转到标号 2 处(40 行)。
38
         "add1 %%edx, %%ecx\n\t"\
                                // 偏移值加入 ecx (ecx 是位图首个 0 值位的偏移值)。
39
         "jmp 3f \mid n" \
                                // 向前跳转到标号3处(结束)。
40
         "2: \tadd1 $32, %%ecx \n \t" \
                                // 未找到 0 值位,则将 ecx 加 1 个长字的位偏移量 32。
41
         "cmp1 $8192, %%ecx\n\t"\
                                // 已经扫描了8192比特位(1024字节)了吗?
42
         "j1 \ 1b \mid n" \setminus
                                // 若还没有扫描完1块数据,则向前跳转到标号1处。
         "3:" \
43
                                // 结束。此时 ecx 中是位偏移量。
44
         : "=c" (_res): "c" (0), "S" (addr): "ax", "dx", "si"); \
45
  __res;})
46
  /// 释放设备 dev 上数据区中的逻辑块 block。
  // 复位指定逻辑块 block 对应的逻辑块位图比特位。成功则返回 1,否则返回 0。
  // 参数: dev 是设备号, block 是逻辑块号(盘块号)。
47 int free block (int dev, int block)
48 {
49
         struct super block * sb;
50
         struct buffer head * bh;
51
  // 首先取设备 dev 上文件系统的超级块信息,根据其中数据区开始逻辑块号和文件系统中逻辑
  // 块总数信息判断参数 block 的有效性。如果指定设备超级块不存在,则出错停机。若逻辑块
  // 号小于盘上数据区第1个逻辑块的块号或者大于设备上总逻辑块数,也出错停机。
         if (!(sb = get super(dev)))
                                               // fs/super.c, 第56行。
53
               panic("trying to free block on nonexistent device");
<u>54</u>
         if (block < sb->s_firstdatazone | | block >= sb->s_nzones)
55
               panic("trying to free block not in datazone");
56
         bh = get hash table(dev, block);
  // 然后从 hash 表中寻找该块数据。若找到了则判断其有效性,并清已修改和更新标志,释放
  // 该数据块。该段代码的主要用途是如果该逻辑块目前存在于高速缓冲区中,就释放对应的缓
  // 冲块。
         if (bh) {
57
                                      // 如果引用次数大于 1,则调用 brelse(),
58
               if (bh->b count > 1) {
59
                      brelse(bh);
                                      // b count--后即退出,该块还有人用。
60
                      return 0;
61
62
               bh->b dirt=0;
                                      // 否则复位已修改和已更新标志。
63
               bh->b uptodate=0;
64
               if (bh->b count)
                                      // 若此时 b count 为 1,则调用 brelse()释放之。
65
                      brelse(bh);
66
  // 接着我们复位 block 在逻辑块位图中的比特位(置0)。先计算 block 在数据区开始算起的
  // 数据逻辑块号(从1开始计数)。然后对逻辑块(区块)位图进行操作,复位对应的比特位。
  // 如果对应比特位原来就是 0,则出错停机。由于 1 个缓冲块有 1024 字节,即 8192 比特位,
  // 因此 block/8192 即可计算出指定块 block 在逻辑位图中的哪个块上。而 block&8191 可
  // 以得到 block 在逻辑块位图当前块中的比特偏移位置。
         block == sb->s_firstdatazone - 1; // 即 block = block - (s_firstdatazone -1);
67
68
         if (clear bit(block&8191, sb->s zmap[block/8192]->b data)) {
               printk("block (%04x:%d) ", dev, block+sb->s_firstdatazone-1);
69
70
               printk("free block: bit already cleared\n");
```

```
71
  // 最后置相应逻辑块位图所在缓冲区已修改标志。
        sb->s_zmap[block/8192]->b dirt = 1;
72
73
74 }
        return 1;
75
  ////向设备申请一个逻辑块(盘块,区块)。
  // 函数首先取得设备的超级块,并在超级块中的逻辑块位图中寻找第一个0值比特位(代表
  // 一个空闲逻辑块)。然后置位对应逻辑块在逻辑块位图中的比特位。接着为该逻辑块在缓
  // 冲区中取得一块对应缓冲块。最后将该缓冲块清零,并设置其已更新标志和已修改标志。
  // 并返回逻辑块号。函数执行成功则返回逻辑块号(盘块号),否则返回0。
76 int new block (int dev)
77 {
78
        struct buffer head * bh;
        struct super_block * sb;
79
80
        int i, j;
81
  // 首先获取设备 dev 的超级块。如果指定设备的超级块不存在,则出错停机。然后扫描文件
  // 系统的8块逻辑块位图,寻找首个0值比特位,以寻找空闲逻辑块,获取放置该逻辑块的
  // 块号。 如果全部扫描完 8 块逻辑块位图的所有比特位 (i >= 8 或 j >= 8192) 还没找到
  // 0 值比特位或者位图所在的缓冲块指针无效(bh = NULL)则 返回 0 退出(没有空闲逻辑块)。
        if (!(sb = get super(dev)))
83
              panic("trying to get new block from nonexistant device");
84
        j = 8192;
85
        for (i=0 : i<8 : i++)
86
              if (bh=sb->s zmap[i])
87
                    if ((j=find first zero(bh->b data))<8192)
                          break;
89
        if (i>=8 | | !bh | | j>=8192)
90
              return 0;
  //接着设置找到的新逻辑块;对应逻辑块位图中的比特位。若对应比特位已经置位,则出错
  // 停机。否则置存放位图的对应缓冲区块已修改标志。因为逻辑块位图仅表示盘上数据区中
  // 逻辑块的占用情况,即逻辑块位图中比特位偏移值表示从数据区开始处算起的块号,因此
  // 这里需要加上数据区第1个逻辑块的块号,把j转换成逻辑块号。此时如果新逻辑块大于
  // 该设备上的总逻辑块数,则说明指定逻辑块在对应设备上不存在。申请失败,返回0退出。
91
        if (set bit(j, bh->b data))
92
              panic("new block: bit already set");
        bh->b dirt = 1;
94
        j += i*8192 + sb->s_firstdatazone-1;
95
        if (j \ge sb - s_nzones)
  // 然后在高速缓冲区中为该设备上指定的逻辑块号取得一个缓冲块,并返回缓冲块头指针。
  // 因为刚取得的逻辑块其引用次数一定为1(getblk()中会设置),因此若不为1则停机。
  // 最后将新逻辑块清零,并设置其已更新标志和已修改标志。然后释放对应缓冲块,返回
  // 逻辑块号。
97
        if (!(bh=getblk(dev, j)))
98
              panic("new_block: cannot get block");
99
        if (bh->b count != 1)
100
              panic("new block: count is != 1");
101
        clear block(bh->b data);
        bh->b uptodate = 1;
102
103
        bh->b dirt = 1;
        brelse(bh);
104
```

```
105
         return j;
106 }
107
   /// 释放指定的 i 节点。
   // 该函数首先判断参数给出的 i 节点号的有效性和可释放性。若 i 节点仍然在使用中则不能
   // 被释放。然后利用超级块信息对 i 节点位图进行操作, 复位 i 节点号对应的 i 节点位图中
   // 比特位,并清空 i 节点结构。
108 void <a href="mailto:free_inode">free_inode</a> (struct <a href="mailto:m_inode">m_inode</a> * inode)
109 {
110
         struct super block * sb;
111
         struct buffer head * bh;
112
   // 首先判断参数给出的需要释放的 i 节点有效性或合法性。如果 i 节点指针=NULL,则退出。
   // 如果i节点上的设备号字段为 0, 说明该节点没有使用。于是用 0 清空对应 i 节点所占内存
   // 区并返回。memset()定义在 include/string.h 第 395 行开始处。这里表示用 0 填写 inode
   // 指针指定处、长度是 sizeof(*inode) 的内存块。
113
         if (!inode)
114
                return;
115
         if (!inode->i dev) {
116
                memset (inode, 0, sizeof (*inode));
117
                return;
118
   // 如果此i节点还有其他程序引用,则不能释放,说明内核有问题,停机。如果文件连接数
   // 不为0,则表示还有其他文件目录项在使用该节点,因此也不应释放,而应该放回等。
119
         if (inode->i count>1) {
120
                printk("trying to free inode with count=%d\n", inode->i count);
121
                panic("free inode");
122
123
         if (inode->i_nlinks)
                panic("trying to free inode with links");
124
   // 在判断完 i 节点的合理性之后, 我们开始利用其超级块信息对其中的 i 节点位图进行操作。
   // 首先取 i 节点所在设备的超级块,测试设备是否存在。然后判断 i 节点号的范围是否正确,
   // 如果 i 节点号等于 0 或 大于该设备上 i 节点总数,则出错(0号 i 节点保留没有使用)。
   // 如果该i节点对应的节点位图不存在,则出错。因为一个缓冲块的i节点位图有 8192 比
   // 特位。因此 i num>>13 (即 i num/8192) 可以得到当前 i 节点号所在的 s imap[]项,即所
   // 在盘块。
125
         if (!(sb = get super(inode->i dev)))
126
                panic("trying to free inode on nonexistent device");
127
         if (inode->i num < 1 || inode->i num > sb->s ninodes)
128
                panic("trying to free inode 0 or nonexistant inode");
         if (!(bh=sb->s imap[inode->i num>>13]))
129
                panic("nonexistent imap in superblock");
130
   // 现在我们复位 i 节点对应的节点位图中的比特位。如果该比特位已经等于 0, 则显示出错
   // 警告信息。最后置i节点位图所在缓冲区已修改标志,并清空该i节点结构所占内存区。
131
         if (clear bit(inode->i num&8191, bh->b data))
132
                printk("free inode: bit already cleared. |n|r");
133
         bh->b dirt = 1;
134
         memset (inode, 0, sizeof (*inode));
135 }
136
   //// 为设备 dev 建立一个新 i 节点。初始化并返回该新 i 节点的指针。
   // 在内存 i 节点表中获取一个空闲 i 节点表项, 并从 i 节点位图中找一个空闲 i 节点。
137 struct m_inode * new_inode(int dev)
```

```
138 {
139
          struct <u>m inode</u> * inode;
140
          struct super block * sb;
          struct buffer head * bh;
141
142
          int i, j;
143
   // 首先从内存 i 节点表 (inode_table) 中获取一个空闲 i 节点项,并读取指定设备的超级块
   // 结构。 然后扫描超级块中8块i节点位图,寻找首个0比特位,寻找空闲节点,获取放置
   // 该i节点的节点号。如果全部扫描完还没找到,或者位图所在的缓冲块无效(bh = NULL),
   // 则放回先前申请的 i 节点表中的 i 节点,并返回空指针退出(没有空闲 i 节点)。
          if (!(inode=get empty inode()))
                                                // fs/inode.c, 第197行。
144
                 return NULL;
145
146
          if (!(sb = get_super(dev)))
                                                // fs/super.c, 第 56 行。
147
                 panic("new inode with unknown device");
148
          j = 8192;
          for (i=0 ; i<8 ; i++)
149
150
                 if (bh=sb->s imap[i])
151
                        if ((j=find_first_zero(bh->b_data))<8192)
152
                               break:
153
          if (!bh | | j \ge 8192 | | j+i*8192 > sb->s ninodes) {
154
                 iput(inode);
155
                 return NULL;
156
   // 现在我们已经找到了还未使用的 i 节点号 j。于是置位 i 节点 j 对应的 i 节点位图相应比
   // 特位(如果已经置位,则出错)。然后置;节点位图所在缓冲块已修改标志。最后初始化
   // 该 i 节点结构 (i ctime 是 i 节点内容改变时间)。
157
          if (set bit(j, bh->b data))
                 panic("new inode: bit already set");
158
          bh->b_dirt = 1;
159
160
                                             // 引用计数。
          inode->i count=1;
161
          inode->i nlinks=1;
                                             // 文件目录项链接数。
162
          inode->i dev=dev;
                                            // i 节点所在的设备号。
163
          inode->i uid=current->euid;
                                            // i 节点所属用户 id。
164
          inode->i gid=current->egid;
                                            // 组 id。
                                            // 已修改标志置位。
165
          inode->i dirt=1;
166
          inode \rightarrow i num = j + i*8192;
                                             // 对应设备中的 i 节点号。
167
          inode->i mtime = inode->i atime = inode->i ctime = CURRENT TIME; // 设置时间。
168
          return inode;
                                            // 返回该 i 节点指针。
<u>169</u> }
170
```