```
1 /*
   * linux/kernel/math/get_put.c
4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
<u>7</u> /*
8
   * This file handles all accesses to user memory: getting and putting
   * ints/reals/BCD etc. This is the only part that concerns itself with
  * other than temporary real format. All other cals are strictly temp real.
<u>11</u> */
  /*
   * 本程序处理所有对用户内存的访问: 获取和存入指令/实数值/BCD 数值等。这是
   * 涉及临时实数以外其他格式仅有的部分。所有其他运算全都使用临时实数格式。
                   // 信号头文件。定义信号符号,信号结构及信号操作函数原型。
12 #include <signal.h>
13
14 #include linux/math_emu.h> // 协处理器头文件。定义临时实数结构和 387 寄存器操作宏等。
15 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
16 #include <asm/segment.h>
                         // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
17
  // 取用户内存中的短实数(单精度实数)。
  // 根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,取得短实数
  // 所在有效地址(math/ea.c),然后从用户数据区读取相应实数值。最后把用户短实数转换成
  // 临时实数 (math/convert.c)。
  // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
18 void get short real (temp real * tmp,
19
         struct info * info, unsigned short code)
<u>20</u> {
21
         char * addr;
22
         short real sr;
23
24
         addr = ea(info, code);
                                             // 计算有效地址。
<u>25</u>
         sr = get fs long((unsigned long *) addr); // 取用户数据区中的值。
26
         short to temp(&sr, tmp);
                                             // 转换成临时实数格式。
27 }
28
  // 取用户内存中的长实数(双精度实数)。
  // 首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,取得长
  // 实数所在有效地址(math/ea.c),然后从用户数据区读取相应实数值。最后把用户实数值转
  // 换成临时实数 (math/convert.c)。
  // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
29 void get_long_real(temp_real * tmp,
30
         struct <u>info</u> * <u>info</u>, unsigned short code)
<u>31</u> {
32
         char * addr;
33
         long real lr;
34
35
         addr = ea(info, code);
                                                 // 取指令中的有效地址值。
<u>36</u>
         lr.a = get fs long((unsigned long *) addr);
                                                 // 取长8字节实数。
37
        lr.b = get_fs_long(1 + (unsigned long *) addr);
38
         long to temp(&lr, tmp);
                                                 // 转换成临时实数格式。
```

```
39 }
40
  // 取用户内存中的临时实数。
  // 首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,取得临
  // 时实数所在有效地址 (math/ea.c), 然后从用户数据区读取相应临时实数值。
  // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
41 void get_temp_real(temp_real * tmp,
        struct <u>info</u> * <u>info</u>, unsigned short code)
43 {
44
         char * addr;
45
                                                 // 取指令中的有效地址值。
         addr = ea(info, code);
47
         tmp->a = get_fs_long((unsigned long *) addr);
         tmp->b = get fs long(1 + (unsigned long *) addr);
48
         tmp->exponent = get fs word(4 + (unsigned short *) addr);
50 }
51
  // 取用户内存中的短整数并转换成临时实数格式。
  // 临时整数也用 10 字节表示。其中低 8 字节是无符号整数值, 高 2 字节表示指数值和符号位。
  // 如果高2字节最高有效位为1,则表示是负数;若最高有效位是0,表示是正数。
  // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
  // 取得短整数所在有效地址(math/ea.c),然后从用户数据区读取相应整数值,并保存为临时
  // 整数格式。最后把临时整数值转换成临时实数(math/convert.c)。
  // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
52 void get short int(temp real * tmp.
53
         struct info * info, unsigned short code)
54 {
55
         char * addr;
<u>56</u>
         temp int ti;
57
                                     // 取指令中的有效地址值。
        addr = ea(info, code);
        ti.a = (signed short) get fs word((unsigned short *) addr);
60
         ti.b = 0:
                                 // 右足负数,则设置临时整数符号位。
// 临时整数"尾数"部分为无符号数。
// 把临时整数性均匀。
61
         if (ti.sign = (ti.a < 0))
               ti.a = -ti.a;
63
         int to real(&ti, tmp);
64 }
  // 取用户内存中的长整数并转换成临时实数格式。
  // 首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,取得长
  // 整数所在有效地址(math/ea.c),然后从用户数据区读取相应整数值,并保存为临时整数格
  // 式。最后把临时整数值转换成临时实数(math/convert.c)。
  // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
66 void get long int(temp real * tmp,
         struct \underline{info} * \underline{info}, unsigned short code)
67
68 {
69
         char * addr;
<u>70</u>
         temp int ti;
71
72
        addr = ea(info, code);
                                     // 取指令中的有效地址值。
73
        ti.a = get_fs_long((unsigned long *) addr);
74
        ti.b = 0:
        if (ti.sign = (ti.a < 0))
                                    // 若是负数,则设置临时整数符号位。
```

```
76
                ti.a = -ti.a;
                                       // 临时整数"尾数"部分为无符号数。
77
          int to real (&ti, tmp);
                                       // 把临时整数转换成临时实数格式。
78 }
79
   // 取用户内存中的64位长整数并转换成临时实数格式。
   // 首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容, 取得
   // 64 位长整数所在有效地址(math/ea.c),然后从用户数据区读取相应整数值,并保存为临
   // 时整数格式。最后再把临时整数值转换成临时实数(math/convert.c)。
   // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针: info - info 结构指针: code - 指令代码。
80 void get longlong int(temp real * tmp,
81
          struct info * info, unsigned short code)
82 {
83
          char * addr;
84
          temp int ti;
85
86
          addr = ea(info, code);
                                                   // 取指令中的有效地址值。
87
          ti.a = get fs long((unsigned long *) addr);
                                                   // 取用户64位长整数。
          ti.b = get fs long(1 + (unsigned long *) addr);
          if (ti.sign = (ti.b < 0))
                                               // 若是负数则设置临时整数符号位。
 90
                asm ("not1 %0; not1 %1\n\t"
                                               // 同时取反加1和进位调整。
91
                        "add1 $1,%0 ; adc1 $0,%1"
92
                       : "=r" (ti.a), "=r" (ti.b)
93
                       : "" (ti.a), "1" (ti.b));
94
                                               // 把临时整数转换成临时实数格式。
          int to real (&ti, tmp);
95 }
96
   // 将一个 64 位整数 (例如 N) 乘 10。
   // 这个宏用于下面 BCD 码数值转换成临时实数格式过程中。方法是: N<<1 + N<<3。
97 #define MUL10 (low, high) \
98 asm ("add1 %0, %0; adc1 %1, %1 \n \t' \
99 "mov1 %0, %%ecx; mov1 %1, %%ebx\n\t"\
100 "add1 %0, %0; adc1 %1, %1 |n|t"
<u>101</u> "add1 %0, %0 ; adc1 %1, %1 | n | t" \
102 "add1 %%ecx, %0; adc1 %%ebx, %1" \
103 : "=a" (1ow), "=d" (high) \setminus
104 : "" (low), "1" (high): "cx", "bx")
105
   // 64 位加法。
   // 把 32 位的无符号数 val 加到 64 位数 <high, low> 中。
106 #define ADD64(val, low, high) \
107 asm ("add1 %4, %0; adc1 $0, %1": "=r" (low), "=r" (high)
108 : "" (low), "1" (high), "r" ((unsigned long) (val)))
109
   // 取用户内存中的 BCD 码数值并转换成临时实数格式。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得 BCD 码所在有效地址 (math/ea.c), 然后从用户数据区读取 10 字节相应 BCD 码值(其
   // 中1字节用于符号),同时转换成临时整数形式。最后把临时整数值转换成临时实数。
   // 参数: tmp - 转换成临时实数后的指针; info - info 结构指针; code - 指令代码。
110 void get BCD(temp real * tmp, struct info * info, unsigned short code)
111 {
112
          int k;
113
          char * addr:
114
          temp_int i;
```

```
115
         unsigned char c;
116
  // 取得 BCD 码数值所在内存有效地址。然后从最后 1 个 BCD 码字节(最高有效位)开始处理。
   // 先取得 BCD 码数值的符号位,并设置临时整数的符号位。然后把 9 字节的 BCD 码值转换成
  // 临时整数格式,最后再把临时整数值转换成临时实数。
         addr = ea(info, code);
                                           // 取有效地址。
117
                                           // 指向最后一个(第10个)字节。
118
         addr += 9;
119
         i. sign = 0x80 \& get_fs_byte(addr--);
                                           // 取其中符号位。
120
         i. a = i. b = 0:
121
         for (k = 0; k < 9; k++) {
                                           // 转换成临时整数格式。
122
               c = get fs byte(addr--);
123
               MUL10(i.a, i.b);
124
               ADD64((c>>4), i.a, i.b);
125
               MUL10(i.a, i.b);
               <u>ADD64</u>((c&0xf), i.a, i.b);
126
127
128
         int to real (&i, tmp);
                                          // 转换成临时实数格式。
129 }
130
  // 把运算结果以短(单精度)实数格式保存到用户数据区中。
  // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
  // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数格式的结果转换成短实数格式并存储到有效
   // 地址 addr 处。
  // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info结构指针; code - 指令代码。
131 void put short real(const temp real * tmp.
132
         struct info * info, unsigned short code)
133 {
134
         char * addr;
135
         short real sr;
136
137
         addr = ea(info, code);
                                           // 取有效地址。
138
         verify area(addr, 4);
                                            // 为保存结果验证或分配内存。
139
                                           // 结果转换成短实数格式。
         temp to short(tmp, &sr);
140
         put fs long(sr, (unsigned long *) addr); // 存储数据到用户内存区。
141 }
142
  // 把运算结果以长(双精度)实数格式保存到用户数据区中。
  // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
  // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数格式的结果转换成长实数格式, 并存储到有
   // 效地址 addr 处。
  // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info 结构指针; code - 指令代码。
143 void put long real(const temp real * tmp,
144
         struct info * info, unsigned short code)
145 {
146
         char * addr;
147
         long real lr;
148
149
         addr = ea(info, code);
                                             // 取有效地址。
150
         verify area(addr, 8);
                                             // 为保存结果验证或分配内存。
151
         temp to long(tmp, &lr);
                                            // 结果转换成长实数格式。
         put fs long(lr.a, (unsigned long *) addr); // 存储数据到用户内存区。
152
         put fs long(lr.b, 1 + (unsigned long *) addr);
153
154 }
```

```
155
   // 把运算结果以临时实数格式保存到用户数据区中。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数存储到有效地址 addr 处。
   // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info结构指针; code - 指令代码。
156 void put temp real (const temp real * tmp,
         struct info * info, unsigned short code)
157
<u>158</u> {
159
         char * addr:
160
161
         addr = ea(info, code);
                                             // 取有效地址。
162
         verify area (addr, 10);
                                             // 为保存结果验证或分配内存。
         put_fs_long(tmp->a, (unsigned long *) addr); // 存储数据到用户内存区。
163
         put fs long(tmp->b, 1 + (unsigned long *) addr);
164
         put fs word(tmp->exponent, 4 + (short *) addr);
165
166 }
167
   // 把运算结果以短整数格式保存到用户数据区中。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数格式的结果转换成临时整数格式。如果是负
   // 数则设置整数符号位。最后把整数保存到用户内存中。
   // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info结构指针; code - 指令代码。
168 void put_short_int(const temp_real * tmp,
         struct info * info, unsigned short code)
169
170 {
171
         char * addr:
172
         temp int ti;
173
                                            // 取有效地址。
174
         addr = \underline{ea}(\underline{info}, code);
175
                                            // 转换成临时整数格式。
         real to int(tmp, &ti);
176
         verify area (addr, 2);
                                            // 验证或分配存储内存。
177
         if (ti.sign)
                                             // 若有符号位,则取负数值。
               ti.a = -ti.a;
178
179
         put fs word(ti.a, (short *) addr);
                                           // 存储到用户数据区中。
180 }
181
   // 把运算结果以长整数格式保存到用户数据区中。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数格式的结果转换成临时整数格式。如果是负
   // 数则设置整数符号位。最后把整数保存到用户内存中。
   // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info 结构指针; code - 指令代码。
182 void put long int(const temp real * tmp,
         struct info * info, unsigned short code)
183
184 {
185
         char * addr;
186
         temp int ti;
187
188
         addr = ea(info, code);
                                            // 取有效地址。
189
         real to int(tmp, &ti);
                                             // 转换成临时整数格式。
190
         verify area (addr, 4);
                                             // 验证或分配存储内存。
191
         if (ti.sign)
                                             // 若有符号位,则取负数值。
192
                ti.a = -ti.a:
         put_fs_long(ti.a, (unsigned long *) addr); // 存储到用户数据区中。
193
```

```
194 }
195
   // 把运算结果以64位整数格式保存到用户数据区中。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得保存结果的有效地址 addr, 然后把临时实数格式的结果转换成临时整数格式。如果是负
   // 数则设置整数符号位。最后把整数保存到用户内存中。
   // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info结构指针; code - 指令代码。
196 void put_longlong_int(const temp_real * tmp,
          struct <u>info</u> * <u>info</u>, unsigned short code)
197
198 {
199
          char * addr;
200
          temp int ti;
201
202
          addr = ea(info, code);
                                                // 取有效地址。
203
          real to int(tmp, &ti);
                                                // 转换成临时整数格式。
          verify_area (addr, 8);
204
                                                // 验证存储区域。
205
                                                // 若是负数,则取反加1。
          if (ti.sign)
                 \_asm\_("not1 %0 ; not1 %1\n\t"
206
207
                        "add1 $1,%0; adc1 $0,%1"
208
                        : "=r" (ti.a), "=r" (ti.b)
                       : "" (ti.a), "1" (ti.b));
209
          put fs long(ti.a, (unsigned long *) addr);
210
                                                   // 存储到用户数据区中。
211
          put_fs_long(ti.b, 1 + (unsigned long *) addr);
212 }
213
   // 无符号数<high, low>除以10, 余数放在rem中。
214 #define DIV10(low, high, rem) \
215 asm ("div1 %6; xchg1 %1, %2; div1 %6" \
         : "=d" (rem), "=a" (low), "=b" (high) \
216
          : "" (0), "1" (high), "2" (low), "c" (10))
217
218
   // 把运算结果以 BCD 码格式保存到用户数据区中。
   // 该函数首先根据浮点指令代码中寻址模式字节中的内容和 info 结构中当前寄存器中的内容,
   // 取得保存结果的有效地址 addr,并验证保存 10 字节 BCD 码的用户空间。然后把临时实数格式
   // 的结果转换成 BCD 码格式的数据并保存到用户内存中。如果是负数则设置最高存储字节的最高
   // 有效位。
   // 参数: tmp - 临时实数格式结果值; info - info结构指针; code - 指令代码。
219 void put BCD(const temp real * tmp, struct info * info, unsigned short code)
220 {
221
          int k, rem:
222
          char * addr;
          temp int i;
224
          unsigned char c;
225
226
                                                // 取有效地址。
          addr = \underline{ea}(\underline{info}, code);
227
                                                // 验证存储空间容量。
          verify area (addr, 10);
228
          real to int(tmp,&i);
                                                // 转换成临时整数格式。
229
          if (i.sign)
                                          // 若是负数,则设置符号字节最高有效位。
230
                 put fs byte (0x80, addr+9);
                                                // 否则符号字节设置为 0。
          else
                put fs byte(0, addr+9);
          for (k = 0; k < 9; k++) {
                                                // 临时整数转换成 BCD 码并保存。
234
                 DIV10(i.a, i.b, rem);
```