```
1 /*
2
   * linux/fs/truncate.c
3
4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 #include <liinux/sched.h> // 调度程序头文件,定义了任务结构 task_struct、任务 0 数据等。
9 #include <sys/stat. h> // 文件状态头文件。含有文件或文件系统状态结构 stat {} 和常量。
10
  //// 释放所有一次间接块。(内部函数)
  // 参数 dev 是文件系统所在设备的设备号; block 是逻辑块号。成功则返回 1, 否则返回 0。
11 static int free ind(int dev, int block)
12 {
13
         struct buffer head * bh;
14
         unsigned short * p;
15
         int i;
16
         int block_busy;
                                             // 有逻辑块没有被释放的标志。
17
  // 首先判断参数的有效性。如果逻辑块号为0,则返回。然后读取一次间接块,并释放其上表
  // 明使用的所有逻辑块,然后释放该一次间接块的缓冲块。 函数 free block()用于释放设备
  // 上指定逻辑块号的磁盘块(fs/bitmap.c 第 47 行)。
18
         if (!block)
19
               return 1;
20
         block busy = 0;
21
         if (bh=bread(dev, block)) {
               p = (unsigned short *) bh->b_data; // 指向缓冲块数据区。
23
24
25
26
27
28
29
               for (i=0; i<512; i++, p++)
                                             // 每个逻辑块上可有 512 个块号。
                      if (*p)
                             if (free block(dev,*p)) { // 释放指定的设备逻辑块。
                                   *_{D} = 0:
                                                  // 清零。
                                   bh->b dirt = 1;
                                                  // 设置已修改标志。
                            } else
                                                  // 设置逻辑块没有释放标志。
                                   block_busy = 1;
30
               brelse(bh);
                                                // 然后释放间接块占用的缓冲块。
31
  // 最后释放设备上的一次间接块。但如果其中有逻辑块没有被释放,则返回 0 (失败)。
32
         if (block busy)
33
               return 0;
34
         else
35
               return free block(dev, block); // 成功则返回 1, 否则返回 0。
36 }
37
  /// 释放所有二次间接块。
  // 参数 dev 是文件系统所在设备的设备号; block 是逻辑块号。
38 static int free dind(int dev, int block)
39 {
40
         struct buffer head * bh;
41
         unsigned short * p;
42
         int i;
43
         int block_busy;
                                             // 有逻辑块没有被释放的标志。
44
```

```
// 首先判断参数的有效性。如果逻辑块号为0,则返回。然后读取二次间接块的一级块,并释
  // 放其上表明使用的所有逻辑块, 然后释放该一级块的缓冲块。
45
         if (!block)
46
                return 1;
<u>47</u>
         block busy = 0;
48
         if (bh=bread(dev, block)) {
49
                p = (unsigned short *) bh->b_data; // 指向缓冲块数据区。
<u>50</u>
                for (i=0; i<512; i++, p++)
                                               // 每个逻辑块上可连接 512 个二级块。
51
                       if (*p)
52
53
                              if (free ind(dev,*p)) { // 释放所有一次间接块。
                                     *p = 0:
                                                     // 清零。
54
55
                                     bh->b dirt = 1;
                                                    // 设置已修改标志。
                              } else
56
                                     block busy = 1; // 设置逻辑块没有释放标志。
57
                brelse(bh);
                                               // 释放二次间接块占用的缓冲块。
58
  // 最后释放设备上的二次间接块。但如果其中有逻辑块没有被释放,则返回 0 (失败)。
         if (block busy)
59
60
                return 0;
61
         else
62
                return free block (dev, block);
63 }
64
  /// 截断文件数据函数。
  // 将节点对应的文件长度截为 0, 并释放占用的设备空间。
65 void truncate(struct m_inode * inode)
66 {
67
         int i;
<u>68</u>
         int block_busy;
                                               // 有逻辑块没有被释放的标志。
  // 首先判断指定 i 节点有效性。如果不是常规文件、目录文件或链接项,则返回。
         if (!(S ISREG(inode->i mode) || S ISDIR(inode->i mode) ||
<u>70</u>
71
             S ISLNK(inode->i mode)))
72
                return;
  // 然后释放 i 节点的 7 个直接逻辑块,并将这 7 个逻辑块项全置零。函数 free block()用于
  // 释放设备上指定逻辑块号的磁盘块(fs/bitmap.c 第 47 行)。若有逻辑块忙而没有被释放
  // 则置块忙标志 block busy。
73 repeat:
<u>74</u>
         block_busy = 0;
75
         for (i=0; i<7; i++)
76
                                                 // 如果块号不为 0,则释放之。
                if (inode->i zone[i]) {
<u>77</u>
                       if (free block(inode->i dev, inode->i zone[i]))
78
                              inode->i zone[i]=0; // 块指针置 0。
79
                       else
80
                              block busy = 1;
                                                 // 若没有释放掉则置标志。
81
                }
82
         if (free ind(inode->i dev, inode->i zone[7])) // 释放所有一次间接块。
83
                inode \rightarrow i zone[7] = 0;
                                                 // 块指针置 0。
84
         else
85
                                                 // 若没有释放掉则置标志。
                block busy = 1;
86
         if (free_dind(inode->i_dev, inode->i_zone[8])) // 释放所有二次间接块。
                inode \rightarrow i zone [8] = 0:
87
                                                 // 块指针置 0。
88
         else
```

```
// 若没有释放掉则置标志。
89
              block busy = 1;
  // 此后设置 i 节点已修改标志,并且如果还有逻辑块由于"忙"而没有被释放,则把当前进程
  // 运行时间片置 0,以让当前进程先被切换去运行其他进程,稍等一会再重新执行释放操作。
         inode->i dirt = 1;
90
91
         if (block busy) {
                                             // 当前进程时间片置 0。
               current->counter = 0;
93
               schedule();
94
               goto repeat;
95
96
         inode \rightarrow i size = 0;
                                              // 文件大小置零。
  // 最后重新置文件修改时间和 i 节点改变时间为当前时间。宏 CURRENT_TIME 定义在头文件
  // include/linux/sched.h 第 142 行处, 定义为(startup_time + jiffies/HZ)。用于取得从
  // 1970:0:0:0 开始到现在为止经过的秒数。
97
         inode->i_mtime = inode->i_ctime = CURRENT TIME;
98 }
99
100
```