```
1 /*
2
   * linux/fs/stat.c
3
4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 #include <errno.h>
                       // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
8 #include <sys/stat.h>
                       // 文件状态头文件。含有文件状态结构 stat {} 和常量。
10 #include ux/fs.h>
                       // 文件系统头文件。定义文件表结构 (file、m inode) 等。
11 #include linux/sched.h> // 调度程序头文件,定义了任务结构 task struct、任务 0 数据等。
12 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
13 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
14
  //// 复制文件状态信息。
  // 参数 inode 是文件 i 节点, statbuf 是用户数据空间中 stat 文件状态结构指针, 用于存放取
  // 得的状态信息。
15 static void cp_stat(struct m_inode * inode, struct stat * statbuf)
16 {
17
         struct stat tmp;
18
         int i;
19
  // 首先验证(或分配)存放数据的内存空间。然后临时复制相应节点上的信息。
         verify area(statbuf, sizeof (struct stat));
20
21
         tmp.st dev = inode->i dev;
                                    // 文件所在的设备号。
22
         tmp.st ino = inode->i num;
                                     // 文件 i 节点号。
23
                                     // 文件属性。
         tmp.st mode = inode->i mode;
24
         tmp.st_nlink = inode->i_nlinks; // 文件连接数。
<u>25</u>
         tmp.st uid = inode->i uid;
                                     // 文件的用户 ID。
26
                                     // 文件的组 ID。
         tmp.st gid = inode->i gid;
27
         tmp. st rdev = inode->i zone[0]; // 设备号(若是特殊字符文件或块设备文件)。
28
         tmp.st size = inode->i size;
                                    // 文件字节长度(如果文件是常规文件)。
29
                                    // 最后访问时间。
         tmp.st atime = inode->i atime;
30
         tmp.st_mtime = inode->i_mtime;
                                    // 最后修改时间。
         tmp. st ctime = inode->i ctime;
                                     // 最后 i 节点修改时间。
  // 最后将这些状态信息复制到用户缓冲区中。
32
         for (i=0 ; i \le i \le (tmp) ; i++)
33
               put fs byte(((char *) &tmp)[i], i + (char *) statbuf);
34 }
35
  //// 文件状态系统调用。
  // 根据给定的文件名获取相关文件状态信息。
  // 参数 filename 是指定的文件名, statbuf 是存放状态信息的缓冲区指针。
  // 返回:成功返回0,若出错则返回出错码。
36 int sys_stat(char * filename, struct stat * statbuf)
37 {
38
         struct <u>m inode</u> * inode;
39
  // 首先根据文件名找出对应的 i 节点。然后将 i 节点上的文件状态信息复制到用户缓冲区中,
  // 并放回该 i 节点。
         if (!(inode=namei(filename)))
               return -ENOENT;
41
```

```
42
        cp stat(inode, statbuf);
43
        iput(inode);
44
        return 0;
45 }
46
  //// 文件状态系统调用。
  // 根据给定的文件名获取相关文件状态信息。文件路径名中有符号链接文件名,则取符号文件
  // 的状态。
  // 参数 filename 是指定的文件名, statbuf 是存放状态信息的缓冲区指针。
  // 返回:成功返回0,若出错则返回出错码。
47 int sys lstat(char * filename, struct stat * statbuf)
48 {
49
        struct m_inode * inode;
50
  // 首先根据文件名找出对应的 i 节点。然后将 i 节点上的文件状态信息复制到用户缓冲区中,
  // 并放回该 i 节点。
        if (!(inode = lnamei(filename)))
                                  // 取指定路径名 i 节点,不跟随符号链接。
51
              return -ENOENT;
<u>53</u>
        cp stat(inode, statbuf);
54
        iput(inode);
55
        return 0;
56 }
<u>57</u>
  //// 文件状态系统调用。
  // 根据给定的文件句柄获取相关文件状态信息。
  // 参数 fd 是指定文件的句柄(描述符), statbuf 是存放状态信息的缓冲区指针。
  // 返回:成功返回0,若出错则返回出错码。
58 int sys fstat (unsigned int fd, struct stat * statbuf)
59 {
60
        struct file * f;
61
        struct m inode * inode;
62
  // 首先取文件句柄对应的文件结构,然后从中得到文件的 i 节点。然后将 i 节点上的文件状
  // 态信息复制到用户缓冲区中。如果文件句柄值大于一个程序最多打开文件数 NR OPEN,或
  // 者该句柄的文件结构指针为空,或者对应文件结构的 i 节点字段为空,则出错,返回出错
  // 码并退出。
        if (fd >= NR OPEN | | !(f=current->filp[fd]) | | !(inode=f->f inode))
63
              return -EBADF;
<u>65</u>
        cp stat(inode, statbuf);
66
        return 0;
67 }
68
  /// 读符号链接文件系统调用。
  // 该调用读取符号链接文件的内容(即该符号链接所指向文件的路径名字符串),并放到指定
  // 长度的用户缓冲区中。若缓冲区太小,就会截断符号链接的内容。
  // 参数: path -- 符号链接文件路径名; buf -- 用户缓冲区; bufsiz -- 缓冲区长度。
  // 返回:成功则返回放入缓冲区中的字符数;若失败则返回出错码。
69 int sys readlink (const char * path, char * buf, int bufsiz)
70 {
71
        struct m inode * inode;
        struct buffer head * bh;
<u>73</u>
        int i:
74
        char c;
```

```
<u>75</u>
  // 首先检查和验证函数参数的有效性,并对其进行调整。用户缓冲区字节长度 bufsi 必须在
  // 1--1023 之间。然后取得符号链接文件名的 i 节点,并读取该文件的第 1 块数据内容。之
  // 后放回 i 节点。
          if (bufsiz <= 0)
<u>76</u>
77
                 return -EBADF;
78
          if (bufsiz > 1023)
<del>7</del>9
                 bufsiz = 1023;
          verify area(buf, bufsiz);
81
          if (!(inode = lnamei(path)))
82
                 return -<u>ENOENT</u>;
83
          if (inode->i zone[0])
84
                 bh = bread(inode->i_dev, inode->i_zone[0]);
85
          else
86
                 bh = NULL;
          iput (inode);
87
  // 如果读取文件数据内容成功,则从内容中复制最多 bufsiz 个字符到用户缓冲区中。不复制
  // NULL 字符。最后释放缓冲块,并返回复制的字节数。
          if (!bh)
89
                 return 0;
90
          i = 0;
91
          while (i \le bufsiz \&\& (c = bh->b_data[i])) {
92
                 i++;
93
                 put fs byte(c, buf++);
94
95
          brelse(bh);
96
          return i;
97 }
98
```