```
1 /*
   * linux/kernel/math/math_emulate.c
 4
5
   * (C) 1991 Linus Torvalds
6
<u>7</u> /*
8
   * Limited emulation 27.12.91 - mostly loads/stores, which gcc wants
   * even for soft-float, unless you use bruce evans' patches. The patches
   * are great, but they have to be re-applied for every version, and the
11
   * library is different for soft-float and 80387. So emulation is more
12
   * practical, even though it's slower.
13
14
   * 28. 12. 91 - loads/stores work, even BCD. I'll have to start thinking
15
   * about add/sub/mul/div. Urgel. I should find some good source, but I'll
16
   * just fake up something.
17
18
   * 30.12.91 - add/sub/mul/div/com seem to work mostly. I should really
  * test every possible combination.
20
  /*
   * 仿真范围有限的程序 91.12.27 - 绝大多数是一些加载/存储指令。除非你使用
   * 了 Bruce Evans 的补丁程序, 否则即使使用软件执行浮点运算, gcc 也需要这些
   * 指令。Bruce 的补丁程序非常好,但每次更换 gcc 版本你都得用这个补丁程序。
   * 而且对于软件浮点实现和 80387, 所使用的库是不同的。因此使用仿真是更为实
   * 际的方法,尽管仿真方法更慢。
   * 91.12.28 - 加载/存储协处理器指令可以用了,即使是 BCD 码的也能使用。我将
   * 开始考虑实现 add/sub/mul/div 指令。唉,我应该找一些好的资料,不过现在
   * 我会先仿造一些操作。
   * 91.12.30 - add/sub/mul/div/com 这些指令好像大多数都可以使用了。我真应
   * 该测试每种指令可能的组合操作。
21
   * This file is full of ugly macros etc: one problem was that gcc simply
   * didn't want to make the structures as they should be: it has to try to
   * align them. Sickening code, but at least I've hidden the ugly things
26
   * in this one file: the other files don't need to know about these things.
27
28
   * The other files also don't care about ST(x) etc - they just get addresses
   * to 80-bit temporary reals, and do with them as they please. I wanted to
   * hide most of the 387-specific things here.
31
   */
  /*
   * 这个程序中到处都是些别扭的宏: 问题之一是 gcc 就是不想把结构建立成其应该
   * 成为的样子: gcc 企图对结构进行对齐处理。真是讨厌,不过我起码已经把所有
   * 蹩脚的代码都隐藏在这么一个文件中了: 其他程序文件不需要了解这些信息。
   * 其他的程序也不需要知道 ST(x) 等 80387 内部结构 - 它们只需要得到 80 位临时
```

* 实数的地址就可以随意操作。我想尽可能在这里隐藏所有387专有信息。

```
*/
33 #include <signal.h> // 信号头文件。定义信号符号,信号结构及信号操作函数原型。
34
35 #define ALIGNED TEMP REAL 1
36 #include linux/math emu. h> // 协处理器头文件。定义临时实数结构和 387 寄存器操作宏等。
37 #include linux/kernel.h> // 内核头文件。含有一些内核常用函数的原形定义。
38 #include <asm/segment.h> // 段操作头文件。定义了有关段寄存器操作的嵌入式汇编函数。
<u>40</u> #define <u>bswapw(x</u>) __asm__("xchgb %%al, %%ah": "=a"(<u>x</u>): ""((short)x)) // 交换2字节位置。
                                            // 取仿真的 ST(x) 累加器值。
41 #define ST(x) (* st((x)))
42 #define PST(x) ((const temp real *) st((x)))
                                            // 取仿真的 ST(x) 累加器的指针。
43
44 /*
45 * We don't want these inlined - it gets too messy in the machine-code.
46 */
   * 我们不想让这些成为嵌入的语句 - 因为这会使得到的机器码太混乱。
  // 以下这些是相同名称浮点指令的仿真函数。
47 static void fpop(void);
48 static void fpush (void);
49 static void fxchg(temp_real_unaligned * a, temp_real_unaligned * b);
50 static temp real unaligned * st(int i);
51
  // 执行浮点指令仿真。
  // 该函数首先检测仿真的 I387 结构状态字寄存器中是否有未屏蔽的异常标志置位。若有则对状
  // 态字中忙标志 B 进行设置。然后把指令指针保存起来,并取出代码指针 EIP 处的 2字节浮点
  // 指令代码 code。接着分析代码 code,并根据其含义进行处理。针对不同代码类型值,Linus
  // 使用了几个不同的 switch 程序块进行仿真处理。
  // 参数是 info 结构的指针。
52 static void do emu(struct info * info)
53 {
54
        unsigned short code;
55
        temp real tmp;
56
        char * address:
57
  // 该函数首先检测仿真的 I387 结构状态字寄存器中是否有未屏蔽的异常标志置位。若有就设置
  // 状态字中的忙标志 B(位15),否则复位 B标志。然后我们把指令指针保存起来。再看看执
  // 行本函数的代码是否是用户代码。如果不是,即调用者的代码段选择符不等于 0x0f,则说明
  // 内核中有代码使用了浮点指令。于是在显示出浮点指令出的 CS、EIP 值和信息"内核中需要
  // 数学仿真"后停机。
        if (I387. cwd & I387. swd & 0x3f)
58
59
              1387. swd = 0x8000;
                                           // 设置忙标志 B。
<u>60</u>
        else
61
              I387. swd &= 0x7fff;
                                           // 清忙标志 B。
        ORIG EIP = EIP;
                                           // 保存浮点指令指针。
63 /* 0x0007 means user code space */
64
        if (CS != 0x000F) {
                                           // 不是用户代码则停机。
65
              printk("math emulate: %04x:%08x |n|r", CS, EIP);
66
              panic("Math emulation needed in kernel");
  // 然后我们取出代码指针 EIP 处的 2 字节浮点指令代码 code。 由于 Intel CPU 存储数据时是
```

```
// "小头" (Little endien) 在前的,此时取出的代码正好与指令的第1、第2字节顺序颠倒。
   // 因此我们需要交换一下 code 中两个字节的顺序。然后再屏蔽掉第 1 个代码字节中的 ESC 位
   // (二进制 11011)。接着把浮点指令指针 EIP 保存到 TSS 段 i387 结构中的 fip 字段中,而 CS
   // 保存到 fcs 字段中,同时把略微处理过的浮点指令代码 code 放到 fcs 字段的高 16 位中。
   // 保存这些值是为了在出现仿真的处理器异常时程序可以像使用真实的协处理器一样进行处理。
   // 最后让 EIP 指向随后的浮点指令或操作数。
          code = get_fs_word((unsigned short *) EIP); // 取2字节的浮点指令代码。
69
          bswapw(code);
                                                   // 交换高低字节。
<u>70</u>
          code &= 0x7ff:
                                                   // 屏蔽代码中的 ESC 码。
71
          I387. fip = EIP;
                                                   // 保存指令指针。
 <del>7</del>2
          *(unsigned short *) &I387. fcs = CS;
                                                   // 保存代码段选择符。
73
          *(1+(unsigned short *) &I387.fcs) = code;
                                                   // 保存代码。
74
          EIP += 2;
                                                   // 指令指针指向下一个字节。
   // 然后分析代码值 code, 并根据其含义进行处理。针对不同代码类型值, Linus 使用了几个不同
   // 的 switch 程序块进行处理。首先,若指令操作码是具有固定代码值(与寄存器等无关),则
   // 在下面处理。
75
          switch (code) {
<u>76</u>
                  case 0x1d0: /* fnop */ /* 空操作指令 FNOP */
<u>77</u>
                         return:
78
                  case 0x1d1: case 0x1d2: case 0x1d3: // 无效指令代码。发信号,退出。
79
                  case 0x1d4: case 0x1d5: case 0x1d6: case 0x1d7:
<u>80</u>
                         math abort (info, 1 << (SIGILL-1));
81
                                         // FCHS - 改变 ST 符号位。即 ST = -ST。
                  case 0x1e0:
82
                         ST(0).exponent = 0x8000;
83
                         return:
84
                                         // FABS - 取绝对值。即 ST = |ST|。
                  case 0x1e1:
85
                         ST(0). exponent &= 0x7fff;
86
                         return;
<u>87</u>
                  case 0x1e2: case 0x1e3: // 无效指令代码。发信号,退出。
88
                         math abort (info, 1 << (SIGILL-1));
89
                  case 0x1e4:
                                         // FTST - 测试 TS, 同时设置状态字中 Cn。
90
                         \underline{\mathbf{ftst}}(\underline{\mathbf{PST}}(0));
91
                         return;
92
                                         // FXAM - 检查 TS 值,同时修改状态字中 Cn。
                  case 0x1e5:
93
                         printk("fxam not implemented\n\r"); // 未实现。发信号退出。
94
                         math abort(info, 1<<(SIGILL-1));</pre>
95
                  case 0x1e6: case 0x1e7: // 无效指令代码。发信号,退出。
96
                         math abort (info, 1 << (SIGILL-1));
97
                                         // FLD1 - 加载常数 1.0 到累加器 ST。
                  case 0x1e8:
98
                         fpush();
99
                         ST(0) = CONST1;
100
                         return;
101
                  case 0x1e9:
                                         // FLDL2T - 加载常数 Log<sub>2</sub>(10) 到累加器 ST。
102
                         fpush();
103
                         \underline{ST}(0) = \underline{CONSTL2T};
104
                         return;
105
                                         // FLDL2E - 加载常数 Log<sub>2</sub>(e) 到累加器 ST。
                  case Oxlea:
106
                         fpush();
107
                         ST(0) = CONSTL2E;
108
                         return;
109
                  case 0x1eb:
                                         // FLDPI - 加载常数 Pi 到累加器 ST。
110
                         fpush();
111
                         ST(0) = CONSTPI;
```

```
112
                             return;
113
                     case Ox1ec:
                                                // FLDLG2 - 加载常数 Log10(2) 到累加器 ST。
114
                             fpush();
115
                             ST(0) = CONSTLG2;
116
                             return;
117
                     case 0x1ed:
                                                // FLDLN2 - 加载常数 Log<sub>e</sub>(2) 到累加器 ST。
118
                             fpush();
119
                             \underline{ST}(0) = \underline{CONSTLN2};
120
                             return:
121
                                                // FLDZ - 加载常数 0.0 到累加器 ST。
                     case 0x1ee:
122
                             fpush();
123
                             ST(0) = CONSTZ;
124
                             return;
125
                     case Ox1ef:
                                                // 无效和未实现仿真指令代码。发信号,退出。
126
                             math abort(info, 1<<(SIGILL-1));</pre>
127
                     case 0x1f0: case 0x1f1: case 0x1f2: case 0x1f3:
                     case 0x1f4: case 0x1f5: case 0x1f6: case 0x1f7:
128
129
                     case 0x1f8: case 0x1f9: case 0x1fa: case 0x1fb:
130
                     case Ox1fc: case Ox1fd: case Ox1fe: case Ox1ff:
131
                             printk("%04x fxxx not implemented\n\r", code + 0xc800);
132
                             math abort(info, 1<<(SIGILL-1));</pre>
133
                     case 0x2e9:
                                                // FUCOMPP - 无次序比较。
134
                             fucom(PST(1), PST(0));
135
                             fpop(); fpop();
136
                             return:
137
                     case 0x3d0: case 0x3d1: // FNOP - 对 387。!!应该是 0x3e0, 0x3e1。
138
                             return:
139
                     case 0x3e2:
                                                // FCLEX - 清状态字中异常标志。
                             <u>1387</u>. \underline{\text{swd}} &= 0x7f00;
140
141
                             return;
142
                                                // FINIT - 初始化协处理器。
                     case 0x3e3:
143
                             1387. \text{ cwd} = 0x037f;
144
                             1387. \text{ swd} = 0x0000;
145
                             1387. \text{ twd} = 0x0000;
146
                             return;
147
                     case 0x3e4:
                                                // FNOP - 对 80387。
148
                             return;
149
                     case 0x6d9:
                                                // FCOMPP - ST(1)与 ST 比较, 出栈操作两次。
150
                             \underline{\text{fcom}}(\underline{PST}(1),\underline{PST}(0));
151
                             fpop(); fpop();
152
                             return;
153
                                                // FSTSW AX - 保存当前状态字到 AX 寄存器中。
                     case 0x7e0:
154
                             *(short *) \&EAX = I387. swd;
155
                             return;
            }
156
    // 下面开始处理第 2 字节最后 3 比特是 REG 的指令。即 11011, XXXXXXX, REG 形式的代码。
            switch (code >> 3) {
157
158
                     case 0x18:
                                                // FADD ST, ST(i).
159
                             fadd(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
160
                             real to real(&tmp, &ST(0));
161
                             return:
                                                // FMUL ST, ST(i).
162
                     case 0x19:
```

```
163
                                 fmul(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
164
                                 real to real (\&tmp, \&ST (0));
165
                                 return;
166
                                                      // FCOM ST(i).
                        case 0x1a:
167
                                 fcom(PST(code & 7), &tmp);
168
                                 real to real (\&tmp, \&ST (0));
169
                                 return;
170
                       case 0x1b:
                                                      // FCOMP ST(i).
171
                                 fcom(PST(code & 7), &tmp):
172
                                 real to real(&tmp, &ST(0));
173
                                 <u>fpop</u>();
174
                                 return;
                                                      // FSUB ST, ST(i).
175
                       case 0x1c:
176
                                 real to real(&ST(code & 7), &tmp);
177
                                 tmp.exponent = 0x8000;
178
                                 fadd(PST(0), &tmp, &tmp);
179
                                 real to real(&tmp, &ST(0));
180
                                 return;
181
                       case 0x1d:
                                                      // FSUBR ST, ST(i).
                                 ST(0). exponent = 0x8000;
182
183
                                 fadd(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
184
                                 real to real (\&tmp, \&ST (0));
185
                                 return;
                                                      // FDIV ST, ST(i).
186
                       case 0x1e:
187
                                 fdiv(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
188
                                 real_to_real(&tmp, &ST(0));
189
                                 return;
190
                                                      // FDIVR ST, ST(i).
                       case 0x1f:
191
                                 \underline{\text{fdiv}}(\underline{\text{PST}}(\text{code & 7}), \underline{\text{PST}}(0), \text{\&tmp});
192
                                 real to real (\&tmp, \&ST(0));
193
                                 return;
194
                                                      // FLD ST(i).
                       case 0x38:
195
                                 fpush();
196
                                 \underline{ST}(0) = \underline{ST}((\text{code & 7})+1);
197
                                 return;
198
                        case 0x39:
                                                      // FXCH ST(i).
199
                                 fxchg(&ST(0), &ST(code & 7));
200
                                 return;
201
                                                      // FSTP ST(i).
                        case 0x3b:
202
                                 \underline{ST}(\text{code & 7}) = \underline{ST}(0);
                                 fpop();
                                 return;
205
                       case 0x98:
                                                      // FADD ST(i), ST.
206
                                 fadd(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
207
                                 real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
208
                                 return;
209
                       case 0x99:
                                                      // FMUL ST(i), ST.
210
                                 fmul(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
211
                                 real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
                                 return;
                       case 0x9a:
                                                      // FCOM ST(i).
                                 fcom(PST(code & 7), PST(0));
215
                                 return:
```

```
216
                      case 0x9b:
                                                    // FCOMP ST(i).
217
                                \underline{\text{fcom}}(\underline{PST}(\text{code & 7}), \underline{PST}(0));
218
                                fpop();
219
                                return;
220
                      case 0x9c:
                                                    // FSUBR ST(i), ST.
                                ST(code \& 7). exponent = 0x8000;
                                fadd(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
                                real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
                                return:
                       case 0x9d:
                                                     // FSUB ST(i), ST.
226
                                <u>real_to_real</u>(&ST(0), &tmp);
                                tmp. exponent = 0x8000;
                                fadd(PST(code & 7), &tmp, &tmp);
                                real to real(&tmp, &ST(code & 7));
230
                                return;
                                                    // FDIVR ST(i), ST.
                      case 0x9e:
232
                                fdiv (PST (0), PST (code & 7), &tmp);
233
                                real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
234
                                return;
                       case 0x9f:
                                                    // FDIV ST(i), ST.
236
                                fdiv(PST(code & 7), PST(0), &tmp);
237
                                real to real(&tmp, &ST(code & 7));
                                return;
239
                                                    // FFREE ST(i)。未实现。
                      case 0xb8:
240
                                printk("ffree not implemented | n | r");
241
                                math_abort(info, 1<<(SIGILL-1));</pre>
242
                                                    // FXCH ST(i).
                      case 0xb9:
243
                                fxchg(&ST(0), &ST(code & 7));
244
                                return;
245
                       case Oxba:
                                                     // FST ST(i).
246
                                ST(code \& 7) = ST(0);
247
                                return;
248
                                                    // FSTP ST(i).
                      case Oxbb:
249
                                \underline{ST}(\text{code & 7}) = \underline{ST}(0);
250
                                <u>fpop</u>();
251
                                return;
252
                      case Oxbc:
                                                     // FUCOM ST(i).
                                fucom(PST(code & 7), PST(0));
254
                                return;
255
                                                    // FUCOMP ST(i).
                      case Oxbd:
256
                                fucom(PST(code & 7), PST(0));
                                fpop();
258
                                return:
                      case 0xd8:
                                                    // FADDP ST(i), ST.
                                fadd (PST (code & 7), PST (0), &tmp);
260
                                real to real(&tmp, &ST(code & 7));
261
262
                                fpop();
263
                                return;
                                                     // FMULP ST(i), ST.
264
                      case 0xd9:
                                fmul(PST(code & 7), PST(0), &tmp);
                                real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
                                fpop();
268
                                return;
```

```
269
                     case Oxda:
                                                 // FCOMP ST(i).
270
                              \underline{\text{fcom}}(\underline{PST}(\text{code & 7}), \underline{PST}(0));
271
                              fpop();
272
                              return;
273
                     case Oxdc:
                                                 // FSUBRP ST(i), ST.
274
                              ST(code \& 7). exponent = 0x8000;
                              fadd(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
275
276
                              real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
277
                              fpop();
                              return;
279
                     case Oxdd:
                                                 // FSUBP ST(i), ST.
280
                              real to real (\&ST(0), \&tmp);
281
                              tmp.exponent \hat{}= 0x8000;
                              fadd(PST(code & 7), &tmp, &tmp);
                              real to real(&tmp, &ST(code & 7));
                              fpop();
285
                              return;
                     case Oxde:
                                                 // FDIVRP ST(i), ST.
287
                              fdiv(PST(0), PST(code & 7), &tmp);
                              real_to_real(&tmp, &ST(code & 7));
                              fpop();
                              return:
                                                 // FDIVP ST(i), ST.
                     case Oxdf:
292
                              fdiv(PST(code & 7), PST(0), &tmp);
                              real to real(&tmp, &ST(code & 7));
294
                              fpop();
295
                              return;
                                                 // FFREE ST(i)。未实现。
296
                     case 0xf8:
297
                              \underline{\text{printk}}("ffree\ not\ implemented | n | r");
298
                              math abort(info, 1<<(SIGILL-1));</pre>
299
                              <u>fpop</u>();
300
                              return;
301
                                                 // FXCH ST(i).
                     case 0xf9:
302
                              fxchg(&ST(0), &ST(code & 7));
303
                              return;
304
                     case Oxfa:
                                                 // FSTP ST(i).
305
                     case Oxfb:
                                                 // FSTP ST(i).
306
                              ST(code \& 7) = ST(0);
307
                              <u>fpop</u>();
308
                              return;
309
            }
    // 处理第 2 个字节位 7--6 是 MOD、位 2--0 是 R/M 的指令,即 11011, XXX, MOD, XXX, R/M 形式的
    // 代码。MOD 在各子程序中处理,因此这里首先让代码与上 0xe7(0b11100111)屏蔽掉 MOD。
310
            switch ((code)>3) \& 0xe7) {
311
                     case 0x22:
                                                 // FST - 保存单精度实数(短实数)。
312
                              put short real(PST(0), info, code);
313
                              return;
314
                                                 // FSTP - 保存单精度实数(短实数)。
                     case 0x23:
315
                              put short real (PST(0), info, code);
316
                              fpop();
317
                              return:
                                                 // FLDENV - 加载协处理器状态和控制寄存器等。
318
                     case 0x24:
```

```
319
                            address = ea(info, code);
320
                            for (code = 0 ; code < 7 ; code++) {
321
                                     ((long *) & I387)[code] =
                                       get fs long((unsigned long *) address);
323
                                    address += 4;
                            return;
326
                    case 0x25:
                                              // FLDCW - 加载控制字。
                            address = ea(info, code);
                            *(unsigned short *) &I387.cwd =
329
                                    get fs word((unsigned short *) address);
331
                    case 0x26:
                                              // FSTENV - 储存协处理器状态和控制寄存器等。
332
                            address = ea(info, code);
333
                            verify area (address, 28);
                            for (code = 0 ; code < 7 ; code++) {
                                    put fs long( ((long *) & I387)[code],
335
336
                                             (unsigned long *) address);
337
                                    address += 4;
338
339
                            return;
340
                    case 0x27:
                                              // FSTCW - 储存控制字。
341
                            address = ea(info, code);
342
                            verify area(address, 2);
343
                            put fs word(I387.cwd, (short *) address);
344
                            return;
345
                    case 0x62:
                                              // FIST - 储存短整形数。
346
                            put_long_int(PST(0), info, code);
347
                            return;
                                               // FISTP - 储存短整形数。
348
                    case 0x63:
349
                            put long int(PST(0), info, code);
350
                            fpop();
351
                            return;
352
                                              // FLD - 加载扩展(临时)实数。
                    case 0x65:
353
                            fpush();
354
                            get_temp_real(&tmp, info, code);
355
                            real to real(&tmp, &ST(0));
356
                            return;
357
                                              // FSTP - 储存扩展实数。
                    case 0x67:
358
                            put_temp_real(PST(0), info, code);
359
                            fpop():
                            return;
361
                    case 0xa2:
                                               // FST - 储存双精度实数。
362
                            put long real(PST(0), info, code);
363
                            return;
364
                    case 0xa3:
                                              // FSTP - 储存双精度实数。
365
                            put long real(PST(0), info, code);
366
                            fpop();
367
                            return;
368
                                              // FRSTOR - 恢复所有 108 字节的寄存器内容。
                    case 0xa4:
                            address = \underline{ea}(\underline{info}, code);
                            for (code = 0 ; code < 27 ; code++) {
370
                                     ((long *) & I387)[code] =
371
```

```
372
                                         get fs long((unsigned long *) address);
373
                                     address += 4;
374
                             }
375
                             return;
376
                    case 0xa6:
                                                // FSAVE - 保存所有 108 字节寄存器内容。
377
                             address = \underline{ea}(\underline{info}, code);
378
                             verify_area(address, 108);
379
                             for (code = 0 ; code < 27 ; code++) {
380
                                     put fs long( ((long *) & I387)[code],
                                              (unsigned long *) address);
382
                                     address += 4;
384
                             1387. \text{ cwd} = 0x037f;
385
                             1387. \text{ swd} = 0x0000;
386
                             1387. \text{ twd} = 0x0000;
                             return:
388
                    case 0xa7:
                                                // FSTSW - 保存状态字。
389
                             address = \underline{ea}(\underline{info}, code);
390
                             verify area(address, 2);
391
                             put_fs_word(I387.swd, (short *) address);
                             return;
393
                    case 0xe2:
                                                // FIST - 保存短整型数。
                             put_short_int(PST(0), info, code);
395
                             return;
396
                    case 0xe3:
                                                // FISTP - 保存短整型数。
397
                             put_short_int(PST(0), info, code);
398
                             fpop();
399
                             return;
400
                    case 0xe4:
                                                // FBLD - 加载 BCD 类型数。
401
                             fpush();
402
                             get BCD(&tmp, info, code);
403
                             real to real (\&tmp, \&ST (0));
404
                             return;
405
                                                // FILD - 加载长整型数。
                    case 0xe5:
406
                             fpush();
407
                             get_longlong_int(&tmp, info, code);
408
                             real to real(&tmp, &ST(0));
409
                             return;
410
                                                // FBSTP - 保存 BCD 类型数。
                    case 0xe6:
411
                             put_BCD (PST (0), info, code);
412
                             fpop():
413
                             return;
414
                                                // BISTP - 保存长整型数。
                    case 0xe7:
415
                             put longlong int (PST(0), info, code);
416
                             <u>fpop</u>();
417
                             return;
418
    // 下面处理第2类浮点指令。首先根据指令代码的位 10--9 的 MF 值取指定类型的数, 然后根据
    // OPA 和 OPB 的组合值进行分别处理。即处理 11011, MF, 000, XXX, R/M 形式的指令代码。
            switch (code >> 9) {
419
420
                    case 0:
                                                // MF = 00, 短实数(32位实数)。
                             get short real (&tmp, info, code);
                             break:
```

```
423
                                                        // MF = 01, 短整数(32位整数)。
                        case 1:
424
                                  get long int (&tmp, info, code);
425
                                  break;
426
                                                        // MF = 10, 长实数(64位实数)。
                        case 2:
                                  get_long_real (&tmp, info, code);
427
428
                                  break:
429
                                                        // MF = 11, 长整数 (64 位整数)。! 应是 case 3。
                        case 4:
430
                                  get_short_int(&tmp, info, code);
431
     // 处理浮点指令第2字节中的 OPB 代码。
              switch ((code>>3) & 0x27) {
432
433
                                                        // FADD。
                        case 0:
434
                                  fadd(&tmp, PST(0), &tmp);
435
                                  real to real(&tmp, &ST(0));
436
                                  return;
437
                                                        // FMUL。
                        case 1:
438
                                  fmul (&tmp, PST(0), &tmp);
439
                                  \underline{real\_to\_real} (&tmp, &ST(0));
440
                                  return;
441
                        case 2:
                                                        // FCOM.
442
                                  \underline{\text{fcom}} (&tmp, \underline{PST}(0));
443
                                  return:
444
                                                        // FCOMP.
                        case 3:
445
                                  \underline{\text{fcom}} (&tmp, \underline{PST}(0));
446
                                  fpop();
447
                                  return;
448
                                                        // FSUB。
                        case 4:
449
                                  tmp.exponent = 0x8000;
450
                                  \underline{fadd} (&tmp, \underline{PST} (0), &tmp);
451
                                  real to real (\&tmp, \&ST(0));
452
                                  return;
453
                        case 5:
                                                        // FSUBR。
                                  ST(0).exponent = 0x8000;
454
455
                                  <u>fadd</u> (&tmp, <u>PST</u> (0), &tmp);
456
                                  <u>real_to_real</u>(&tmp, &ST(0));
457
                                  return;
458
                        case 6:
                                                        // FDIV。
459
                                  fdiv (PST (0), &tmp, &tmp);
460
                                  <u>real to real</u> (\&tmp, \&<u>ST</u>(0));
461
                                  return;
462
                                                        // FDIVR.
                        case 7:
463
                                  \underline{\text{fdiv}} (&tmp, \underline{PST}(0), &tmp);
464
                                  real_to_real(&tmp, &ST(0));
465
                                  return;
466
     // 处理形如 11011, XX, 1, XX, 000, R/M 的指令代码。
              if ((code \& 0x138) == 0x100) {
                                                              // FLD, FILD.
467
468
                                  fpush();
469
                                  real_to_real(&tmp, &ST(0));
470
                                  return;
471
   // 其余均为无效指令。
              \underline{\text{printk}} ("Unknown math-insns: %04x:%08x %04x|n|r", \underline{\text{CS}}, \underline{\text{EIP}}, code);
472
```

```
473
          math abort(info, 1<<(SIGFPE-1));
<u>474</u> }
475
   // CPU 异常中断 int7 调用的 80387 仿真接口函数。
   // 若当前进程没有使用过协处理器,就设置使用协处理器标志 used math,然后初始化 80387
   // 的控制字、状态字和特征字。最后使用中断 int7 调用本函数的返回地址指针作为参数调用
   // 浮点指令仿真主函数 do_emu()。
   // 参数 ___false 是 _orig_eip。
476 void math emulate (long false)
477 {
478
           if (!current->used math) {
479
                  current->used math = 1;
480
                  1387. \text{ cwd} = 0x037f;
481
                  1387. \text{ swd} = 0x0000;
                  1387. \text{ twd} = 0x0000;
482
483
          false points to info->__orig_eip, so subtract 1 to get info */
484 /* &
           <u>do_emu</u>((struct <u>info</u> *) ((&___false) - 1));
486 }
487
   // 终止仿真操作。
   // 当处理到无效指令代码或者未实现的指令代码时,该函数首先恢复程序的原 EIP,并发送指定
   // 信号给当前进程。最后将栈指针指向中断 int7 处理过程调用本函数的返回地址,直接返回到
   // 中断处理过程中。
488 void math abort (struct info * info, unsigned int signal)
489 {
490
          EIP = ORIG EIP;
491
           current->signal |= signal;
           __asm__("mov1 %0, %%esp; ret":: "g" ((long) <u>info</u>));
492
493 }
494
   // 累加器栈弹出操作。
   // 将状态字 TOP 字段值加 1, 并以 7 取模。
495 static void fpop (void)
496 {
497
          unsigned long tmp;
498
499
           tmp = I387. swd & Oxffffc7ff;
500
           1387. swd += 0x00000800;
501
           1387. swd &= 0x00003800;
502
           1387. swd |= tmp;
503 }
504
   // 累加器栈入栈操作。
   // 将状态字 TOP 字段减1(即加7),并以7取模。
505 static void fpush (void)
506 {
507
          unsigned long tmp;
508
509
          tmp = I387. swd & Oxffffc7ff;
510
           1387. swd += 0x00003800;
511
           I387. swd &= 0x00003800;
           I387. swd \mid= tmp;
512
```

```
<u>513</u> }
<u>514</u>
   // 交换两个累加器寄存器的值。
515 static void fxchg(temp real unaligned * a, temp real unaligned * b)
<u>516</u> {
517
           temp real unaligned c;
518
519
           c = *a;
520
           *a = *b;
521
           *b = c;
522 }
523
   // 取 ST(i)的内存指针。
   // 取状态字中 TOP 字段值。加上指定的物理数据寄存器号并取模,最后返回 ST(i)对应的指针。
<u>524</u> static <u>temp_real_unaligned</u> * <u>__st</u>(int i)
525 {
526
           i += <u>I387</u>. <u>swd</u> >> 11; // 取状态字中 TOP 字段值。
527
           i &= 7;
<u>528</u>
           return (temp real unaligned *) (i*10 + (char *) (I387. st_space));
529 }
<u>530</u>
```