```
1 /*
   * linux/fs/ioctl.c
3
4
5
     (C) 1991 Linus Torvalds
6
7 #include <string.h>
                       // 字符串头文件。主要定义了一些有关字符串操作的嵌入函数。
8 #include <errno.h>
                       // 错误号头文件。包含系统中各种出错号。
                       // 文件状态头文件。含有文件状态结构 stat {} 和常量。
9 #include <sys/stat.h>
10
11 #include linux/sched.h> // 调度程序头文件,定义了任务结构 task struct、任务 0 数据等。
13 extern int tty_ioctl(int dev, int cmd, int arg); // chr_drv/tty_ioctl.c, 第133行。
14 extern int pipe ioctl(struct m inode *pino, int cmd, int arg); // fs/pipe.c, 第118 行。
  // 定义输入输出控制(ioctl)函数指针类型。
16 typedef int (*ioctl ptr) (int dev, int cmd, int arg);
17
  // 取系统中设备种数的宏。
18 #define NRDEVS ((sizeof (ioctl table))/(sizeof (ioctl ptr)))
19
  // ioctl 操作函数指针表。
20 static ioctl_ptr ioctl_table[]={
21
         NULL,
                      /* nodev */
22
         NULL,
                      /* /dev/mem */
23
         NULL,
                      /* /dev/fd */
24
         NULL,
                      /* /dev/hd */
                      /* /dev/ttyx */
         tty_ioctl,
26
         tty ioctl,
                      /* /dev/tty */
27
         NULL,
                      /* /dev/1p */
28
         NULL);
                      /* named pipes */
<del>2</del>9
30
  /// 系统调用函数 - 输入输出控制函数。
  // 该函数首先判断参数给出的文件描述符是否有效。然后根据对应 i 节点中文件属性判断文件
  // 类型,并根据具体文件类型调用相关的处理函数。
  // 参数: fd - 文件描述符; cmd - 命令码; arg - 参数。
  // 返回:成功则返回0,否则返回出错码。
31 int sys ioctl (unsigned int fd, unsigned int cmd, unsigned long arg)
<u>32</u> {
33
         struct file * filp;
34
         int dev, mode;
35
  // 首先判断给出的文件描述符的有效性。如果文件描述符超出可打开的文件数,或者对应描述
  // 符的文件结构指针为空,则返回出错码退出。
         if (fd >= NR OPEN | | !(filp = current->filp[fd]))
37
               return -EBADF;
  // 如果文件结构对应的是管道 i 节点,则根据进程是否有权操作该管道确定是否执行管道 IO
  // 控制操作。若有权执行则调用 pipe ioctl(), 否则返回无效文件错误码。
38
         if (filp->f_inode->i_pipe)
               return (filp->f mode&1)?pipe ioctl(filp->f inode, cmd, arg):-EBADF;
  // 对于其他类型文件,取对应文件的属性,并据此判断文件的类型。如果该文件既不是字符设
```

```
// 备文件, 也不是块设备文件, 则返回出错码退出。若是字符或块设备文件, 则从文件的 i 节
  // 点中取设备号。如果设备号大于系统现有的设备数,则返回出错号。
          mode=filp->f_inode->i_mode;
41
42
          if (!S ISCHR(mode) && !S ISBLK(mode))
                  return -<u>EINVAL</u>;
43
          dev = filp->f_inode->i_zone[0];
44
          if (\underline{MAJOR}(\text{dev}) >= \underline{NRDEVS})
45
                 return -<u>ENODEV</u>;
  // 然后根据 IO 控制表 ioctl_table 查得对应设备的 ioctl 函数指针,并调用该函数。如果该设
  // 备在 ioctl 函数指针表中没有对应函数,则返回出错码。
46
          if (!ioctl_table[MAJOR(dev)])
<u>47</u>
                  return -<u>ENOTTY</u>;
          return ioctl_table[MAJOR(dev)](dev, cmd, arg);
48
<del>49</del> }
50
```