```
/// 读取 fs 段中指定地址处的字节。
  // 参数: addr - 指定的内存地址。
  // %0 - (返回的字节 v); %1 - (内存地址 addr)。
  // 返回: 返回内存 fs: [addr] 处的字节。
  // 第3行定义了一个寄存器变量_v,该变量将被保存在一个寄存器中,以便于高效访问和操作。
 1 extern inline unsigned char get_fs_byte(const char * addr)
<u>2</u> {
 3
         unsigned register char _v;
          asm ("movb %%fs:%1,%0":"=r" ( v):"m" (*addr));
 6
         return v;
 7 }
 8
  /// 读取 fs 段中指定地址处的字。
  // 参数: addr - 指定的内存地址。
  // %0 - (返回的字 v); %1 - (内存地址 addr)。
  // 返回: 返回内存 fs: [addr] 处的字。
9 extern inline unsigned short get_fs_word(const unsigned short *addr)
10 {
11
         unsigned short v;
12
13
          asm ("movw %%fs:%1, %0": "=r" ( v): "m" (*addr));
14
         return v;
<u>15</u> }
16
  /// 读取 fs 段中指定地址处的长字(4字节)。
  // 参数: addr - 指定的内存地址。
  // %0 - (返回的长字_v); %1 - (内存地址 addr)。
  // 返回:返回内存 fs:[addr]处的长字。
17 extern inline unsigned long get fs long(const unsigned long *addr)
18 {
19
         unsigned long v;
20
21
         __asm__ ("mov1 %%fs:%1, %0": "=r" (_v): "m" (*addr)); \
         return v;
23 }
24
  /// 将一字节存放在 fs 段中指定内存地址处。
  // 参数: val - 字节值; addr - 内存地址。
  // %0 - 寄存器(字节值 val); %1 - (内存地址 addr)。
25 extern inline void put_fs_byte(char val, char *addr)
26 {
  _asm_ ("movb %0, %%fs:%1":: "r" (val), "m" (*addr));
29
  /// 将一字存放在 fs 段中指定内存地址处。
  // 参数: val - 字值; addr - 内存地址。
  // %0 - 寄存器(字值 val); %1 - (内存地址 addr)。
30 extern inline void put fs word(short val, short * addr)
31 {
32 __asm__ ("movw %0, %%fs:%1"::"r" (val), "m" (*addr));
33 }
```

```
34
  /// 将一长字存放在 fs 段中指定内存地址处。
  // 参数: val - 长字值; addr - 内存地址。
  // %0 - 寄存器(长字值 val); %1 - (内存地址 addr)。
35 extern inline void put fs long(unsigned long val, unsigned long * addr)
37 __asm__ ("mov1 %0, %%fs:%1"::"r" (val), "m" (*addr));
38 }
39
40 /*
41
   * Someone who knows GNU asm better than I should double check the followig.
   * It seems to work, but I don't know if I'm doing something subtly wrong.
43 * --- TYT, 11/24/91
44
   * [ nothing wrong here, Linus ]
45
   */
  /*
   * 比我更懂 GNU 汇编的人应该仔细检查下面的代码。这些代码能使用,但我不知道是否
   * 含有一些小错误。
   * --- TYT, 1991年11月24日
   *[ 这些代码没有错误, Linus ]
   */
<u>46</u>
  /// 取 fs 段寄存器值(选择符)。
  // 返回: fs 段寄存器值。
47 extern inline unsigned long get fs()
48 {
49
          unsigned short _v;
          asm ("mov %%fs, %%ax": "=a" ( v):);
51
          return _v;
52 }
53
  /// 取 ds 段寄存器值。
  // 返回: ds 段寄存器值。
<u>54</u> extern inline unsigned long <u>get ds</u>()
55 {
56
          unsigned short v;
          asm ("mov %%ds, %%ax": "=a" ( v):);
57
58
          return v;
<u>59</u> }
60
  /// 设置 fs 段寄存器。
  // 参数: val - 段值(选择符)。
61 extern inline void set_fs(unsigned long val)
62 {
          __asm__("mov %0, %%fs":: "a" ((unsigned short) val));
63
64 }
65
<u>6</u>6
```