```
1 /*
   * linux/kernel/math/div.c
 4
5
    * (C) 1991 Linus Torvalds
6
 <u>7</u> /*
 8
    * temporary real division routine.
 9
10
11 #include linux/math emu. h> // 协处理器头文件。定义临时实数结构和 387 寄存器操作宏等。
   // 将指针 c 指向的 4 字节中内容左移 1 位。
13 static void shift left(int * c)
14 {
           __asm__ _volatile__("mov1 (%0), %%eax ; add1 %%eax, (%0) \n\t "
<u>15</u>
16
                    "mov1 4(%0), %%eax ; adc1 %%eax, 4(%0) \n\t"
17
                    "mov1 \ 8 \ (\%0), \ \% \ eax; \ adc1 \ \% \ eax, \ 8 \ (\%0) \ | \ n \ | \ t''
18
                    "mov1 12(%0), %%eax ; adc1 %%eax, 12(%0)"
19
                    :: "r" ((1ong) c): "ax");
20 }
21
  // 将指针 c 指向的 4 字节中内容右移 1 位。
22 static void shift right(int * c)
23 {
24
           asm ("shr1 $1,12(%0); rcr1 $1,8(%0); rcr1 $1,4(%0); rcr1 $1,(%0)"
<u>25</u>
                   :: "r" ((1ong) c));
26 }
27
   // 减法运算。
   // 16 字节减法运算, a - b → a。最后根据是否有借位(CF=1)设置 ok。若无借位(CF=0)
   // 则 ok = 1。否则 ok=0。
28 static int try sub(int * a, int * b)
29 {
30
           char ok;
31
           __asm__ _volatile__("mov1 (%1), %%eax ; sub1 %%eax, (%2) \n\t"
                    "mov1 4(%1),%%eax ; sbb1 %%eax,4(%2)\n\t"
34
                    "mov1 8(%1), %%eax ; sbb1 %%eax, 8(%2) \n\t"
35
                    "mov1 12(%1), %%eax ; sbb1 %%eax, 12(%2) \n\t"
36
                    "setae %%a1": "=a" (ok): "c" ((long) a), "d" ((long) b));
37
           return ok;
38 }
39
  // 16 字节除法。
   // 参数 a /b → c。利用减法模拟多字节除法。
\underline{40} static void \underline{\text{div64}} (int * a, int * b, int * c)
41 {
42
           int tmp[4];
43
           int i;
44
           unsigned int mask = 0;
45
```

```
46
             c += 4;
47
             for (i = 0 ; i < 64 ; i++) {
48
                      if (!(mask >>= 1)) {
49
<u>50</u>
                                mask = 0x80000000;
51
52
                      tmp[0] = a[0]; tmp[1] = a[1];
53
                      tmp[2] = a[2]; tmp[3] = a[3];
54
                      if (try sub(b, tmp)) {
55
                                *_{c} \mid = mask;
<u>56</u>
                                a[0] = tmp[0]; a[1] = tmp[1];
57
                                a[2] = tmp[2]; a[3] = tmp[3];
58
59
                      shift right(b);
60
             }
61 }
62
   // 仿真浮点指令 FDIV。
63 void fdiv(const temp real * src1, const temp real * src2, temp real * result)
64 {
65
             int i, sign;
             int a[4], b[4], tmp[4] = \{0, 0, 0, 0\};
<u>66</u>
67
<u>68</u>
             sign = (src1->exponent ^ src2->exponent) & 0x8000;
             if (!(src2->a || src2->b)) {
\frac{70}{71}
\frac{72}{73}
                      set_ZE();
                      return;
             i = (src1 - exponent \& 0x7fff) - (src2 - exponent \& 0x7fff) + 16383;
74
75
76
77
78
             if (i<0) {
                      set UE();
                      result->exponent = sign;
                      result \rightarrow a = result \rightarrow b = 0;
                      return;
79
80
             a[0] = a[1] = 0;
81
             a[2] = src1 \rightarrow a;
82
             a[3] = src1 \rightarrow b;
83
             b[0] = b[1] = 0;
84
             b[2] = src2 \rightarrow a;
85
             b[3] = src2 \rightarrow b;
86
             while (b[3] >= 0) {
87
88
                      shift left(b);
89
90
             div64 (a, b, tmp);
91
             if (tmp[0] || tmp[1] || tmp[2] || tmp[3]) {
92
                      while (i && tmp[3] >= 0) {
93
                                i--;
94
                                shift left(tmp);
95
96
                      if (tmp[3] >= 0)
97
                                set_DE();
```

```
98
99
                  } else
                              i = 0;
100
                  if (i>0x7fff) {
101
                              set OE();
return;
102
                  }
103
                  if (tmp[0] || tmp[1])
104
105
                              \underline{\operatorname{set}}\underline{\operatorname{PE}}();
                  <u>result</u>->exponent = i | sign;
106
                  result -> a = tmp[2];
result -> b = tmp[3];
107
108
109 }
110
```