

Homework 5-Solution
Operating Systems
Fall 2023

Dr. Javadi





# پاسخ سوال یک:

الف)

با توجه به فرضیات سوال، یک page table در حافظه داریم که دسترسی به آن ۵۰ نانوثانیه زمان میبرد.

از طرفی آدرسهای درون page table نیز به خانه هایی در حافظه اشاره میکنند که برای دستریس به آنها ۵۰ نانوثانیه زمان لازم است. در نتیجه برای دسترسی به داده یا دستور مورد نظر، به ۱۰۰ نانوثانیه زمان نیاز داریم.

(ب

با توجه به رابطه زیر داریم:

EAT =  $h \times (\alpha + TLB\_time) + (1 - h) \times (2\alpha + TLB\_time)$ 

hit-ratio = 0.75 and  $\alpha = 50$ ns

EAT =  $0.75 \times (50 \text{ns} + 2 \text{ns}) + 0.25 \times (100 \text{ns} + 2 \text{ns}) = 64.5 \text{ns}$ 

## ياسخ سوال دو:

الف)حجمی که میخواهیم در حافظه اصلی قرار بگیرد:

0.79 \* 350 = 276.5

با توجه به آن که از سیاست اولین مناسب استفاده کردیم، دو سوم حافظه به سبب fragmentation ها از دست می اود، بنابراین حداقل حجم حافظه اصلی مورد نیاز به صورت زیر بدست می آید:

276.5 \* 1.5 = 414.75

ب)

17-1 بیت، زیرا 128k معادل 2<sup>17</sup> است.

2-19 بيت،زيرا 512k معادل 2<sup>19</sup> است.

3-8، باید سایز آدرس منطقی را بر سایز page ها تقسیم کنیم:





128k / 16k = 8

4- 32، برابر با حاصل تقسيم سايز آدرس فيزيكي بر سايز frame ها خواهد بود و مي دانيم سايز page ها و frame ها با هم برابر است:

512k / 16k = 32

5- داريم:

Page table size = number of pages \* size of each page table entry

سابقا در قسمت 3 تعداد page ها را 8 بدست آوردیم، همچنین هر مدخل page table باید شماره frame مدنظر در حافظه اصلی را نشان دهد، بنابراین برای 32 فریم نیاز به 5 بیت داریم، در نتیجه:

PTS = 8 \* 5 = 40 bits

## ياسخ سوال سه:

آدرس منطقى: 48 بيت

اندازه صفحه: 32 كيلوبايت = 2<sup>15</sup>

ورودى 2<sup>2</sup>= بایت بایت =  $2^2$ 

فضاى آدرس منطقى = 2<sup>48</sup>

 $2^{15} = 2^{15}$  اندازه فریم هم با اندازه صفحه برابر است

پس داريم:

 $2^{48} / 2^{15} = 2^{33}$ : تعداد صفحه ها

 $2^{33} * 2^2 = 2^{35} = 32$ GB :PTS اندازه

اولا اندازه فريم 32 كيلوبايت است، پس نميتوانيم page table را در يك فريم قرار دهيم.

پس باید این table رو به father pages تبدیل کنیم و یک page table دیگر بسازیم.

تعداد صفحات در PT1:





PT1 Size / page size = 
$$\frac{2^{35}}{2^{15}} = \frac{2^{20}B}{2^{15}}$$

حالا چک میکنیم که دومین page table در یک فریم جا میشود یا نه:

Number of pages at PT2 × page table entry = 
$$2^{20}$$
 ×  $2^2$  =  $2^{22}$ 

پس با توجه به اندازه فریم؛ نمیتوانیم PT2 رو تو یک فریم قرار بدیم.

حالا PT2 رو هم به صفحه ها تقسیم کرده و یک page table دیگر میسازیم. که تعداد ورودی های یکسان دارد. تعداد صفحات در PT2:

Size of PT2 / page size 
$$=\frac{2^{22}}{2^{15}}=\frac{2^7}{8}$$

اندازه PT3:

Number of pages at PT3 × page table entry = 
$$2^7 \times 2^2 = 2^9$$

پس حالا PT3 در یک فریم جا میشود چون اندازه فریم از اندازه PT3 بزرگتر است.

پس 3 سطح page table نیاز داریم.

### ياسخ سوال چهار:

همانطور که می دانید dirty page به معنای صفحه ای است که زمانی که در حافظه اصلی قرار می گیرد اصلاح می شود و زمانی که می خواهیم صفحه اصلاح شده را جایگزین کنیم به زمان بیشتری برای ذخیره تمام داده های اصلاح شده نیاز دارد.

می دانیم زمانی که page fault رخ میدهد دو حالت پیش می اید:

- 1. فریم مموری ازاد هست و ما فقط صفحه مورد نیاز رو در حافظه ثانویه کپی می کنیم.
- 2. حافظه پر شده است در نتیجه باید صفحه را جایگزین کنیم و صفحه خاصی که تصمیم به جایگزینی آن گرفته شده است یک dirty page است.





دراین دو حالت دو زمان مختلف برای تکمیل سرویس خطای صفحه مورد نیاز است.معمولاً وقتی صفحه جایگزین اصلاح می شود (کثیف) به زمان بیشتری نیاز دارد زیرا زمان بیشتری برای به روز رسانی بخش اصلاح شده صرف می شود.

نکته: در دو موقعیت زمانی که دو زمان سرویس خطای صفحه مختلف داده می شود، باید میانگین زمان سرویس خطای صفحه را قبل از محاسبه زمان دسترسی موثر حافظهEMATمحاسبه کنیم.

در اینجا، زمان سرویس خطای صفحه = 100 واحد، زمان سرویس خطای صفحه زمانی که صفحه جایگزین شده dirty است = 300 واحد، احتمال dirty بودن صفحه جایگزین شده = p, بنابراین، احتمال dirty نبودن صفحه جایگزین شده = P-1

Average Page Fault Service Time (pf)
$$= \frac{(1-p)(100)}{(\text{No page replacement or not dirty page})} + \frac{p(300)}{(\text{Page replacement with dirty page})}$$

با توجه به این رابطه میانگین زمان سرویس خطای صفحه (Average Page Fault Service Time) برابر است: pfs=100-100p+300p=100+200p

حال باید مقدار EMAT را حساب کنیم:

page fault service برابر با مقدار کل ومان page fault هست و page fault برابر با مقدار کل ومان page fault برابر با احتمال و خدادن page fault هست که در مرحله قبل ان را حساب کردیم page و الله عند و و ومان وسترسی موثر به حافظه برابر با 3 واحد است.

در نتیجه:

EMAT = p(pfs) + memory access time

$$3 = p(100+200p) + 1$$

$$3 = 200p^2 + 100p + 1$$

در نهایت مقدار p برابر با 0.0194 خواهد بود.





#### ياسخ سوال ينج:

الف)تعداد page fault ها و نرخ آن را بدست می آوریم، سپس بر اساس آن زمان موثر دسترسیها را می یابیم:

#### FIFO:

0	3	1	4	4	5	2	2	2	2	2	2	0
	0	3	1	1	4	5	5	5	5	5	5	2
		0	3	3	1	4	4	4	4	4	4	5
			0	0	3	1	1	1	1	1	1	4

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

Page fault rate= $\frac{7}{13}$ =0.54 EAT=(1-0.54)×0.5+0.54×5000=2700ms

#### Optimal:

0	0	0	0	1	1	1	4	5	4	5	5	0
	3	1	1	4	4	4	5	4	5	4	4	5
		3	4	0	5	5	1	1	1	1	1	4
			3	3	0	2	2	2	2	2	2	1

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

Page fault rate= $\frac{7}{13}$ =0.54 EAT=(1-0.54)×0.5+0.54×5000=2700ms

#### LRU:

0	3	1	4	0	5	2	1	4	5	4	5	0
	0	3	1	4	0	5	2	1	4	5	4	5
		0	3	1	4	0	5	2	1	1	1	4
			0	3	1	4	0	5	2	2	2	1

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 





Page fault rate =  $\frac{9}{13}$  = 0.69 EAT=(1-0.69)×0.5+0.69×5000=3450ms

رابطه قسمت الف براي بدست آوردن زمان هاي خواسته شده:

EAT = Page fault rate × page fault overhead + (1 — Page fault rate) × memory access time

ب)رشته داده شده را می توان به n قسمت تقسیم کرد که در قسمت i ام بخش زیر را داریم:

1, 2, 3, ..., i

تا زمانی که i = r+1 شود، در ارتباط با وضعیت page fault تا زمانی که i = r+1 شود، در ارتباط با وضعیت

r	
•	
•	
•	
3	
2	
1	

که برای ارجاع بعدی 1 اخراج میشود و r+1 در frame ها قرار م*ی گ*یرد، با ادامه این روند دیدهمیشود که تمام ارجاعات در ادامه منجر به page fault خواهند شد،بنابراین تعداد کل page fault ها برابر است با:

$$1+(r+2)+(r+3)+...+n=((n-r-2)+1)(\frac{n+r+2}{2})+1$$