Operaciones con Vectores

Reflexión didáctica acerca de algunos conceptos de Programación Orientada a Objetos.

El ejercicio consiste de la recapitulación de algunas técnicas y mejores prácticas de programación. El programa bajo estudio hace operaciones con vectores, las diferentes implementaciones permiten contrastar la forma en que diferentes lenguajes y usos de lenguajes dan lugar a formas de expresar la solución a un problema.

Se provee también un PDF generado con pandoc a partir de este archivo.

Operaciones de vectores

Las explicaciones de las operaciones están en otros lados, el tema es cómo convertirlas en software.

No implementamos todas las operaciones, unas cuántas nomás de ejemplo. Para tenerlas claras a continuación las escribimos en Python que es bastante legible para cualquiera.

Representación polar, como magnitud y ángulo a componentes

Llegada la hora de escribir el programa en Python seguramente habrá una clase Vector, tendrá un constructor polimórfico que reciba como argumentos componentes x, y o una magnitud y un ángulo.

Vector por un número

Acá se muestra el constructor por componentes.

```
a = vector(x=3, y=4)
n = 3

def vector_x_num( vector, num ):
    return vector( vector.x * num, vector.y * num )
```

Suma de Vectores

Producto escalar, producto punto

```
a = vector(x=3, y=4)
b = vector(x=3, y=4)

def producto_escalar( a, b ):
    return (a.x * b.x) + (a.y * b.y)
```

Módulo del Producto cruz

```
a = vector(x=3, y=4)
b = vector(x=5, y=6)

def modulo_producto_cruz( a, b ):
    return sqrt(((a.x*.y)-(a.y*b.x))**2)
```

Código spaghetti

Así llamado por que seguir el hilo de ejecución es parecido a seguir una hebra de pasta en un plato de espaghetti: entra por acá, sale por allá, regresa más arriba, etc.

En Basic esta es la forma natural de programar, usando la expresión GOTO para controlar el flujo de un programa.

```
50 PRINT "Programa que opera Vectores"
60 PRINT
70 INPUT "vector U, componente x"; U_X
80 INPUT "vector U, componente y"; U_Y
90 PRINT
100 INPUT "vector V, magnitud"; V_magnitud
110 INPUT "vector V, ángulo"; V_angulo
120 PRINT
130 INPUT "escalar"; E
140 PRINT
150 PRINT
160 PRINT
170 REM Esta técnica es precursora del paso de argumentos
171 a una subrutina. NX y NY son variables transitorias que
172 la subrutina en 666 usará de argumentos.
180 NX = U_X : NY = U_Y
190 PRINT "Vector U"
200 GOSUB 666
210 PRINT
220 REM convertir de representación polar a por-componentes
230 NM = V_magnitud : NA = V_angulo : GOSUB 888
231 De manera análoga la función devuelve sus valores en
232 las variables NX y NY.
240 V_X = NX : V_Y = NY
250 PRINT "Vector V"
260 GOSUB 666
270 PRINT
280 REM vector U por escalar E
290 NX = U X : NY = U Y : NE = E : GOSUB 777
300 PRINT "Vector U por escalar E"
310 GOSUB 666
320 PRINT
330 REM vector U por escalar E
340 NX = V_X : NY = V_Y : NE = E : GOSUB 777
350 PRINT "Vector V por escalar E"
360 GOSUB 666
370 PRINT
380 REM Producto Punto
390 MX = U X : MY = U Y
400 \text{ NX} = V_X : \text{NY} = V_Y
```

```
410 GOSUB 1111
420 PRINT "Producto punto U·V="; E
430 PRINT
440 REM Suma de vectores
450 MX = U_X : MY = U_Y
460 NX = V_X : NY = V_Y
470 PRINT "Suma de vectores U+V"
480 GOSUB 999
490 PRINT
500 REM Producto cruz
510 MX = U_X : MY = U_Y
520 NX = V_X : NY = V_Y
530 GOSUB 2222
540 PRINT "modulo de producto cruz |UxV|="; E
550 PRINT
560 INPUT "Desea continuar (S/N)"; C$
570 IF C$ = "S" OR C$ = "s" THEN GOTO 40
580 END
676 REM Impresion de Vectores por Componentes
696 X = NX : Y = NY
706 PRINT "("; X; "x, "; Y; "y)"
716 RETURN
777 REM ==============
787 REM Vector por un escalar
```

807 vX = NX : vY = NY : nE = NE

817 NX = vX * nE 827 NY = vY * nE 837 RETURN

```
898 REM Conversión de representación polar a por-componentes
918 M=NM : A = NA
928 NX = M * cos(A)
938 NY = M * sin(A)
948 RETURN
999 REM =========
1009 REM Suma de vectores
1019 REM =========
1029 A_X = NX : A_Y = NY
1039 B_X = MX : B_Y = MY
1049 X = A_X + B_X
1059 Y = A_Y + B_Y
1069 \text{ NX} = \text{X} : \text{NY} = \text{Y}
1079 GOSUB 666
1089 RETURN
1111 REM =========
1121 REM Producto punto
1131 REM =========
1141 A X = NX : A Y = NY
1151 B_X = MX : B_Y = MY
1152 REM Esta subrutina devuelve E
1161 E = (A_X * B_X) + (A_Y * B_Y)
1171 RETURN
```

2263 REM Esta subrutina devuelve E

```
2272 E = SQR( ((A_X*B_Y)-(A_Y*B_X))^2 )
2282 RETURN
```

Programación Procedural

Este ejemplo está escrito en SmallBasic. Basic evolucionó: ahora ya no es necesario numerar las líneas de código y hay sintaxis que sirve para denotar subrutinas de manera explícita, con genuinos argumentos y nada de variables transitorias.

```
const X = 1
const Y = 2
REM Programa que opera Vectores
REM =============
CLS
DIM U(2)
DIM V(2)
DIM A(2)
DIM B(2)
DIM VECTOR(2)
REPEAT
 PRINT "Programa que opera vectores"
 PRINT
 INPUT "Vector U, componente x"; UX
 INPUT "Vector U, componente y"; UY
 U = VectorCrear(UX, UY)
 PRINT
 INPUT "Vector V, magnitud"; magnitud
 INPUT "Vector V, angulo"; angulo
 V = VectorCrearPolar(magnitud, angulo)
 PRINT
 INPUT "Escalar"; E
 PRINT
 PRINT "Vector U"
 VectorImprimir U
 PRINT "Vector V"
 VectorImprimir V
 PRINT "Escalar E"
 PRINT E
```

```
PRINT "suma de vectores U+V"
 A = VectorSumar(U, V)
 VectorImprimir A
 PRINT "vector por escalar U*E"
 A = VectorPorEscalar(U, E)
 VectorImprimir A
 PRINT "vector por escalar V*E"
 A = VectorPorEscalar(V, E)
 VectorImprimir A
 PRINT "producto punto U.V"
 E = ProductoPunto(U, V)
 PRINT E
 PRINT "modulo de producto cruz |UxV|"
 E = ModuloDeProductoCruz(U, V)
 PRINT E
 PRINT
 PRINT
 INPUT "Desea continuar (S/N)"; C$
UNTIL C$ <> "S" AND C$ <> "s"
END
REM ============
REM Crear Vectores por componentes
REM ============
FUNC VectorCrear(XX, YY)
 DIM vtmp(2)
 vtmp(X) = XX
 vtmp(Y) = YY
 VectorCrear = vtmp
END FUNC
REM ============
REM Crear Vectores Polar
REM ===========
FUNC VectorCrearPolar(M, ANG)
 VectorCrearPolar = VectorCrear(M * COS(ANG), M * SIN(ANG))
END FUNC
```

```
REM ============
REM Suma de Vectores
REM ============
FUNC VectorSumar(A, B)
 VectorSumar = VectorCrear(A(X)+B(X), A(Y)+B(Y))
END FUNC
REM ==========
REM Vector por un escalar
REM ==========
FUNC VectorPorEscalar(VECTOR, E)
  VectorPorEscalar = VectorCrear( VECTOR(X)*E, VECTOR(Y) * E )
END FUNC
REM Producto escalar, producto punto
FUNC ProductoPunto(A, B)
  ProductoPunto = (A(X) * B(X)) + (A(Y) * B(Y))
END FUNC
REM Módulo del producto cruz
FUNC ModuloDeProductoCruz(A, B)
  ModuloDeProductoCruz = SQR(((A(X)*B(Y))-(A(Y)*B(X)))^2)
END FUNC
REM =============
REM Impresion de Vector
SUB VectorImprimir(VECTOR)
 PRINT "("; VECTOR(X); "x, "; VECTOR(Y); "y)"
END SUB
```