# Ajustements de convexité.

#### Antonin Chaix - Richard Guillemot

Master IFMA

27 Février 2014







Quelles sont les quantités qui sont martingales sous la mesure risque neutre Q.

- a) B(t, T)**VRAI**
- b)  $L(t,T_1,T_2)=rac{1}{\delta}ig(rac{B(t,T_1)}{B(t,T_2)}-1ig)$ FAUX
- c)  $LVL(t, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_i) VRAI$
- d)  $S(t, T_0, T_n) = \frac{B(t, T_0) B(t, T_n)}{LVL(t, T_0, T_n)}$  FAUX
- e)  $B(t, T_1, T_2) = \frac{B(t, T_2)}{B(t, T_1)}$  **FAUX**
- f)  $LVL(t, T_f, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_f, T_i)$ FAUX



Quelles sont les quantités qui sont martingales sous les mesures forward neutre  $Q^{T_0}, Q^{T_1}, Q^{T_2}, Q^{T_n}, Q^{T_f}$ .

- a) B(t, T)FAUX
- b)  $L(t,T_1,T_2)=rac{1}{\delta}ig(rac{B(t,T_1)}{B(t,T_2)}-1ig)$ VRAI $Q^{T_2}$
- c)  $LVL(t, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_i)$ FAUX
- d)  $S(t, T_0, T_n) = \frac{B(t, T_0) B(t, T_n)}{LVL(t, T_0, T_n)}$  FAUX
- e)  $B(t, T_1, T_2) = \frac{B(t, T_2)}{B(t, T_1)} VRAIQ^{T_1}$
- f)  $LVL(t, T_f, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_f, T_i) \mathbf{VRAI} Q^{T_f}$



Quelles sont les quantités qui sont martingales sous la mesure swap neutre  $Q^{LVL}$ .

- a) B(t, T)**FAUX**
- b)  $L(t,T_1,T_2)=rac{1}{\delta}ig(rac{B(t,T_1)}{B(t,T_2)}-1ig)$ FAUX
- c)  $LVL(t, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_i)$ FAUX
- d)  $S(t, T_0, T_n) = \frac{B(t, T_0) B(t, T_n)}{LVL(t, T_0, T_n)} VRAI$
- e)  $B(t, T_1, T_2) = \frac{B(t, T_2)}{B(t, T_1)}$  **FAUX**
- f)  $LVL(t, T_f, T_0, T_n) = \sum_{i=1}^{N} \delta_i B(t, T_f, T_i)$ FAUX



Supposons que la quantité  $B(t, T_1, T_2)$  est lognormal de volatilité  $\sigma$  sous la mesure  $Q^{T_1}$ .

Quelle loi suit la quantité  $L(t, T_1, T_2)$ :

- a) la loi lognormaleFAUX
- b) la loi normale VRAI  $\sigma \times L(0, T_1, T_2)$
- c) la loi lognormal décalée**VRAI**  $(\sigma, \frac{1}{\delta})$
- d) la loi SABRFAUX

Donnez le paramétrage de ces lois.



## Couverture d'un swap en dessous du marché.

Maintenant nous couvrons le même swap de taux fixe 100bp **en dessous** du taux de marché.

Swap	Sensibilité	
Swap 1	-148 kEUR/bp	
Swap 2	-163 kEUR/bp	

II nous faut donc traiter 90Mios ( $\frac{148}{163} \times$  100 Mios EUR) d'euros de swap de marché.

R	PNL	ΔPNL
2%	-16.351 Mios EUR	
3%	-16.341 Mios EUR	10.275 kEUR
1%	-16.340 Mios EUR	10.982 kEUR

## Couverture d'un swap en dessous du marché.

On gagne à l'inverse de l'exemple précédent 10 kEUR (la convexité est positive : 8.5 EUR/bp/bp). On explique facilement le PNL par le même développement limité.

$$\Delta PNL = \underbrace{\mathsf{Sensi}}_{0} \times \Delta R + \frac{1}{2} \times \underbrace{\mathsf{Convexit\acute{e}}}_{8.5} \times \underbrace{\Delta R^{2}}_{2500} = 10.5 \text{kEUR}$$

# Couverture d'un swap 20 ans par un swap 10 ans.

On souhaite maintenant couvrir un swap receveur de taux fixe de marché pour un nominal de 100 millions d'euros et de maturité 20 ans par un swap de payeur de taux fixe de marché mais de maturité 10 ans.

Swap	Sensibilité	
Swap 1	-163 kEUR/bp	
Swap 2	-90 kEUR/bp	

Il nous faut donc traiter 182 Mios ( $\frac{163}{90} \times$  100 Mios EUR) d'euros de swap de marché de maturité 10 ans.

R	PNL	ΔPNL
2%	0.000 Mios EUR	
3%	0.175 Mios EUR	174.843 kEUR
1%	0.187 Mios EUR	186.815 kEUR

## Couverture d'un swap 20 ans par un swap 10 ans.

Les 144 EUR/bp/bp de convexité positive nous font gagner 180 kEUR que les taux augmente ou baisse de 50bp.

$$\Delta PNL = \underbrace{\mathsf{Sensi}}_{0} \times \Delta R + \frac{1}{2} \times \underbrace{\mathsf{Convexit\acute{e}}}_{144} \times \underbrace{\Delta R^{2}}_{2500} = 180 \, kEUR$$

# Couverture d'un swap 20 ans par un swap 30 ans.

On souhaite maintenant couvrir un swap receveur de taux fixe de marché pour un nominal de 100 millions d'euros et de maturité 20 ans par un swap de payeur de taux fixe de marché mais de maturité 30 ans.

Swap	Sensibilité	
Swap 1	-163 kEUR/bp	
Swap 2	-224 kEUR/bp	

Il nous faut donc traiter 73 Mios ( $\frac{163}{224} \times$  100 Mios EUR) d'euros de swap de marché de maturité 30 ans.


R	PNL	ΔPNL	
2%	-0.000 Mios EUR		
3%	-0.157 Mios EUR	-157.214 kEUR	
1%	-0.179 Mios EUR	-178.950 kEUR	

## Couverture d'un swap 20 ans par un swap 10 ans.

Les 133 EUR/bp/bp de convexité négative nous font perdre 166 kEUR que les taux augmente ou baisse de 50bp.

$$\Delta \mathsf{PNL} = \underbrace{\mathsf{Sensi}}_{\mathsf{0}} \times \Delta R + \frac{1}{2} \times \underbrace{\mathsf{Convexit\acute{e}}}_{-133} \times \underbrace{\Delta R^2}_{2500} = -166 \textit{kEUR}$$

#### LIBOR in arrears - Valorisation



Le contrat **FRA** paie le flux  $[L(T_f, T_1, T_2) - R_A]$  en  $T_2$ . Le contrat **LIBOR In Arrears** paie le flux  $[L(T_f, T_1, T_2) - R_B]$  en  $T_1$ .

 $R_A$  et  $R_B$  sont les taux fixes qui rendent respectivement la valeur de chacun de ces deux contrats nulle.

 $R_A$  et  $R_B$  sont ils égaux?



#### LIBOR in arrears - Valorisation

Dans le cas du FRA le calcul est direct, car on calcule l'espérance du LIBOR sous sa probabilité naturelle  $Q^{T_2}$ :

$$R_{A} = \mathbb{E}_{t}^{Q^{T_{2}}}[L(T_{f}, T_{1}, T_{2})]$$
  
=  $L(t, T_{1}, T_{2})$ 

Dans le cas du LIBOR in arrears, le calcul nécessite un changement de probabilité :

$$\begin{split} R_B &= \mathbb{E}_t^{Q^{T_1}}[L(T_f, T_1, T_2)] \\ &= \mathbb{E}_t^{Q^{T_2}}\Big[L(T_f, T_1, T_2) \frac{1 + \delta L(T_f, T_1, T_2)}{1 + \delta L(t, T_1, T_2)}\Big] \\ &= \frac{L(t, T_1, T_2) + \delta \mathbb{E}_t^{Q^{T_2}}[L(T_f, T_1, T_2)^2]}{1 + \delta L(t, T_1, T_2)} \end{split}$$

#### LIBOR in arrears - Valorisation

Si on suppose une dynamique log-normale sur le LIBOR :

$$\begin{cases} dL(t,T_1,T_2) = \sigma \ L(t,T_1,T_2) \ dW_t^{Q^{T_2}} \\ \text{où } W^{Q^{T_2}} \text{est un mouvement brownien standard sous la mesure } Q^{T_i} \end{cases}$$

On peut achever le calcul :

$$R_B = L(t, T_1, T_2) \underbrace{\frac{1 + \delta L(t, T_1, T_2)e^{\sigma^2(T_f - t)}}{1 + \delta L(t, T_1, T_2)}}_{\text{Aiustement de convexité}}$$

#### LIBOR in arrears - Gestion

Considérons une gestion qui ignore les ajustements de convexité.

Pour simplifier le formules, on suppose que t=0 et on note  $\delta=T_2-T_1$ 

	PV	Sensi <i>R</i>	Sensi <i>F</i>
MM	$rac{1}{(1+T_1R)}$	$h_1 = rac{-T_1}{(1+T_1R)^2}$	0
FRA	$rac{\delta(F-K)}{(1+T_1R)(1+\delta F)}$	0	$h_2 = \frac{1 + \delta K}{(1 + T_1 R)(1 + \delta F)^2}$
ARREARS	$\frac{\delta(F-K^*)}{(1+T_1R)}$	$H_1 = \frac{-T_1\delta(F - K^*)}{(1 + T_1R)^2}$	$H_2 = \frac{\delta}{(1+T_1R)}$
	·	Ratio MM	Ratio FRA
		$r_1 = \delta(F - K^*)$	$r_2 = \frac{(1+\delta F)^2}{1+\delta K^*}$

Plus la valeur du FRA augmente pour plus il faut en acheter!

