

Ajouter le connecteur « Radar immobilier » sur claude.ai

Guide utilisateur — environ 5 minutes. Ce connecteur permet à Claude d'interroger directement les données du **Radar immobilier** (lots cadastraux, zonage, signaux réglementaires, procès-verbaux) pendant une conversation, en langage naturel.

Le connecteur est un **serveur MCP distant** (Model Context Protocol) hébergé par l'équipe. La connexion est sécurisée par **OAuth** (client public + PKCE, sans secret à saisir) : à la première connexion, Claude vous redirige vers `auth.sent-tech.ca` pour vous authentifier et accorder les autorisations en lecture.

1. Prérequis

- Un compte **claude.ai** payant : **Pro, Max, Team ou Enterprise**. (Les connecteurs personnalisés ne sont pas disponibles sur le plan gratuit.)
- Sur **Team / Enterprise**, l'ajout d'un connecteur personnalisé peut être réservé à un **administrateur** de l'organisation.
- Un compte **sentropic** valide sur `auth.sent-tech.ca` (fourni par l'équipe), utilisé pour la connexion OAuth.

2. Paramètres à préparer


Champ	Valeur
Nom	Radar immobilier
URL du serveur MCP distant	https://immo.sent-tech.ca/mcp
ID client OAuth (Paramètres avancés)	immo-mcp
Secret client OAuth	(laisser vide — client public + PKCE)
Fournisseur d'identité (OAuth)	https://auth.sent-tech.ca
Scopes accordés à la connexion	immo:read , immo:search , immo:documents:read

Le **secret client doit rester vide** : le serveur est un client OAuth **public** qui utilise PKCE. Renseigner un secret ferait échouer la connexion.

3. Ouvrir la page des connecteurs

Dans claude.ai, ouvrir **Personnaliser** → **Connecteurs** (URL directe : `https://claude.ai/customize/connectors`).


La colonne de gauche liste vos connecteurs, regroupés en **Web / connectés** et **Non connecté**. Les connecteurs personnalisés portent l'étiquette **PERSONNALISÉ**.




4. (Le cas échéant) supprimer un connecteur existant

Si un connecteur « Radar immobilier » existe déjà mais est cassé (état « **Problème de connexion / La connexion a expiré** »), le plus simple pour repartir proprement est de le supprimer puis de le recréer.

Cliquer sur le connecteur pour ouvrir son panneau de détail : on y voit son URL et son état de connexion.




En haut à droite du panneau, ouvrir le menu « ... » (**Plus d'options**) → **Supprimer**, puis confirmer dans la boîte de dialogue « **Supprimer Radar immobilier ?** ». Le connecteur disparaît de la liste.




Vous pouvez sauter cette étape si aucun connecteur « Radar immobilier » n'est encore présent.

5. Ajouter le connecteur personnalisé

1. En haut de la colonne **Connecteurs**, cliquer sur **+** (**Ajouter un connecteur**), puis choisir « **Ajouter un connecteur personnalisé** ».
2. Dans la boîte de dialogue « **Ajouter un connecteur personnalisé** » : - **Nom** : **Radar immobilier** - **URL du serveur MCP distant** : **https://immo.sent-tech.ca/mcp**
3. Déplier **Paramètres avancés** et renseigner : - **ID client OAuth** : **immo-mcp** - **Secret client OAuth** : **laisser vide**
4. Cliquer sur **Ajouter**.



Le connecteur est créé et apparaît dans la liste, d'abord en « **Vérification de la connexion...** ».



6. Autoriser l'accès (OAuth)


Ouvrir le connecteur et cliquer sur **Connecter**. Claude ouvre le flux d'autorisation OAuth sur **auth.sent-tech.ca** :

- si vous êtes **déjà connecté** à **auth.sent-tech.ca**, l'autorisation est accordée automatiquement (SSO) et la fenêtre se referme ;
- sinon, connectez-vous avec votre compte sentropic, puis **acceptez** les autorisations demandées (scopes **immo:read**, **immo:search**, **immo:documents:read**).

À la fin, claude.ai revient sur la page des connecteurs avec l'état **succès**.

7. Vérifier que le connecteur est connecté

Le connecteur passe dans le groupe **connecté** (le bouton en haut à droite devient **Déconnecter**). Son panneau de détail affiche l'URL et la liste des **outils** disponibles, sous « **Autorisations des outils** ».



Les **10 outils** exposés (tels qu'affichés dans claude.ai) sont :


Get grille de zonage PDF · Get lot card · Get lots GeoJSON · Get opportunity dossier · Get PV source PDF · Get zones GeoJSON · List documents · Read document excerpt · Search lots · Search signals .

Ils sont détaillés à la [section 9](#).

8. Activer le connecteur dans une conversation

Un connecteur est **désactivé par défaut dans chaque nouvelle conversation**. Pour l'utiliser :

1. Ouvrir (ou démarrer) une conversation.
2. Sous la zone de saisie, cliquer sur **+** (**Rechercher et outils / « Ajouter des fichiers, des connecteurs et plus »**) → **Connecteurs**.
3. Activer l'interrupteur **Radar immobilier**.



9. Méthodes disponibles (les 10 outils)

Tous les outils sont en **lecture seule**. Les paramètres ci-dessous sont ceux réellement exposés par le serveur ; Claude les remplit lui-même à partir de votre question. Les valeurs de `city` sont des **slugs** (ex. `longueuil`, `valleyfield`, `delson`).

9.1 Recherche & fiches

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Search lots	<code>search_lots</code>	Recherche de lots par ville et critères.	<code>city</code> (requis), <code>zone</code> , <code>no_lot</code> , <code>minArea</code> (m²), <code>limit</code> (1–100, défaut 20).	<code>immo:search</code>
Get lot card	<code>get_lot_card</code>	Fiche détaillée d'un lot (zonage, superficie, signaux liés).	<code>city</code> (requis), <code>no_lot</code> (requis, numéro cadastral exact).	<code>immo:read</code>
Search signals	<code>search_signals</code>	Recherche de signaux réglementaires par ville.	<code>city</code> (requis), <code>etape</code> (ex. <code>avis_motion</code> , <code>adoption</code> , <code>consultation</code>), <code>query</code> (mot-clé), <code>limit</code> (1–100, défaut 20).	<code>immo:search</code>
Get opportunity dossier	<code>get_opportunity_dossier</code>	Dossier d'opportunité consolidé (score, lots et signaux liés, rationale).	<code>city</code> (requis), <code>opportunityId</code> (requis).	<code>immo:read</code>

9.2 Documents sources

Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
List documents	list_documents	Liste les documents sources archivés (procès-verbaux, etc.).	city (optionnel), limit (1–100, défaut 20).	immo:documents:read
Read document excerpt	read_document_excerpt	Lit un extrait borné d'un document source. La sortie passe par une rédaction anti-PII .	documentId (requis), offset (défaut 0), maxChars (1–4000, défaut 1200).	immo:documents:read
Get grille de zonage PDF	get_grille_pdf	URL de la grille de zonage PDF (grillePdfUrl) d'une zone, quand la source municipale la porte. L'URL retournée est publique .	city (requis), zone (requis, ex. H-203). Retourne found=false si la zone est inconnue, grillePdfUrl=null si la zone existe sans grille.	immo:documents:read
Get PV source PDF	get_pv_pdf	URL servie du procès-verbal source (PDF archivé) d'un signal + métadonnées (ville, content-type). Le PDF n'est jamais inline dans la réponse.	rawRef (requis) — référence brute du document (ex. raw/proces-verbaux-<ville>/cas/<sha>.pdf).	immo:documents:read

9.3 Données géographiques (GeoJSON)

Ces deux outils renvoient des **FeatureCollection GeoJSON** et sont **bornés** pour ne jamais inonder la conversation :

- limit : défaut **500**, maximum **2000** ;
- bbox **obligatoire** dès que limit > 500 — emprise [minLon, minLat, maxLon, maxLat] en WGS84 (ex. [-73.53, 45.52, -73.5, 45.55]) ;
- une ville peut dépasser **15 000 lots** : on **pagine par bbox** ;
- la réponse indique numberMatched / numberReturned / truncated . Si truncated=true , **resserrez le bbox** ;
- garde-fou dur : une réponse ne peut pas dépasser ~1 Mo (sinon réduire limit ou le bbox).


Outil (claude.ai)	Identifiant	Description	Paramètres	Scope
Get zones GeoJSON	get_zones_geojson	Zones de zonage d'une ville (code de zone, kind , grille PDF et propriétés sources).	city (requis), bbox , limit .	immo:read
Get lots GeoJSON	get_lots_geojson	Lots cadastraux d'une ville, enrichis côté serveur : zone jointe (zone.code/kind/densiteLogHa/usages/grillePdfUrl), zoneCode , multifamilial4plus (+ multifamilial4plusSource: grille heuristique), superficieM2 , tod / priorite quand la source les porte.	city (requis), bbox , limit , only4Plus (ne garder que les lots multifamilial4plus === true), superficieMinM2 (superficie minimale en m²). Les filtres s'appliquent sur la page récupérée.	immo:read

10. Cas d'usage illustré


Question posée dans une conversation (connecteur activé) :

« Avec le connecteur Radar immobilier, récupère les lots multifamiliaux 4+ (only4Plus) à Delson. Combien y en a-t-il et donne-moi quelques numéros de lot en exemple ? »

Claude reconnaît l'outil pertinent — **Get lots GeoJSON** (get_lots_geojson) — et demande votre autorisation avant le premier appel (« **Toujours autoriser** » / « **Refuser** »). C'est un garde-fou standard des connecteurs personnalisés.



Après autorisation, Claude appelle l'outil avec `city = delson` et `only4Plus = true`, récupère le GeoJSON borné, puis synthétise :



Réponse obtenue (données réelles) : **53 lots multifamiliaux 4+ à Delson** (`numberMatched = 53` , `truncated = false` — les 53 sont retournés), avec des exemples de numéros de lot, leur zone et leur superficie, et une répartition par zone de zonage. Claude signale aussi que le drapeau `multifamilial4plus` provient ici de la **source heuristique** (et non d'une grille de zonage extraite) — à valider au cas par cas.

Lots multifamiliaux 4+ à Delson

Synthétisé données immobilières et structuré réponse avec exemples

Voici le résultat pour Delson avec le filtre **only4Plus** :

53 lots multifamiliaux 4+ (numberMatched = 53, sans troncature — les 53 sont retournés).

Quelques numéros de lot en exemple :

- **4 703 976** — zone M-107 (604,7 m²)
- **3 129 958** — zone M-107 (436,3 m²)
- **3 130 956** — zone M-107 (8 721,9 m²)
- **4 703 984** — zone M-107 (401,4 m²)
- **3 129 960** — zone M-107 (301,1 m²)

Répartition par zone de zonage :

Zone	Nb de lots
M-107	21
M-201	10
M-209	7
M-216	5
M-121	4
M-128	3
M-126	2
M-319	1

Dernière note à noter : la flag multifamiliaux 4+ ne provient ici de la course haute-densité (et non de la course moyenne-densité) !

Souhaitez-vous être alerté lorsque Claude répond ?

Notifier

Écrire un message...

+ Opus 4.8 Élevé

Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les réponses.

Quelques autres questions typiques :

- « Quels **signaux de rezonage récents** à Sainte-Catherine ? » → `search_signals`
- « Cherche les signaux **PPCM** dans Roussillon » → `search_signals (query)`
- « Montre-moi le **procès-verbal source** de ce signal » → `get_pv_pdf`
- « Donne-moi la **grille de zonage** de la zone H-203 à Longueuil » → `get_grille_pdf`
- « Ouvre la **fiche** du lot 3 129 958 à Delson » → `get_lot_card`

11. Dépannage

- **La fenêtre OAuth ne s'ouvre pas / erreur au moment de « Connecter »** — vérifier l'**ID client OAuth** (Paramètres avancés) : il doit valoir exactement `immo-mcp`, sans espace, et le **secret** doit rester **vide**.
- **« Problème de connexion / La connexion a expiré »** — la session OAuth a expiré : rouvrir le connecteur et cliquer **Connecter** pour ré-autoriser. Si le problème persiste, **supprimer** puis **recréer** le connecteur (sections 4–6).
- **401 après connexion** — les autorisations n'ont pas été accordées : refaire le flux et **accepter** les scopes.
- **Le connecteur n'apparaît pas / n'est pas utilisé dans une conversation** — l'activer dans **Rechercher et outils** → **Connecteurs** (il est **désactivé par défaut** dans chaque conversation, cf. section 8).
- **Un popup a été bloqué à l'ajout** — cliquez ensuite sur **Connecter** dans le détail du connecteur pour relancer l'autorisation.
- **Réponse GeoJSON tronquée** (`truncated=true`) ou « réponse trop grande » — demandez à Claude de **resserrer le bbox** ou de **réduire** `limit` (voir les bornes en section 9.3).

12. Références

- Documentation Anthropic : *Getting started with custom connectors using remote MCP* (support.claude.com).
- Runbook interne (déploiement, OAuth RS, manifests) : [docs/spec/mcp/immo-mcp-remote-deploy.md](#) .
- Fiche paramètres condensée : [docs/spec/mcp/claude-ai-connector-setup.md](#) .