Paralel ve Dağıtık Programlama

# MPI'da Türetilmiş Veri Tipleri

Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna

## Türetilmiş veri tipleri


 Amaç: Kullanıcının sıkça kullandığı ve işine gelen bellek düzeni için arayüz oluşturmak

```
typedef struct {
  char a;
  int b;
  double c;
} mystruct;

Memory layout
```

## Türetilmiş veri tipi örnekleri

• Bir matrisin satır ya da sütunu



C'deki ilgili bellek düzenleri



## Süreksiz veri yapılarının anlatımı

```
typedef struct {
  char a;
  int b;
  double c;
} mystruct;
baseaddr address1 address2

gap1

gap2
```

## MPI terminolojisi

• MPI ile struct oluşturma:

#### MPI\_Type\_create\_struct

- MPI\_Aint
  - Bir MPI Adres tamsayı değişkeni
  - Bir bellek adresi tutabilen tamsayı değişken

- Bir elemanın adresini alma:
  - MPI\_Get\_address(void \*element, MPI\_Aint \*address);

## Tip imzası ve tip haritası

- Tip imzası (ing: type signature)
  - typesig(mystruct) = {char, int, double}
- Tip haritası (ing: type map)
  - typemap(mystruct) = {(char,0),(int,8),(double,16)}
- MPI'ın tip eşleme kuralı: Gönderici ve alıcının tip imzası eşleşmeli

## Commit ve Free işlemleri

- Bir veri türü iletişim ya da I/O için kullanılmadan önce commit edilmelidir.
  - MPI\_Type\_commit (MPI\_Datatype \*datatype);
- Kullanıldıktan sonra işi biten veri türleri free edilmelidir.
  - MPI\_Type\_free (MPI\_Datatype \*datatype);
- Ön tanımlaması yapılmayan değişkenler free edilemez.

## struct örneği

```
typedef struct {
  char a;
  int b;
  double c;
} mystruct;
baseaddr address1 address2

gap1

gap2
```

## Bu durumda,

• MPI\_Type\_struct ile bellekte istenilen her düzen oluşturulabilir.

- O zaman diğer MPI veri tiplerine neden ihtiyaç var?
  - Çünkü bazı veri türlerinin anlatımı oldukça karmaşık olabilir
  - Uygunluk ve kolaylık

## MPI\_Type\_contiguous

 Aynı tipten ve bellekte ardışıl olarak duran veriden yeni bir veri türü oluşturmak için kullanılır

```
x count = (4)
old type new type
```

#### MPI\_Type\_contiguous (devam)


```
MPI_Type_contiguous(3, MPI_DOUBLE, &rowType);
```

Each row coasists of MPI- Type-contiguous la yapamayız. MPI-Type-contiguous (C, MPI-FLOAT, & row Type) MPI-Send (&A[o], 1, row Type, ---MPT-Send (& A[2], 1, row Type, --MPT\_Sud & A [2 x C], 1, rowType, ... MPI- /pe - vector

#### MPI\_Type\_vector

 Eğer bir arada bulunması istenen verilerin aralarında düzenli boşluklar varsa bu MPI fonksiyonu kullanılır.

#### MPI\_Type\_vector (devam)





MPI\_Type\_vector(count, blocklength, stride, old\_type, &new\_type);

## MPI\_Type\_vector (devam)

MI

1







Problem! 10 stride 9 10/1/2 extent! (Kaplam)

• 4 adet MPI-Send ve MPI-Recv New MPI - Type - vector. MPI-Type-vector (count, blen, Stride; MPT-FLOAT, &dvag) MPT-Send V MPI-Scatter ? size (A) = 6 extent (A) = ub - 1b = 12

MPI-Scatter; Her churk kader very; ilguli proseste genderdleten sonra New Extent telrar gendreces kisma errsmek igm extent kader yal grader. (166)7 8 9 10 AL 12 13 14 15N/18 extent = 16 (N+1) \* Size of (float)





#### MPI\_Type\_indexed

 Eğer bir arada bulunması istenen veriler arasındaki boşluklar düzenli değilse bu MPI fonksiyonu kullanılır.


```
MPI_Type_indexed(int count,int blocklength[],
    int indices[], MPI_Datatype old_type,
        MPI_Datatype *newtype);
```

count: number of blocks

blocklength: number of elements in each block

indices: displacement for each block, measured as number of elements

## MPI\_Type\_indexed (devam)



#### MPI\_Type\_indexed (devam)

```
double A[4][4];
                            old type = MPI_DOUBLE
                            new type = upper
                 (0,3)
                            count = 4
(1,0)
                            blocklen[] = (4, 3, 2, 1)
 Α
(2,0) (2,1)
           (2,2)
                 (2,3)
                            indices[] = (0, 5, 10, 15)
(3,0) (3,1) (3,2)
```

MPI\_Type\_indexed(count, blocklen, indices, MPI\_DOUBLE, upper);

111 2N-1 blen = \$1,2,3, ---, N} 3N-1 Count - N marces = 30, N, 2N, 3N, ..., (N-1) xN } Mt count = N1; for (1=0; i<N; i++) } blen[i] = i+1; Mdices[i] = i x N; MPI - Type - Mdexed (comt, blum, Morces, MPI - FLOAT, & lower Type); -> Contiguous, vector, malexed create restred - Scatter

#### Bir veri tipini kopyalamak (duplication)

• MPI\_Type\_dup(MPI\_Datatype datatype, MPI\_Datatype
\*newtype);


- Kütüphane geliştiricileri için oldukça kullanışlıdır.
- Yeni veri tipinin commitlenme durumu bir önceki veri tipinin commitlenme durumu ile aynıdır.
  - Yani eğer datatype commitlenmiş ise, newtype da otomatik olarak commitlenmiş olur.


#### MPI\_Type\_create\_subarray

```
• MPI_Type_create_subarray (int ndims, int sizes[], int subsizes[], int starts[], int order, MPI_Datatype datatype, MPI_Datatype *newtype);
```

- *n* boyutlu verinin alt *n* boyutlu verilerini oluşturur.
- sizes[]: tüm verinin boyut bilgisini içeren dizi
- subsizes[]: alt dizinin boyut bilgisini içeren dizi
- starts[]: altdizinin başlangıç elemanının asıl dizideki indislerini içeren dizi
- order:
  - MPI\_ORDER\_C: Satır yönlü sıralama için
  - MPI\_ORDER\_FORTRAN: sütun yönlü sıralama için

## MPI\_Type\_create\_subarray






#of procs=16

1 2 9 10	34 5	6 7 3 14 15	8 5 14	<del></del>	MPI - Type - create - subarray
	15 20 17 28				MPI-Type-create-resized
		3.	9 40 7 48		MPI - Scatter.

MMPT\_Type-create- Sub Array

## Kaplam (extent) ve Boyut (size)

- MPI\_Type\_extent(MPI\_Datatype dat, MPI\_Aint \*ext);
- MPI\_Type\_size(MPI\_Datatype dat, int \*size);



```
extent = alt sınır – üst sınır
size = Gerçekten transfer edilen byte miktarı
```

## SORULAR?