

Guia rápido do WSL2 + Docker

[°]O que é o WSL2

Em 2016, a Microsoft anunciou a possibilidade de rodar o Linux dentro do Windows 10 como um subsistema e o nome a isto foi dado de WSL ou Windows Subsystem for Linux.

O acesso ao sistema de arquivos no Windows 10 pelo Linux era simples e rápido, porém não tínhamos uma execução completa do kernel do Linux, além de outros artefatos nativos e isto impossibilitava a execução de várias tarefas no Linux, uma delas é o Docker.

Em 2019, a Microsoft anunciou o WSL 2, com uma dinâmica aprimorada em relação a 1ª versão:

- Execução do kernel completo do Linux.
- Melhor desempenho para acesso aos arquivos dentro do Linux.
- Compatibilidade completa de chamada do sistema.

O WSL 2 foi lançado oficialmente no dia 28 de maio de 2020.

Com WSL 2 é possível executar Docker no Linux usando o Windows 10/11.

Compare as versões: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/compare-versions

[°]O que é Docker

Docker é uma plataforma open source que possibilita o empacotamento de uma aplicação dentro de um container. Uma aplicação consegue se adequar e rodar em qualquer máquina que tenha essa tecnologia instalada.

Porque usar WSL 2 + Docker para desenvolvimento

Configurar ambientes de desenvolvimento no Windows sempre foi burocrático e complexo, além do desempenho de algumas ferramentas não serem totalmente satisfatórias.

Com o nascimento do Docker este cenário melhorou bastante, pois podemos montar nosso ambiente de desenvolvimento baseado em Unix, de forma independente e rápida, e ainda unificada com outros sistemas operacionais.

Veja nossa **live sobre WSL 2 + Docker no canal Full Cycle**: https://www.youtube.com/watch? v=usF0rYCcj-E.

Modos de usar Docker no Windows

- Docker Toolbox.
- Docker Desktop com Hyper-V.
- Docker Desktop com WSL2.
- Docker Engine (Docker Nativo) diretamente instalado no WSL2.

[']Docker Toolbox

Roda em cima do programa de virtualização de sistemas da Oracle, chamado de **VirtualBox**. O desempenho do Docker Toolbox para muitas aplicações/ferramentas pode ser muito ruim, inviabilizando seu uso.

² Docker Desktop com Hyper-V

Roda em cima do **Hyper-V** da Microsoft em vez de usar o VirtualBox usando pelo Docker Toolbox. O Docker Desktop com Hyper-V necessita da versão **PRO** do Windows 10/11, portanto é necessário compra-la se você não a tem.

O Hyper-V costuma requerer muitos recursos da máquina e apesar do desempenho ser melhor que o Docker Toolbox, a máquina pode ficar lenta para se utilizar outras coisas no Windows.

A Docker já anunciou que vai remover o suporte ao Hyper-V futuramente.

² Docker Desktop com WSL2

Roda em cima do **Virtual Machine Platform** em vez de usar o VirtualBox ou Hyper-V. Se integra com o WSL2 permitindo rodar o Docker dentro do ambiente do Linux. Não é necessário adquirir licença PRO do Windows 10/11, tem um grande desempenho e consome menos recursos quando comparado ao Docker Toolbox ou Docker Desktop com Hyper-V.

Temos a grande vantagem de se trabalhar totalmente dentro do Linux para desenvolvimento, portanto, usar WSL2 + Docker é a melhor maneira de se desenvolver aplicações no Windows.

[?] Vantagens

- Simplifica a configuração do Docker tanto no Windows quanto no WSL 2.
- Permite rodar o Docker fora do WSL 2. É possível usar qualquer shell como PowerShell ou DOS.
- Suporta containers em modo Windows (Imagens que contém Windows por debaixo dos panos ao invés de Linux).
- Cria um ambiente centralizado para armazenamento de imagens, volumes e outros configurações Docker. Pode-se ter várias distribuições do WSL 2 rodando o mesmo Docker.
- Interface visual para administrar o Docker.

⁾ Desvantagens

• Uso de memória inicial sem rodar nenhum container Docker pode chegar a 3GB.

• Adiciona infraestrutura complexa para executar Docker, quando se necessita apenas de rodar os containers Docker dentro de um WSL 2 apenas.

² Docker Engine (Docker Nativo) diretamente instalado no WSL2.

O Docker Engine é o Docker nativo que roda no ambiente Linux e completamente suportado para WSL 2. Sua instalação é idêntica a descrita para as próprias distribuições Linux disponibilizadas no site do Docker.

⁷ Vantagens

- Consume o mínimo de memória necessário para rodar o Docker Daemon (servidor do Docker).
- É mais rápido ainda que com Docker Desktop, porque roda diretamente dentro da própria instância do WSL2 e não em uma instância separada de Linux.

⁾ Desvantagens

- Necessário executar o comando sudo service docker start sempre que o WSL 2 foi reiniciado. Isto não é necessariamente uma desvantagem, mas é bom pontuar, mas isto é um pequeno detalhe e será resolvido futuramente com a inclusão do arquivo /etc/wsl.conf que permitirá incluir comandos para serem executados toda vez que o WSL for reiniciado.
- Se necessitar executar Docker em outra instância do WSL 2, é necessário instalar novamente o Docker nesta instância ou configurar o acesso ao socket do Docker desejado para compartilhar o Docker entre as instâncias.
- Não suporta containers no modo Windows.

Requisitos mínimos

- Windows 10 Home ou Professional
 - Versão 1903 ou superior para sistemas x64, com Build 18362 ou superior.
 - Versão 2004 ou superior para sistemas ARM64, com Build 19041 ou superior.
- Windows 11 Home ou Professional
 - Versão 22000 ou superior.

Provavelmente seu Windows já está na versão suportada, mas verifique isto acessando o menu de notificações perto do relógio > Todas as configurações > Sistema > Sobre . Caso não esteja, use o Assistente do Windows Update para atualizar a sua versão do Windows.

- Uma máquina compatível com virtualização (verifique a disponibilidade de acordo com a marca do seu processador. Se sua máquina for mais antiga pode ser necessária habilita-la na BIOS).
- Pelo menos 4GB de memória RAM.

Instalação do WSL 2

^ℰ Windows 10

² Habilitar o Virtual Machine Platform

Execute os seguintes comandos no PowerShell em modo administrador:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norest
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

Abra o PowerShell e digite o comando ws1, se não funcionar reinicie sua máquina.

^¹ Instalar o executável do WSL

Baixe o Kernel do WSL 2 neste link: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl2-kernel e instale o pacote.

² Atribuir a versão default do WSL para a versão 2

A versão 1 do WSL é a padrão no momento, atribua a versão default para a versão 2, assim todas as distribuições Linux instaladas serão já por default da versão 2. Execute o comando com o PowerShell:

wsl --set-default-version 2

'(Opcional) Alterar a versão do WSL 1 de uma distribuição para a versão 2

Se você já tiver o WSL 1 na máquina e acabou de instalar a versão 2, pode-se converter sua distribuição Linux WSL 1 para WSL 2, execute o comando com o PowerShell:

wsl --set-version <distribution name> 2

[©] Windows 11

Execute o comando:

wsl --install


Este comando irá instalar todas as dependências do WSL instalando o Ubuntu como o Linux padrão.

Se você quiser instalar uma versão diferente do Ubuntu, execute o comando wsl -l -o, será listado todas as versões de Linux disponíveis. Instale a versão escolhida com o comando wsl -- install -d nome-da-distribuição.

sugerimos o Ubuntu (sem versão) por ser uma distribuição popular e que já vem com várias ferramentas instaladas por padrão.

Escolha sua distribuição Linux no Windows Store

Também é possível instalar distribuições Linux pelo Windows Store. Escolha sua distribuição Linux preferida no aplicativo Windows Store, sugerimos o Ubuntu (sem versão) por ser uma distribuição popular e que já vem com várias ferramentas instaladas por padrão.



Ao iniciar o Linux instalado, você deverá criar um **nome de usuário** que poderá ser o mesmo da sua máquina e uma **senha**, este será o usuário **root da sua instância WSL**.

Parabéns, seu WSL2 já está funcionando:



(Opcional) Usar Windows Terminal como terminal padrão de desenvolvimento para Windows

Uma deficiência que o Windows sempre teve era prover um terminal adequado para desenvolvimento. Agora temos o **Windows Terminal** construído pela própria Microsoft que permite rodar terminais em abas, alterar cores e temas, configurar atalhos e muito mais.

Instale-o pelo Windows Store e use estas configurações padrões para habilitar WSL 2, Git Bash e o tema drácula e alguns atalhos.

Para sobrescrever as configurações clique a seta para baixo do lado das abas e em configurações, abrirá as configurações do Windows Terminal, apenas cole o conteúdo do arquivo JSON e salve, após isso clique em Ubuntu na seção Perfis , clique sobre Diretório inicial e altere o caminho para: (\\ws1\$\Ubuntu\home\SEU_USUÁRIO_UBUNTU) .

[°]O que o WSL 2 pode usar de recursos da sua máquina

Podemos dizer que o WSL 2 tem acesso quase que total ao recursos de sua máquina. Ele tem acesso por padrão:

- A todo disco rígido.
- A usar completamente os recursos de processamento.
- A usar 80% da memória RAM disponível.
- A usar 25% da memória disponível para SWAP.

Isto pode não ser interessante, uma vez que o WSL 2 pode usar praticamente todos os recursos de sua máquina, mas podemos configurar limites.

Crie um arquivo chamado .wslconfig na raiz da sua pasta de usuário (C:\Users\ <seu_usuario>) e defina estas configurações:

[ws12]
memory=8GB
processors=4
swap=2GB

Estes são limites de exemplo e as configurações mais básicas a serem utilizadas, configure-os às suas disponibilidades. Para mais detalhes veja esta documentação da Microsoft: https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/wsl/wsl-config#wsl-2-settings.

Para aplicar estas configurações é necessário reiniciar as distribuições Linux, então sugerimos executar no PowerShell o comando: wsl --shutdown (Este comando vai desligar todas as instâncias WSL 2 ativas e basta abrir o terminal novamente para usa-la já com as novas configurações).

Integrar Docker com WSL 2

No início deste tutorial vimos 4 modos de usar Docker no Windows, mas somente 2 que recomendamos:

- Docker Engine (Docker Nativo) diretamente instalado no WSL2.
- Docker Desktop com WSL2.

Recomendamos que escolha a 1ª opção pelos seus benefícios, já que a maioria das pessoas poderão usar o WSL 2 como ferramenta central para desenvolvimento. Mas, neste tutorial vamos mostrar as duas forma de instalação.

²1 - Instalar o Docker com Docker Engine (Docker Nativo)

A instalação do Docker no WSL 2 é idêntica a instalação do Docker em sua própria distribuição Linux, portanto se você tem o Ubuntu é igual ao Ubuntu, se é Fedora é igual ao Fedora. A documentação de instalação do Docker no Linux por distribuição está aqui, mas vamos ver como instalar no Ubuntu.

Quem está migrando de Docker Desktop para Docker Engine, temos duas opções

- 1. Desinstalar o Docker Desktop.
- 2. Desativar o Docker Desktop Service nos serviços do Windows. Esta opção permite que você utilize o Docker Desktop, se necessário, para a maioria dos usuários a desinstalação do Docker Desktop é a mais recomendada. Se você escolheu a 2º opção, precisará excluir o arquivo ~/.docker/config.json e realizar a autenticação com Docker novamente através do comando "docker login"

Se necessitar integrar o Docker com outras IDEs que não sejam o VSCode

O VSCode já se integra com o Docker no WSL desta forma através da extensão Remote WSL ou Remote Container.

É necessário habilitar a conexão ao servidor do Docker via TCP. Vamos aos passos:

- 1. Crie o arquivo /etc/docker/daemon.json: sudo echo '{"hosts": ["tcp://0.0.0.0:2375",
 "unix://var/run/docker.sock"]}' > /etc/docker/daemon.json
- 2. Reinicie o Docker: sudo service docker restart

Após este procedimento, vá na sua IDE e para conectar ao Docker escolha a opção TCP Socket e coloque a URL http://IP-DO-WSL:2375 . Seu IP do WSL pode ser encontrado com o comando cat /etc/resolv.conf .

Se caso não funcionar, reinicie o WSL com o comando wsl --shutdown e inicie o serviço do Docker novamente.

Instale os pré-requisitos:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get install \
    apt-transport-https \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release
```

Adicione o repositório do Docker na lista de sources do Ubuntu:

```
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
   "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

Instale o Docker Engine

```
sudo apt-get update
```

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Dê permissão para rodar o Docker com seu usuário corrente:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Inicie o serviço do Docker:

```
sudo service docker start
```

Este comando acima terá que ser executado toda vez que Linux for reiniciado. Se caso o serviço do Docker não estiver executando, mostrará esta mensagem de erro ao rodar comando docker :

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

O Docker Compose instalado agora estará na versão 2, para executa-lo em vez de docker-compose use docker compose .

² Erro ao iniciar o Docker no Ubuntu 22.04

Se mesmo ao iniciar o serviço do Docker acontecer o seguinte erro ou similar:

Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running? Rode o comando sudo update-alternatives --config iptables e escolha a opção 1 iptables-legacy

Rode novamente o sudo service docker start . Rode algum comando Docker como docker ps para verificar se está funcionando corretamente. Se não mostrar o erro acima, está ok.

⁷ Dica para Windows 11

No Windows 11 é possível especificar um comando padrão para ser executados sempre que o WSL for iniciado, isto permite que já coloquemos o serviço do docker para iniciar automaticamente. Edite o arquivo /etc/wsl.conf:

Rode o comando para editar:

```
sudo vim /etc/wsl.conf
```

Aperte a letra i (para entrar no modo de inserção de conteúdo) e cole o conteúdo:

```
[boot]
command="service docker start"
```

Quando terminar a edição, pressione Esc, em seguida tecle: para entrar com o comando wq (salvar e sair) e pressione enter. Pronto, para reiniciar o WSL com o comando wsl --shutdown no DOS ou PowerShell para testar. Após abrir o WSL novamente, digite o comando docker ps para avaliar se o comando não retorna a mensagem acima: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

² - Instalar o Docker com Docker Desktop

Baixe neste link: https://hub.docker.com/editions/community/docker-ce-desktop-windows e instale o Docker Desktop.


Clique no ícone do Docker perto do relógio -> Settings -> Settings no topo -> Resources -> WSL Integration .

Habilite Enable integration with my default WSL distro e habilite sua versão Linux.

```
argen@DESKTOP-VV5TBLI: ~
                                                                                                                     en@DESKTOP-VV5TBLI:~$ docker version
Client: Docker Engine - Community
                   19.03.8
Version:
API version:
                   1.40
                   go1.12.17
Go version:
Git commit:
                   afacb8b7f0
                   Wed Mar 11 01:25:46 2020
Built:
                   linux/amd64
OS/Arch:
Experimental:
                   false
erver: Docker Engine - Community
Engine:
 Version:
                   19.03.8
 API version:
                   1.40 (minimum version 1.12)
 Go version:
                   go1.12.17
 Git commit:
                   afacb8b
 Built:
                   Wed Mar 11 01:29:16 2020
 OS/Arch:
                   linux/amd64
 Experimental:
                   false
containerd:
 Version:
                   v1.2.13
 GitCommit:
                   7ad184331fa3e55e52b890ea95e65ba581ae3429
runc:
 Version:
                   1.0.0-rc10
 GitCommit:
                   dc9208a3303feef5b3839f4323d9beb36df0a9dd
docker-init:
 Version:
                   0.18.0
 GitCommit:
                   fec3683
 gen@DESKTOP-VV5TBLI:~$
```

Dicas e truques básicos com WSL 2

- A performance do WSL 2 está em se executar tudo dentro do Linux, por isso evite executar seus projetos com ou sem Docker do caminho /mnt/c , pois você perderá performance.
- Para abrir o terminal do WSL basta digitar o nome da distribuição no menu Iniciar ou executar c:\Windows\System32\wsl.exe.
- O sistema de arquivos do Windows 10/11 é acessível em /mnt .



• É possível acessar o sistema de arquivos do Linux pela rede do Windows, digite \\ws1\$ no Windows Explorer.



- É possível acessar uma pasta no Windows Explorer digitando o comando explorer.exe . .
- É possível abrir uma pasta ou arquivo com o Visual Studio Code digitando o comando code . ou code meu arquivo.ext .
- Incrivelmente é possível acessar executáveis do Windows no terminal do Linux executando-os com .exe no final (não significa que funcionarão corretamente).

- É possível executar algumas aplicações gráficas do Linux com WSL 2. Leia este tutorial: https://medium.com/@dianaarnos/aplica%C3%A7%C3%B5es-gr%C3%A1ficas-no-wsl2-e0a481e9768c.
- Execute o comando ws1 -1 -v com o PowerShell para ver as versões de Linux instaladas e seu status atual(parado ou rodando).

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6
PS C:\Users\argen> <mark>wsl</mark> -l -v
                                            VERSION
 NAME
                           STATE
 Ubuntu
                           Running
                                            2
  docker-desktop
                           Running
                                            2
  docker-desktop-data
                           Running
 S C:\Users\argen> _
```

- Execute o comando ws1 --shutdown com o PowerShell para desligar todas as distribuições
 Linux que estão rodando no momento (ao executar o comando, as distribuições do Docker
 também serão desligadas e o Docker Desktop mostrará uma notificação ao lado do relógio
 perguntando se você quer iniciar as distribuições dele novamente, se você não aceitar terá que
 iniciar o Docker novamente com o ícone perto do relógio do Windows).
- Execute com o PowerShell o comando wsl --t <distribution name> para desligar somente uma distribuição Linux específica.
- Se verificar que o WSL 2 está consumindo muitos recursos da máquina, execute os seguintes comandos dentro do terminal WSL 2 para liberar memória RAM:

```
echo 1 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches
```

- Acrescente export DOCKER_BUILDKIT=1 no final do arquivo .profile do seu usuário do Linux para ganhar mais performance ao realizar builds com Docker. Execute o comando source ~/.profile para carregar esta variável de ambiente no ambiente do seu WSL 2.
- Caso queira automatizar a inicialização do docker(pode-se iniciar outros serviços também), descrito na seção de desvantagens da utilização do docker nativo, enquanto não é inculído o wsl.conf, você pode configurar uma tarefa no windows para executar comandos no wsl, veja o tutorial a seguir, WSL 2: Run Ubuntu Services on Windows 10 Startup, substituindo o conteúdo do arquivo /etc/init-wsl, por um dos exemplos abaixo:

Exemplo de inicialização do serviço do docker

```
#!/bin/sh
#Mensagem de Inicialização dos seviços
echo initializing services
```

#Inicializa o serviço do docker service docker start

Exemplo gerando um log na Área de trabalho

#!/bin/sh
#Grava a data/hora de início da execução no log
date +%d/%m/%Y%t%H:%M:%S >> /mnt/c/Users/seu-usuario-do-windows/Desktop/wsl_start.log
#Grava mensagem de Inicialização dos seviços no log
echo initializing services >> /mnt/c/Users/seu-usuario-do-windows/Desktop/wsl_start.log
#Inicializa o serviço do docker e grava o resultado do comando no log
service docker start >> /mnt/c/Users/seu-usuario-do-windows/Desktop/wsl_start.log
#Verifica o status do serviço do docker e grava o resultado do comando no log
service docker status >> /mnt/c/Users/seu-usuario-do-windows/Desktop/wsl_start.log

- Infelizmente, caso reinicie o WSL manualmente, será necessário reiniciar os serviços manualmente, ou executar o init-wsl manualmente.
- No Windows 11 é possível iniciar o Docker automaticamente, veja a seção: Dica para Windows
 11

[']Dúvidas

• O WSL 2 funciona junto com outras máquinas virtuais como **VirtualBox** ou **VMWare**? Siga a referência