### **MODULO 2 – Ejercicio**

# Creación de un dominio con Windows server 2022 y conectar clientes.

#### 1. Crear la máquina virtual en VirtualBox

- 1. **Abre VirtualBox** y haz clic en "**Nueva**" para crear una nueva máquina virtual.
- 2. Configura la máquina virtual:
  - Nombre: Windows Server 2022
  - Tipo: Microsoft Windows
  - Versión: Windows 2022 (64-bit)
- 3. Asigna RAM: Se recomienda 4 GB (4096 MB) o más.
- 4. Crea un disco duro virtual:
  - Selecciona "VDI (VirtualBox Disk Image)".
  - Tipo de almacenamiento: "Reservado dinámicamente".
  - Tamaño recomendado: 50 GB.
- 5. Configura red:
  - Ve a "Configuración" → "Red" → "Adaptador 1".
  - Selecciona "Conectado a: Adaptador puente" (Bridge).
- 6. **Adjunta el archivo ISO** de Windows Server 2022:
  - Ve a "Configuración" → "Almacenamiento".
  - Selecciona "Controlador IDE" y añade la ISO de Windows Server 2022.

#### 2. Instalar Windows Server 2022 con GUI

- 1. Inicia la máquina virtual.
- 2. Selecciona el idioma, formato de hora y teclado, luego haz clic en "Siguiente".
- 3. Haz clic en "Instalar ahora".
- 4. Elige la opción "**Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience)**" para tener interfaz gráfica.
- 5. Acepta los términos de licencia y selecciona "Instalación personalizada".
- 6. Selecciona el disco virtual y haz clic en "Siguiente" para iniciar la instalación.
- 7. Una vez finalizada la instalación, configura:
  - Contraseña de administrador.
  - Accede con **Administrador** y tu contraseña.

#### 3. Configurar red y nombre del servidor

- 1. Configura una IP estática:
  - Ve a "Panel de control" → "Red e Internet" → "Conexiones de red".
  - Haz clic derecho en "**Ethernet**" → "**Propiedades**".
  - Selecciona "Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)" y configura:
    - **IP**: 192.168.1.10 (Ejemplo)
    - Máscara de subred: 255.255.255.0
    - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
    - **DNS preferido**: 192.168.1.10 (será tu servidor DNS)
- 2. Renombra el servidor:
  - Ve a "Configuración" → "Sistema" → "Acerca de".
  - Cambia el nombre a AULA7 SRV y reinicia.

#### 4. Instalar Active Directory y DNS

- 1. Abre "Administrador del servidor".
- 2. Haz clic en "Administrar" → "Agregar roles y características".
- 3. Sigue el asistente y selecciona:
  - Instalación basada en características o roles.
  - Servidor local (AULA7-SRV).
- 4. Selecciona los roles:
  - "Servicios de dominio de Active Directory (AD DS)".
  - "Servidor DNS" (se instalará automáticamente al seleccionar AD DS).
- 5. Acepta las características y continúa hasta instalar.
- 6. Una vez finalizada la instalación, haz clic en "**Promover este servidor a controlador de dominio**".

#### 5. Configurar el dominio

- 1. En el asistente de configuración de dominio:
  - · Agregar un nuevo bosque.
  - Nombre del dominio: aula7.priv.
- 2. Configura las opciones:
  - Nivel funcional: Windows Server 2022.
  - Contraseña de recuperación del Directorio.
- 3. Haz clic en "Siguiente" hasta llegar a "Instalar".
- 4. El servidor se reiniciará y quedará como controlador de dominio con DNS configurado.

## 6. Configurar clientes Windows 11 y Windows 10 para unirse al dominio

#### En los clientes (Windows 11 y Windows 10 físicos)

- 1. Configura una **IP estática** en la misma red del servidor:
  - **IP**: 192.168.1.20 (por ejemplo).
  - Máscara de subred: 255.255.25.0.
  - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1.
  - **DNS preferido**: 192.168.1.10 (IP del servidor).
- 2. Unir al dominio:
  - Ve a "Configuración" → "Sistema" → "Acerca de" → "Dominio o grupo de trabajo".
  - Haz clic en "Cambiar".
  - Selecciona "Dominio" e ingresa: aula7.priv.
  - Introduce las credenciales de administrador del dominio (Administrador y la contraseña).
- 3. Reinicia el cliente y accede con una cuenta de dominio.

#### 7. Verificar la conexión al dominio

- 1. En el cliente, inicia sesión con una cuenta del dominio (AULA7\Administrador).
- 2. Abre "**Símbolo del sistema**" y ejecuta ping aula7.priv para verificar la resolución de nombres.