SISTEMAS OPERATIVOS

INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

GONZALO CARREÑO

GONZALOCARRENOB@GMAIL.COM

Áreas del sistema de archivos

MBR Sec.Boot y tabla de SL=0 parámetros de la partición SL=1 Mapa de Bits Nodos i Mapa de Bits Area Datos Area Nodos i, directorio

ráiz

Bloque 1 (11,12)

Bloque 2 (13,14)

Area de Datos

Contiene: el código de arranque del sistema operativo instalado en la partición y la tabla de parámetros de la partición.

Indica que nodos i están libres y cuales están ocupados

Nodo i: por cada archivo hay una entrada en el directorio llamada nodo i

Indica que bloques están libres y que bloques están ocupados, lleva el control del espacio libre

Los nodos-i (1 por cada archivo) en el directorio raíz de la partición

El área para los bloques de los archivos

Un nodo i es una estructura de datos que va a describir las características los detalles de cada uno de esos archivos. Por lo tanto, por cada archivo va a existir un nodo i en el directorio raíz.

SL=2,3, 4,5,6,7 SL=8,9, 10

SL=11,...

Áreas del sistema de archivo

Con los datos que están en la tabla de parámetros de la partición podemos calcular en que sector lógico inicia cada una de las áreas

- SL_Mapa_bits_nodos_i = sec_reservados (1)
- SL_Mapa_bits_área_datos = sec_reservados (1) + sec mapa bits nodos i (1)
- SL_Area_nodos_i = sec_reservados (1) + sec_mapa_bits_nodos_i (1) + sec_mapa_bits_área_datos (6)
- SL_Area_datos = sec_reservados (1) + sec_mapa_bits_nodos_i (1) + sec_mapa_bits_área_datos (6) + sec nodos i (3)

SL=0 SL=1 SL=2,3, 4,5,6,7 SL=8,9, SL=11,...


10

MBR Sec.Boot y tabla de parámetros de la partición Mapa de Bits Nodos i Mapa de Bits Area Datos Area Nodos i, directorio ráiz Bloque 1 (11,12) Bloque 2 (13,14) Area de Datos

Mapas de bits


Nuestro sistema de archivos tendrá 2 mapas de bits

- Se utilizara para llevar el control de los nodos-i libres y ocupados.
- Por cada nodo-i existe un bit que indica su estado.
- Si el bit es 0 significa que el nodo-i esta libre, y si es 1 esta ocupado.



SL=0 SL=1 SL=2,3, 4,5,6,7 SL=8,9, 10

0000000 00000000 00000000 Mapa de bits del Sector Lógico 2 área de nodos i Nodo-i 0 Nodo-i 1 Nodo-i 2 Nodo-i 3 Sector Lógico 8 Nodo-i 7 Nodo-i 4 Nodo-i 5 Nodo-i 6 Nodo-i8 Nodo-i 9 Nodo-i 10 Nodo-i 11 Área de nodos i Sector Lógico 9 del directorio ráiz Nodo-i 12 Nodo-i 13 Nodo-i 14 Nodo-i 15 Nodo-i 16 Nodo-i19 Nodo-i17 Nodo-i18 Sector Lógico 10 Nodo-i 20 Nodo-i 21 Nodo-i 22 Nodo-i 23



Sector Lógico 2

00000010 00000000 00000000

Si se borra el primer archivo

Mapa de bits del área de nodos i

Sector Lógico 8


Nodo-i 0	Nodo-i 1	Nodo-i 2	Nodo-i 3
Nodo-i 4	Nodo-i 5	Nodo-i 6	Nodo-i 7
Nodo-i 8	Nodo-i 9	Nodo-i 10	Nodo-i 11

Área de nodos i


Sector Lágico 9

Nuestro sistema de archivos tendrá dos mapas de bits.

- Se utiliza para llevar el control de los bloques del área de datos. (necesitamos saber que bloques están libres y cuales están ocupados)
- La información contenida en los archivos se almacena en los bloques en el área de datos. (El primer bloque no parte del 0 ya que es un valor reservado utilizado para indicar que no se apunta ningún bloque)
- Su funcionamiento es idéntico al del mapa de bits de los nodos-i. (Si el bit correspondiente a un nombre esta en 0 quiere decir que ese bloque esta libre y puede ser utilizado para escribir un archivo. Si el bit en cambio esta en 1 quiere decir que ese bloque esta ocupado y no debe ser utilizado)



Este bit debe
iniciar en 1 ya que
el 0 no lo
usaremos para
nombrar bloques




Cada bit mapea un bloque


6 sectores para el mapa de bits


=512x6=3072 bytes

=3072x8=24576 bits

Se pueden mapear 24576 bloques









- •Se forma de uno o mas sectores
- •Si es mas de uno, usualmente el tamaño es potencia de 2
 - 2 sectores x bloque
 - 4 sectores x bloque
 - 8 sectores x bloque
 - 16 sectores x bloque
 - 32 sectores x bloque
 - 64 sectores x bloque
 - 128 sectores x bloque
 - •

- •En los bloques se almacena el contenido de los archivos o apuntadores a otros bloques
- •Es la unidad mínima de asignación para los archivos
 - Un archivo por mas pequeño que sea va a ocupar un bloque completo
- •El primer bloque del sistema de archivos será el bloque 1
 - El numero 0 es un valor reservado.



- •En nuestro sistema de archivos un bloque será conformado por dos sectores
- •1 bloque = 2x512 bytes = 1024 bytes
- •La partición tiene 43199 sectores, menos 11 sectores que usamos para las áreas criticas = 43188 sectores para los bloques.

43199 - 11 = 43188 sectores



- •En nuestro sistema de archivos un bloque será conformado por dos sectores
- •1 bloque = 2x512 bytes = 1024 bytes
- •La partición tiene 43199 sectores, menos 11 sectores que usamos para las áreas criticas = 43188 sectores para los bloques.
- •43188 sectores en el área de archivos
- •43188 entre 2 sectores x bloque = 21594 bloques.

43188 sectores / 2 sectores x bloque

= 21594 bloques

Bloques grandes vs bloques pequeños

¿Cuántos sectores por bloque?

Bloques pequeños

- Pocos sectores por bloque
- Muchos bloques por archivo
- Se desperdicia menos espacio en el ultimo bloque de los archivos.
- Muchos bloques por partición -> Muchos sectores para el mapa de bits.

1 bloque = 1 sector

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 Bloque 5 Bloque 6 Bloque 7 Bloque 8 Bloque 9 Bloque 10 Bloque 11 Bloque 12 Bloque 13

Bloques grandes vs bloques pequeños

¿Cuántos sectores por bloque?

Bloques grande

- Muchos sectores por bloques
- Pocos bloques por archivo
- Se desperdicia mucho espacio en el ultimo bloque de los archivos
- Pocos bloques por partición -> Pocos sectores para el mapa de bits

1 bloque = 4 sectores

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Funciones lectura y escritura de bloques

```
int readblock(int block,char *buffer)
{
     calcula los sectores lógicos a leer
     invoca a la función vdreadseclog (...)
}
```

Lectura de bloques

```
int vdreadseclog(int logunit,int seclog, char *buffer)
{
    calcula superficie, cilindro, y sector físico a leer
    invoca a la función vdreadsector(.)
}
```

```
int vdreadsector(int drive, int head, int cylinder, int sector, int nsecs, char *buffer)
{
    Realiza la operación de lectura en el cilindro, superficie y sector físico de la unidad
}
```

Funciones lectura y escritura de bloques

```
int writeblock(int block,char *buffer)
{
     calcula los sectores lógicos a escribir
     invoca a la función varriteseclog(...)
}
```

Escritura de bloques

```
int vdwriteseclog(int logunit,int seclog, char *buffer)
{
     calcula superficie, cilindro, y sector físico a escribir
     invoca a la función vdwritesector (...)
}
```

```
int vdwritesector(int drive, int head, int cylinder, int sector, int nsecs, char *buffer)
{
    Realiza la operación de escritura en el cilindro, superficie y sector físico de la unidad
}
```


Nodo índice


Estructura de datos propia de los sistemas de archivos.


Común en los sistemas operativos tipo UNIX, por ejemplo Linux

Un nodo-i contiene la descripción de:

- Un archivo regular
- Un directorio
- Enlaces simbólicos
 - Puede tener más de un nombre en distintos o incluso en el mismo directorio









- Los apuntadores a bloques son de 16bits
 - Máximo 65535 bloques
- Cada apuntador indica un bloque del archivo
- Si el apuntador es 0 entonces no apunta a ningún bloque


Con 10 apuntadores un archivo podría medir 10 Kbytes Podría tener un pequeño archivo de texto solamente




Ahora un archivo puede tener 10+512=522 bloques

- 522 Kbytes máximo por archivo
- Medio minuto de audio MP3 a 128 Kbps (Calidad media)







10+512+512^2 = 262666 bloques por archivo

 Mis archivos podrían medir hasta 256mb.

Operaciones con archivos

- Crear archivos
- •Eliminar archivos
- Abrir archivos
- •Lectura
- Posicionamiento dentro de un archivo
- •Escritura dentro de un archivo
- Cerrar archivos
- Directorios

Operaciones con los archivos/Crear archivos


Nombre del archivo UID GID Perms Fecha/Hora de creación Fecha/Hora de modificación Tamaño = 0 Apuntador a bloque = 0

Int vdcreat(char *filename, unsigned short perms)

Mapa de bits del área de nodos-i
11111111 11000011 11111111

- Buscar en el mapa de bits de nodo-i un nodo-i libre
- Poner el nombre del archivo en el nodo-i encontrado
- Establecer el id del usuario y grupo que crea el archivo
- Establecer los permisos indicados en el segundo argumento
- Establecer fecha y hora de creación y modificación con la hora del sistema
- Establecer el tamaño del archivo en 0
- Inicializar todos los apuntadores a bloques directos, indirectos en Os
- El archivo ya esta abierto

Operaciones con los archivos/Eliminar archivos



Int vdunlink (char *filename)

• Buscar el nodo-i donde esté el nombre del archivo del argumento

Operaciones con los archivos/Eliminar archivos

Nodo i 3



Int vdunlink (char *filename)

Mapa de bits del área de datos 0000001

- Buscar el nodo-i donde esté el nombre del archivo del argumento
- Recorrer los apuntadores a bloques directos para poner esos bloques como libres en el mapa de bits.
- Recorrer los apuntadores a bloques indirectos para poner esos bloques como libres en el mapa de bits.
- En el mapa de bits de nodos-i establecer el bit del nodo-i en 0

Apuntador a bloque = 0

Operaciones con los archivos/Eliminar archivos

Nodo i 3




Int vdunlink (char *filename)

Mapa de bits del área de nodos i 00000111

- Buscar el nodo-i donde esté el nombre del archivo del argumento
- Recorrer los apuntadores a bloques directos para poner esos bloques como libres en el mapa de bits.
- Recorrer los apuntadores a bloques indirectos para poner esos bloques como libres en el mapa de bits.
- En el mapa de bits de nodos-i establecer el bit del nodo-i en 0

Apuntador a bloque = 0

Operaciones con los archivos/Abrir archivos



Int vdopen (char *filename, unsigned short mode)

 Buscar el nodo-i donde esté el nombre del archivo del argumento

Operaciones con los archivos/Abrir archivos

Nodo i 3

Nombre del archivo

UID

GID

Perms

Fecha/Hora de creación

Fecha/Hora de modificación

Tamaño = 0


Apuntador a bloque = 1

Apuntador a bloque = 2

Apuntador a bloque = 3

Apuntador a bloque = 4

Int vdopen (char *filename, unsigned short mode)




- Buscar el nodo-i donde esté el nombre del archivo del argumento
- Abrir el nodo-i
- Transferir información del nodo-i a la tabla de archivos abiertos
- Establecer el archivo "en uso" en la tabla de archivos abiertos
- La función regresa el numero de entrada de la tabla donde está el archivo (Descriptor de archivo)

Apuntador a bloque = 0

Operación con los archivos/Lectura

- Leer un bloque al buffer del bloque
- Traer los bytes solicitados al char
 *buffer en la función
- Cuando se terminen de leer todos los datos del buffer del bloque, leer el siguiente bloque



Operación con los archivos/Posicionamiento

Int vdseek(int fd, int offset, int whence)

Para mover el apuntador del disco


El apuntador indica a partir de que posición del archivo se va a leer o escribe

El parámetro offset indica la cantidad de bytes a moverse

El parámetro whence indica a partir de donde se cuenta el offset

- Si es 0, será a partir del inicio
- Si es 1, será a partir de la posición actual del puntero, offset podría ser negativo
- Si es 2. será a partir del final, offset debe ser negativo

Ejemplo




Ejemplo



Operación con los archivos/Escritura

- Copiar los bytes de char
 *buffer al buffer del bloque
- Cuando se llena el buffer del bloque, escribir en bloque del disco




Operación con los archivos/Cerrar archivos

Buffer del bloque (1024 bytes)



Bloque del disco 2 sectores = 1024 bytes

Int vdclose(int fd)



- •Usar el descriptor del archivo para localizarlo en la tabla de archivos abiertos
- Vaciar buffers si hay escrituras pendientes
- Poner el bit de uso en 0
- •Eliminar el nombre del archivo en la tabla

Directorios/Abrir directorio

VDDIR *vdopendir (char *dirname)

- Un directorio es una tabla de nodos-i
- Abre el directorio correspondiente a dirname indicado en el argumento y pone en una tabla de directorios abiertos.
- •El valor que regresa VDDIR * es un descriptor(dirdesc) que apunta a una entrada en la tabla de directorios abiertos
- El apuntador a las entradas del directorio se posiciona en la primera entrada

		Apuntador

Tabla de nodos i

Nodo-i 0

Nodo-i 1

Nodo-i 2

Nodo-i 3

Nodo-i 4

Nodo-i 5

Nodo-i 6

Nodo-i 7

Nodo-i8


Directorios/Obtener una entrada del directorio

Struct vddirent *vdreaddir (VDDIR *dirdesc)

- Lee a memoria una estructura vddirent del directorio apuntado por dirdesc
- Cuando no hay mas entradas que leer devuelve NULL

Tabla de nodos i Nodo-i 0 Nodo-i 1 Nodo-i 2 Nodo-i 3 Nodo-i 4 Nodo-i 5 Nodo-i 6 Nodo-i 7 Nodo-i 8

Directorios/Obtener una entrada del directorio



Directorios/Cerrar directorio

Int vdclosedir(VDDIR *dirdesc)

- Cierra el directorio asociado con el descriptor dirdesc
- •El descriptor dirdesc ya no estará disponible después de esta llamada

Directorios/Desplegar el directorio

```
int dirv(char *dir)
                                        Se define una variable el descriptor del directorio
   VDDIR *dd;
                                            Se define una apuntador a una entrada del directorio
    struct vddirent *entry;
                                         Abrir el directorio, en este caso el punto indica directorio
   dd=vdopendir(".");-
                                                                actual
    if(dd==NULL)
                                 Si vdopendir() la función regresa NULL significa que hubo error
        fprintf(stderr, "Error al abrir directorio\n");
        return(-1);
                                      Obtener una entrada del directorio mientras la función vdreaddir() no
                                    devuelva NULL. Regresa NULL cuando no hay mas entradas en el directorio
   while((entry=vdreaddir(dd))!=NULL)
                                                  Manda a consola el nombre del archivo en la entrada
        printf("%s\n",entry->d_name);
                                   Cerrar el directorio
   vdclosedir(dd);
```

Arquitectura del sistema de archivos

Requiere datos de la geometría de la partición.

La puede obtener de la tabla de particiones del MBR

```
Funciones para leer y escribir sectores lógicos en el disco vdreadseclog(), vdwriteseclog() seclog.c
```

Funciones del hardware para leer y escribir sectores especificando la ubicación del: cilindro, superficie y sector físico

```
vdreadsec(), vdwritesec() vdisk.c
```

Arquitectura del sistema de archivos

Funciones para el manejo de los mapas de bits, tanto el de nodos i como el de mapa de bits de bloques

isinodefree(), nextinodefree(),assigninode(),unassiginode()
isblockfree(), nextfreeblock (), assignblock(),uniassignblock()

bitmaps.c

Funciones para leer y escribir bloques del disco writeblock() readblock()

blocks.c

Requiere datos de donde inician y terminan los mapas de bits, estos están en el sector de boot de la partición.

Se requiere también el tamaño de los bloques y donde inicia el área de datos a bloques

Funciones para leer y escribir sectores lógicos en el disco vdreadseclog(), vdwriteseclog() seclog.c

Funciones del hardware para leer y escribir sectores especificando la ubicación del: cilindro, superficie y sector físico

vdreadsec(), vdwritesec()

vdisk.c

Arquitectura del sistema de archivos

```
Funciones para la gestión de los archivos
                                            filesapi.c
                                                                Funciones para la gestión de los directorios
vdcreat(), vdopen(), vdread(), vdwrite(), vdclose(),
                                                                vdopendir(), vdreadir(),
                                                                                               dirs.c
vdseek(), vdunlink()
                                                                vdclosedir()
Funciones para el manejo de nodos i a bajo nivel.
                                                                             inode.c
setninode(), searchinode(), removeinode()
Funciones para el manejo de los mapas de bits, tanto el de
                                                             Funciones para
                                                                                  Funciones para el
nodos i como el de mapa de bits de bloques
                                                             leer y escribir
                                                                                  manejo de fecha hora
                                                             bloques del disco
                                                                                        datetime.c
                                                             writeblock()
isinodefree(), nextinodefree(), assigninode(), unassiginode()
                                                             readblock()
isblockfree(), nextfreeblock (), assignblock(), uniassignblock()
                          bitmaps.c
                                                                blocks.c
Funciones para leer y escribir sectores lógicos en el disco
vdreadseclog(), vdwriteseclog()
                                              seclog.c
Funciones del hardware para leer y escribir sectores especificando la ubicación del: cilindro, superficie y
sector físico
                                                vdisk.c
vdreadsec(), vdwritesec()
```