Progetto Parcheggio "Easy Parking"

Malpiedi Riccardo Vico Riccardo Omiccioli Tommaso



Indice

1	Inte	rvista	Ł
2	Des	crizione in linguaggio naturale	5
3	Glo	ssario dei termini 7	7
4	Ana 4.1 4.2	lisi dei requisiti 9 Requisiti funzionali)
5	Dia	gramma dei Sistemi 12	2
6	Cas	i d'uso 13	3
	6.1	Attori	3
	6.2	Casi d'uso: Cliente	1
		6.2.1 Login	5
		6.2.2 ModificaPassword	
		6.2.3 RegistraCliente	
		6.2.4 VisualizzaProfiloCliente	
		6.2.5 ModificaProfiloCliente	
		6.2.6 EliminaProfiloCliente	
		6.2.7 RegistraVeicolo	
		6.2.8 AssociaVeicolo	
		6.2.9 VisualizzaVeicolo	
		6.2.10 EliminaVeicolo	
		6.2.11 IngressoVeicolo	
		6.2.12 UscitaVeicolo	
		6.2.13 InserisciPrenotazione	
		6.2.14 VisualizzaPrenotazione	
		6.2.15 DisdettaPrenotazione	
	6.3	Casi d'uso: Amministratore	
	0.0	6.3.1 VisualizzaCliente	
		6.3.2 VisualizzaPosteggio	
		6.3.3 VisualizzaDipendente	
		6.3.4 EliminaDipendente	
		6.3.5 InserisciDipendente	
	6.4	Casi d'uso: Cassiere	

		6.4.1 InserisciPagamento	32
	6.5	Casi d'uso: Diagramma Complessivo	33
7	Mat	rice di Mapping	34
8	Map	opa dell'architettura	35
9	Diag	gramma delle classi	38
	9.1	Home	39
	9.2	Clienti	39
	9.3	Veicoli	40
	9.4	Posteggi	40
	9.5	Prenotazioni	40
	9.6	Dipendenti	41
10	Diag	grammi di attività	42
	10.1	Diagrammi di attività: Cliente	42
	10.2	Diagrammi di attività: Amministratore	49
	10.3	Diagrammi di attività: Cassiere	53
11	Diag	grammi di sequenza	55
	11.1	Diagrammi di sequenza: Cliente	55
	11.2	Diagrammi di sequenza: Amministratore	63
	11.3	Diagrammi di sequenza: Cassiere	68
12	Mod	ekup	70
	12.1	Home	70
	12.2	Login	71
	12.3	Ingresso	72
	12.4	Dipendente	73
	12.5	Lista clienti	74
	12.6	Cliente	75
	12.7	Profilo Cliente	76
	12.8	Registrazione cliente	77
	12.9	Prenotazione	78
13	Imp	lementazione e guida all'uso	79

1 Intervista

C = committente

- C -Buonasera, sono il proprietario del parcheggio privato "Easy Parking" e mi servirebbe un software che si occupi della sua gestione.
 - L -Buonasera, quali servizi dovrebbe offrire?
- C -Dovrebbe occuparsi di gestire posteggi al suo interno segnalando se siano occupati o meno, ovviamente tenendo in considerazione la diversa tipologia di posteggi a nostra disposizione. Inoltre deve calcolare e restituire al cassiere il saldo del parcheggio di ogni automobile al momento della sua uscita, tenedo in considerazione le diverse offerte che abbiamo.
- L -Certamente, però dovrei farle alcune domande, in che cosa consistono le diverse tipologie dei parcheggi?
- C -Qui da noi abbiamo parcheggi per tre diversi tipi di veicoli: automobili, mezzi pesanti e motoclili. Ognuno ha una diversa tariffa e una diversa quantità a disposizione.
 - L -E quali sarebbero le diverse offerte?
- C -Diamo la possibilità di scegliere tra due offerte. La prima consente al cliente di entrare nel parcheggio col proprio veicolo senza alcuna prenotazione, facendogli pagare un importo basato sulla tariffa oraria del veicolo e sulla durata della sua permanenza. La seconda invece consente al cliente di prenotare il parcheggio per un numero di giorni da lui scelto, pagando una tariffa giornaliera, periodo nel quale può uscire ed entrare liberamente. In entrambi i casi prima di uscire dal parcheggio il cliente dovrà effettuare il pagamento alla cassa.
- L -Capisco, quindi le servirà anche un'interfaccia per l'amministratore dove poter controllare tutto?
- C-Sì, certo, mi servirà un'interfaccia per l'amministratore dove poter controllare i miei clienti, i miei dipendenti e i posteggi, come anche una sezione dedicata ai clienti e una dedicata al cassiere che registrerà i pagamenti.
- L -Certamente, possiamo farlo. Qual è la differnza tra l'interfaccia dell'amministratore e quella del cassiere?
- C -Che l'interfaccia del cassiere può solo controllare i veicoli che sono entrati e confermare il loro pagamento, mentre quella dell'amministratore può anche visualizzare i clienti, dipendenti e i posteggi.
 - L -Riguardo invece l'interfaccia del cliente?

C -Voglio che il cliente, dopo essersi registrato inserendo i suoi dati personali, sia in grado di gestire i suoi veicoli ed effettuare prenotazioni. Voglio che anche i clienti non registrati siano in grado di usare il parcheggio inserendo all'ingresso la targa del proprio veicolo, ma non potranno usufruire delle prenotazioni.

L -Va bene, penso che abbiamo abbastanza informazioni per metterci al lavoro.

2 Descrizione in linguaggio naturale

Il progetto consiste nella realizzazione di un software per la gestione di un parcheggio a pagamento. Il sistema dovrà gestire i seguenti compiti: visualizzazione e assegnamento dei posteggi, gestione dei clienti registrati, gestione dei dipendenti, gestione dei veicoli, gestione dei pagamenti.

Si dovranno memorizzare codice identificativo, disponibilità, tipo, tariffa oraria e tariffa giornaliera di ogni posteggio. Ci saranno tariffe diverse per ogni tipo di posteggio. Il parcheggio è composto da 20 posti per auto, 10 per motocicli e 5 per mezzi pesanti (camion, autobus).

Dovranno essere memorizzati codice identificativo, targa, tipo, orario di ingresso, prenotazione, orario del pagamento e il posteggio occupato di ogni veicolo.

Per ogni cliente che vuole usufruire delle offerte si dovranno memorizzare cognome, nome, codice fiscale, un codice identificativo, telefono, e-mail, indirizzo, username, password e i veicoli associati (a ogni cliente saranno associati un massimo di 2 veicoli).

Le offerte consistono in prenotazioni. Ogni cliente registrato può effettuare delle prenotazioni per un numero di giorni a scelta. La prenotazione sarà associata al veicolo dell'utente da lui scelto. Per ciascuna prenotazione verranno memorizzati un codice, la data e l'ora di inizio e di fine validità, il posteggio e il pagamento. I clienti con una prenotazione attiva avranno un posto riservato per il veicolo scelto e potranno usufruirne in maniera illimitata per tutta la sua durata.

Anche i clienti non registrati possono usufruire del parcheggio purché il veicolo sia registrato. Quando un veicolo entrerà nel parcheggio senza prenotazione sarà memorizzato l'orario di ingresso e potrà uscire entro 20 minuti dall'effettuazione del pagamento. L'importo del pagamento sarà calcolato in base al numero di ore della permanenza e alla tariffa oraria del posteggio.

Se il veicolo ha una prenotazione attiva, l'importo sarà calcolato in base ai giorni di prenotazione e alla tariffa giornaliera. Se la permanenza del veicolo supererà la data di fine prenotazione verrà applicato un costo aggiuntivo basato sul numero di ore in più in cui il veicolo è rimasto all'interno del parcheggio. Una volta pagata la prenotazione il veicolo potrà uscire ed entrare dal parcheggio liberamente fino alla scadenza della prenotazione.

Il software dovrà quindi presentare 3 diverse interfacce: una per l'amministratore, una per il cassiere e infine una per i clienti; tutte raggiungibili dopo aver effetuato il corrispettivo login con le proprie credenziali. Ognuna infatti darà la possibilità di interagire con informazioni diverse relative al parcheggio.

L'interfaccia dell'amministratore permetterà di visualizzare le informazioni riguardanti i clienti registrati, i veicoli, le prenotazioni, i posteggi e i dipendenti. Per quanto riguarda i dipendenti l'amministratore dovrà essere anche in grado di aggiungere un dipendente ed eliminare un dipendente.

L'interfaccia del cassiere permetterà esclusivamente di controllare la lista dei veicoli nel parcheggio e di registrare il loro pagamento, visualizzandone anche l'importo.

L'interfaccia dei clienti permetterà ai clienti (anche a quelli non registrati) di registrare il prorio veicolo e di entrare e uscire dal parcheggio con esso. I clienti potranno effettuare la registrazione e tramite il login accedere a ulteriori funzionalità del parcheggio. Potranno così gestire le informazioni del proprio profilo, gestire i propri veicoli e gestire le prenotazioni. Riguardo la gestione dei veicoli, potranno associare al proprio profilo fino a due veicoli (dopo averli registrati a sistema) e potranno effettuare ed eliminare prenotazioni per tali veicoli.

3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Tipo	Sinonimi
Parcheggio	Struttura per il	Business	Nessuno
	parcheggio dei		
	veicoli		
Utente	Generico utente del	Tecnico	Utilizzatore
	software (può esse-		
	re un cliente, l'am-		
	ministratore o il		
	cassiere)		
Cliente	Qualsiasi cliente	Business	Nessuno
	del parcheggio		
Cliente regi-	Cliente che, me-	Business	Nessuno
strato	diante la registra-		
	zione dei suoi dati,		
	può fruire di tutti i		
	servizi		
Cliente non	Cliente che, senza	Business	Nessuno
registrato	registrazione, frui-		
	sce del parcheggio a		
	tariffa oraria		
Amministrator	· •	Business	Proprietario
	cheggio		
Posteggio	Posto in cui par-	Business	Posto
	cheggiare i veicoli		
Posteggio per	Spazio deicato ai	Business	Posto moto
motocili	veicoli con dimen-		
	sioni entro 1,4m x		
	2.5m		
Posteggio per	Spazio deicato ai	Business	Posto auto
automoblili	veicoli con dimen-		
	sioni entro 4,5m x		
	2,3m		

Continua alla pagina successiva

Conutinua dalla pagina precedente

Termine	Descrizione	Tipo	Sinonimi
Posteggio per	Spazio deicato per	Business	Posto
mezzi pesanti	i veicoli con dimen-		camion
	sioni entro 18,0m x		
	4,0m		
Veicolo	Mezzo del cliente	Business	Mezzo
	che può usufruire		
	dei posteggi		
Auto	Veicolo che può	Business	Automobile
	usufruire del posto		
	auto		
Moto	Veicolo che può	Business	Motociclo
	usufruire del posto		
	moto		
Camion	Veicolo che può	Business	Mezzo
	usufruire del posto		pesante
	camion		
Codice identi-	Sequenza di numeri	Tecnico	ID
ficativo	assegnata a un		
	cliente registrato		
	per identificarlo		
Prenotazione	Servizio per i clien-	Business	Nessuno
	ti registrati per pre-		
	notare un posteg-		
	gio per un veicolo		
	per uno o più giorni		
	prestabiliti		

4 Analisi dei requisiti

I requisiti funzionali sono stati suddivisi in base all'utente (cliente, amministratore o cassiere). Alcuni requisiti sono condivisi da più utenti, come ad esempio il login




Figura 1: Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

Tabella dei requisiti funzionali

Requisito	Descrizione
RF1 Registrazione Cliente	Il sistema dovrà gestire la registrazione
	di un cliente
RF2 Login	Il sistema dovrà permettere all'am-
	ministratore, al cliente e al cassiere
	di effettuare il login con le proprie
	credenziali
RF3 Modifica Password	Il sistema dovrà permettere all'ammi-
	nistratore, al cliente e al cassiere di
	cambiare password
RF4 Visualizzazione Profilo	Il sistema dovrà permettere al cliente di
Cliente	visualizzare le informazioni sul proprio
	profilo
RF5 Modifica Profilo Clien-	Il sistema dovrà permettere al cliente di
te	modificare le informazioni sul proprio
DEG Ell : Cli	profilo
RF6 Eliminazione Cliente	Il sistema dovrà consentire al cliente di
	eliminare il proprio profilo
RF7 Visualizzazione Veicolo	Il sistema dovrà gestire la visualizzazio-
DD0 D : 4 : W: 1	ne di un veicolo
RF8 Registrazione Veicolo	Il sistema dovrà consentire al cliente di
DEO Assessing William	registrare un veicolo
RF9 Associazione Veicolo	Il sistema dovrà consentire al cliente
	di associare un veicolo registrato a sé
RF10 Eliminazione Veicolo	stesso Il sistema dovrà consentire al cliente di
RE 10 Ellillillazione velcolo	eliminare un veicolo a lui associato
RF11 Ingresso Veicolo	Il sistema dovrà genstire l'ingresso di
101 11 Higiesso veicolo	un veicolo nel parcheggio
RF12 Uscita Veicolo	Il sistema dovrà genstire l'uscita di un
Ter 12 Oscita veicolo	veicolo dal parcheggio
	vereoro dar pareneggio

Continua alla pagina successiva

$Conutinua\ dalla\ pagina\ precedente$

Requisito	Descrizione
RF13 Visualizzazione Pre-	Il sistema dovrà consentire la visua-
notazione	lizzazione delle informazioni di una
	prenotazione
RF14 Inserimento Prenota-	Il sistema dovrà consentire al cliente di
zione	effettuare una nuova prenotazione
RF15 Disdetta Prenotazio-	Il sistema dovrà consentire al cliente di
ne	disdire una prenotazione
RF16 Visualizzazione Clien-	Il sistema dovrà consentire all'ammini-
te	stratore di visualizzare le informazioni
	di un cliente
RF17 Visualizzazione Po-	Il sistema dovrà consentire la visualiz-
steggio	zazione delle informazioni e dello stato
	del posteggio
RF18 Visualizzazione Di-	Il sistema dovrà gestire la visualizzazio-
pendente	ne di un dipendente
RF19 Inserimento Dipen-	Il sistema dovrà gestire l'inserimento di
dente	un dipendente
RF20 Eliminazione Dipen-	Il sistema dovrà gestire l'eliminazione
dente	di un dipendente
RF21 Inserimento	Il sistema gestire l'inserimento del
Pagamento	pagamento di un veicolo


4.2 Requisiti non funzionali

Tabella dei requisiti non funzionali

Requisito	Descrizione
RNF1 Implementazione	Il sistema dovrà essere implemenato
	con Python
RNF2 Interfaccia Grafica	Il sistema dovrà essere dotato di
	interfaccia grafica
RNF3 ID	Il sistema non dovrà consentire l'impie-
	go di ID già in uso

5 Diagramma dei Sistemi

Il nostro sistema andrà ad interagire con altri sistemi.



6 Casi d'uso

6.1 Attori

Gli attori che interagiscono col nostro sistema sono l'amministratore, il cliente e il cassiere.




Figura 2: Attori dei casi d'uso

6.2 Casi d'uso: Cliente





Figura 3: Casi d'uso del cliente

Gestione Account



6.2.1 Login

Questo caso d'uso si verifica qualora l'utente voglia entrare nel prorio account.

Pre-condizioni

L'utente esiste a sistema

Post-condizioni

L'utente effettua l'accesso al prorio account (o non è stato possibile farlo)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole entrare nel proprio account
- 2. L'utente inserisce le prorie credenziali
- 3. L'utente avvia la procedura di login
- 4. Il sistema consente l'accesso al cliente

Sequenza degli eventi alternativa

- 4. Le credenziali sono errate o incomplete
- 5. Il login fallisce

6.2.2 ModificaPassword

Questo caso d'uso si verifica qualora l'utente voglia modificare la proria password.

Pre-condizioni

L'utente ha effettuato il login

Post-condizioni

La password è stata modificata correttamente (o si è verificato un errore)


Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole modificare la propria password
- 2. Il sistema visualizza la schermata di modifica password dell'utente
- 3. L'utente inserisce la nuova password
- 4. L'utente avvia la procedura di modifica password
- 5. Il sistema modifica la password correttamente

Sequenza degli eventi alternativa

- 5. La nuova password non è valida
- 6. La modifica della password fallisce

Gestione Profilo



6.2.3 RegistraCliente

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia registrarsi nel sistema.

Pre-condizioni

Il cliente non esiste a sistema

Post-condizioni

Il cliente esiste a sistema (o si è verificato un errore)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole registrarsi
- 2. Il sistema visualizza la schermata di registrazione del cliente
- 3. L'utente inserisce i propri dati
- 4. L'utente avvia la procedura di registrazione
- 5. Il sistema registra il nuovo cliente con successo

Sequenza degli eventi alternativa

- 5. I dati inseriti sono incompleti
- 6. La registrazione fallisce

6.2.4 VisualizzaProfiloCliente

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia visualizzare il proprio profilo.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole visualizzare le informazioni del proprio profilo
- 2. Il cliente avvia la procedura di visualizzazione del proprio profilo
- 3. Il sistema mostra le informazioni del profilo

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.2.5 ModificaProfiloCliente

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia modificare le informazioni del proprio profilo.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Post-condizioni

Le informazioni sono state modificate correttamente (o si è verificato un errore)

Sequenza degli eventi principale

- $1.\$ Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole modificare le informazioni del proprio profilo
- 2. Il sistema visualizza la schermata di modifica profilo del cliente
- 3. Il cliente modifica uno o più i dati del proprio profilo
- 4. Il cliente avvia la procedura di modifica profilo
- 5. Il profilo viene modificato correttamente

Sequenza degli eventi alternativa

- 5. I dati inseriti sono incompleti
- 6. La modifica del profilo fallisce

6.2.6 EliminaProfiloCliente

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia eliminare il proprio profilo.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Post-condizioni

Il cliente non esiste più a sistema


Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole eliminare il proprio profilo
- 2. Il cliente avvia la procedura di eliminazione profilo
- 3. Il sistema elimina il profilo del cliente

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

Gestione Veicoli



6.2.7 RegistraVeicolo

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia inserire un nuovo veicolo a sistema.

Pre-condizioni

Il veicolo non esiste a sistema

Post-condizioni

Il nuovo veicolo esiste a sistema (o si è verificata l'impossibilità di aggiungerlo)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente del parcheggio vuole registrare un nuovo veicolo
- 2. Il sistema visualizza la schermata di inserimento informazioni del nuovo veicolo
- 3. Il cliente fornisce tutte le informazioni richieste

- 4. Il cliente avvia la procedura di inserimento nuovo veicolo
- 5. Il sistema aggiunge con successo il nuovo veicolo a sistema

Sequenza degli eventi alternativa

La sequenza alternativa inizia dal punto 4.

- 5. Le informazioni inserite dal cliente sono incomplete
- 6. L'inserimento nuovo veicolo fallisce

6.2.8 AssociaVeicolo

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia associare un veicolo registrato nel sistema a sé stesso.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Il veicolo esiste a sistema

Post-condizioni

Il veicolo è stato associato al cliente (o si è verificato un errore)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente del parcheggio vuole associare un veicolo esistente a sé stesso
- 2. Il sistema visualizza la schermata di selezione del veicolo
- 3. Il cliente seleziona il veicolo desiderato
- 4. Il veicolo viene correttamente associato al cliente

Sequenza degli eventi alternativa

- 3. Il cliente non seleziona alcun veicolo valido
- 4. La procedura di associazione veicolo fallisce

6.2.9 Visualizza Veicolo

Questo caso d'uso si verifica qualora l'utente voglia visualizzare le informazioni di un veicolo.

Pre-condizioni

L'utente ha effettuato il login

Il veicolo esiste a sistema

Se l'utente è il cliente, il veicolo deve essere associato al cliente*

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole visualizzare le informazioni di un veicolo
- 2. Il sistema legge le informazioni del veicolo scelto dall'utente
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni del veicolo

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

*nota: Il cliente può visualizzare solo le informazioni dei propri veicoli

6.2.10 EliminaVeicolo

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia eliminare un veicolo a lui associato dal sistema.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Il veicolo esiste a sistema

Il veicolo è associato al cliente

Post-condizioni

Il veicolo non esiste più a sistema

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole eliminare le informazioni di un veicolo a lui associato
- 2. Il cliente seleziona il veicolo da eliminare
- 3. Il cliente avvia la procedura di eliminazione
- 4. Il sistema elimina le informazioni del veicolo

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.2.11 IngressoVeicolo

Questo caso d'uso si verfiica qualora il cliente voglia entrare nel parcheggio con un veicolo

Pre-condizioni

Il veicolo del cliente deve essere registrato*

Il veicolo non si trova all'interno del parcheggio

Post-condizioni

Il veicolo è all'interno del parcheggio (o si è verificato un errore)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente con il veicolo registrato vuole entrare nel parcheggio
- 2. Il sisitema visualizza la schermata per la selezione del veicolo
- 3. Il cliente seleziona il veicolo con il quale effettuare l'ingresso
- 4. Il cliente avvia la procedura di ingresso del veicolo
- 5. Il veicolo non ha una prenotazione valida attiva
- 6. Il sistema registra l'ingresso del veicolo salvando l'orario di ingresso

Sequenza degli eventi alternativa

La sequenza degli eventi alternativa parte dal punto 4

- 5. Il veicolo ha una prenotazione valida attiva
- 6. Il sistema registra l'ingresso del veicolo con prenotazione

Altra sequenza degli eventi alternativa

La sequenza degli eventi alternativa parte dal punto 4

- 5. Non è stato selezionato alcun veicolo valido
- 6. L'ingresso del veicolo fallisce

*nota: Non è necessario che il cliente sia registrato, l'importante è che lo sia il veicolo (vogliamo che anche i clienti non registrati possano usufruire del parcheggio).

6.2.12 UscitaVeicolo

Questo caso si verifica qualora il cliente voglia uscire dal parcheggio con un veicolo

Pre-condizioni

Il veicolo è stato registrato

Il veicolo si trova all'interno del parcheggio

Post-condizioni

Il veicolo è uscito dal parcheggio

Sequenza degli eventi principale


- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole uscire dal parcheggio con un veicolo
- 2. Il sistema visualizza la schermata per la selezione del veicolo
- 3. Il cliente seleziona il veicolo con il quale effettuare l'uscita
- 4. Il cliente avvia la procedura di uscita del veicolo
- 5. Il veicolo selezionato è valido ed ha effettuato il pagamento
- 6. Il sistema registra l'uscita del veicolo con successo

Sequenza degli eventi alternativa

Una sequenza degli eventi alternativa parte dal punto 4

- 5. Il veicolo selezionato non è valido o non ha effettuato il pagamento
- 6. L'uscita del veicolo fallisce

Gestione Prenotazioni



6.2.13 InserisciPrenotazione

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia effettuare una nuova prenotazione per un determinato veicolo.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login

Il cliente ha almeno un veicolo associato

Post-condizioni

Il cliente ha una nuova prenotazione per un determinato posteggio e un determinato veicolo (o si è verificato un errore)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole effettuare una nuova prenotazione
- 2. Il cliente inserisce le informazioni della nuova prenotazione
- 3. Il cliente avvia la procedura di inserimento nuova prenotazione, selezionando un posteggio disponibile e un veicolo a lui associato
- 4. Il sistema registra con successo la nuova prenotazione per il veicolo

Sequenza degli eventi alternativa

Dal punto 3.

- 4. Il cliente non ha inserito tutte le informazioni necessarie
- 5. La procedura termina con errore

6.2.14 VisualizzaPrenotazione

Questo caso d'uso si verifica qualora l'utente voglia visualizzare le informazioni di una prenotazione.

Pre-condizioni

L'utente ha effettuato il login La prenotazione esiste a sistema

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'utente vuole visualizzare le informazioni di una prenotazione
- 2. Il sistema legge le informazioni della prenotazione scelta dall'utente
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni della prenotazione

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.2.15 DisdettaPrenotazione

Questo caso d'uso si verifica qualora il cliente voglia disdire (eliminare) una prenotazione a sistema.

Pre-condizioni

Il cliente ha effettuato il login La prenotazione esiste a sistema

Post-condizioni

La prenotazione non esiste più a sistema

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cliente vuole eliminare una prenotazione
- 2. Il sistema legge le informazioni della prenotazione scelta dal cliente
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni della prenotazione
- 4. Il cliente avvia la procedura di eliminazione
- 5. Il sistema elimina le informazioni della prenotazione

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.3 Casi d'uso: Amministratore




Figura 4: Casi d'uso dell'amministatore

Login è stato descritto nella sezione 6.2.1, ModificaPassword è stato descritto nella sezione 6.2.2, VisualizzaVeicolo è stato descritto nella sezione 6.2.9 e VisualizzaPrenotazione è stato descritto nella sezione 6.2.14.

6.3.1 VisualizzaCliente

Questo caso d'uso si verifica qualora l'amministratore voglia visualizzare il profilo di un cliente.

Pre-condizioni

L'amministratore ha effettuato il login

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole visualizzare le informazioni del profilo di un cliente
- 2. L'amministratore seleziona il cliente di cui visualizzare le informazioni
- 3. L'amministratore avvia la procedura di visualizzazione del cliente
- 4. Il sistema mostra le informazioni del profilo

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.3.2 VisualizzaPosteggio

Questo caso d'uso si verifica qualora l'amministratore del parcheggio voglia visualizzare le informazioni di un posteggio.

Pre-condizioni

L'amministratore ha effettuato il login

Il posteggio esiste a sistema

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore del parcheggio vuole visualizzare le informazioni di un posteggio
- 2. L'amministratore seleziona il posteggio da visualizzare
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni del posteggio

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.3.3 VisualizzaDipendente

Questo caso d'uso si verifica qualora l'amministratore voglia visualizzare le informazioni di un dipendente.

Pre-condizioni

Il dipendente esiste a sistema

Post-condizioni

Nessuna

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore del parcheggio vuole visualizzare le informazioni di un dipendente
- 2. Il sistema legge le informazioni del dipendente scelto dall'amministratore
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni del dipendente

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.3.4 EliminaDipendente

Questo caso d'uso si verifica qualora l'amministratore voglia eliminare un dipendente dal sistema.

Pre-condizioni

Il dipendente esiste a sistema

Post-condizioni

Il dipendente non esiste più a sistema

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore vuole eliminare le informazioni di un dipendente
- 2. Il sistema legge le informazioni del dipendente scelto dall'amministratore
- 3. Il sistema visualizza a schermo le informazioni del dipendente
- 4. L'amministratore avvia la procedura di eliminazione
- 5. Il sistema elimina dal sistema le informazioni del dipendente

Sequenza degli eventi alternativa

Nessuna

6.3.5 InserisciDipendente

Questo caso d'uso si verifica qualora l'amministratore voglia inserire un nuovo dipendente a sistema.

Pre-condizioni

Il dipendente non esiste a sistema

Post-condizioni

Il nuovo dipendente esiste a sistema (o si è verificata l'impossibilità di aggiungerlo)

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando l'amministratore del parcheggio vuole inserire le informazioni di un nuovo dipendente
- 2. Il sistema visualizza la schermata di inserimento informazioni del nuovo dipendente
- 3. L'amministratore fornisce tutte le informazioni richieste
- 4. L'amministratore avvia la procedura di inserimento nuovo dipendente
- 5. Il sistema aggiunge con successo il nuovo dipendente

Sequenza degli eventi alternativa

- 5. Le informazioni inserite dall'amministratore sono incomplete
- 6. L'inserimento nuovo dipendente fallisce

6.4 Casi d'uso: Cassiere




Figura 5: Casi d'uso del cassiere

Login è stato descritto nella sezione 6.2.1, ModificaPassword è stato descritto nella sezione 6.2.2 e VisualizzaVeicolo è stato descritto nella sezione 6.2.9.

6.4.1 InserisciPagamento

Questo caso d'uso si verifica quando il cassiere inserisce i dati di pagamento di un veicolo nel sistema.

Pre-condizioni

Il cassiere ha effettuato il login

Il veicolo esiste a sistema

Il veicolo si trova nel parcheggio

Post-condizioni

Il veicolo ha pagato e può uscire dal parcheggio

Sequenza degli eventi principale

- 1. Il caso d'uso inizia quando il cassiere vuole inserire i dati del pagamento di un veicolo
- 2. Il sistema legge le informazioni del veicolo scelto dal cassiere
- 3. Se il veicolo non è entrato con prenotazione:
 - 3.1. Il cassiere avvia la procedura di inserimento del nuovo pagamento
 - 3.2. Il sistema avvia il calcolo dell'importo basato sulla tariffa oraria
 - 3.3. Il sistema mostra l'importo a schermo
 - 3.4. Il cassiere conferma il pagamento
 - 3.5. Il sistema registra il pagamento del veicolo con successo
- 4. Se il veicolo è entrato con prenotazione:
 - 4.1. La prenotazione non è stata pagata
 - 4.2. Il cassiere avvia la procedura di pagamento della prenotazione
 - 4.3. Il sistema avvia il calcolo dell'importo della prenotazione
 - 4.4. Il sistema mostra l'importo a schermo
 - 4.5. Il cassiere conferma il pagamento
 - 4.6. Il sistema registra il pagamento della prenotazione con successo

Sequenza degli eventi alternativa

Dal punto 4.

- 4.1. La prentoazione è gia stata pagata
- 4.2. Non è possibile registrare un nuovo pagamento

Altra sequenza degli eventi alternativa

Dal punto 3.3.

- 3.4. Il cassiere non conferma il pagamento
- 3.5. Il pagamento del veicolo non viene registrato

Altra sequenza degli eventi alternativa

Dal punto 4.4.

- 4.5. Il cassiere non conferma il pagamento
- 4.6. Il pagamento della prenotazione non viene registrato

6.5 Casi d'uso: Diagramma Complessivo






Figura 6: Casi d'uso


7 Matrice di Mapping




8 Mappa dell'architettura


Si è scelta un'architettura MVC. A ogni model corrisponde un solo controller ma a un controller possono corrispondere più viste, come nel caso della ListaVeicoli. Il cliente può accedere solo alla lista dei veicoli in suo possesso, il cassiere può accedere solo alla lista dei veicoli nel parcheggio mentre l'amministratore può controllare tutti i veicoli registrati a sistema. Di seguito sono riportate la parte sinistra e destra e il diagramma complessivo dell'architettura.









9 Diagramma delle classi




9.1 Home




9.2 Clienti




9.3 Veicoli




9.4 Posteggi



9.5 Prenotazioni





9.6 Dipendenti





10 Diagrammi di attività


10.1 Diagrammi di attività: Cliente











































10.2 Diagrammi di attività: Amministratore























10.3 Diagrammi di attività: Cassiere









11 Diagrammi di sequenza

11.1 Diagrammi di sequenza: Cliente


Registrazione Cliente




Login




Modifica Password




Modifica Profilo Cliente




Eliminazione Profilo Cliente




Visualizzazione Veicolo




Registrazione Veicolo




Associazione Veicolo




Eliminazione Veicolo




Ingresso Veicolo




Uscita Veicolo




Visualizzazione Prenotazione



Inserimento Prenotazione




Disdetta Prenotazione




11.2 Diagrammi di sequenza: Amministratore


Login




Modifica Password




Visualizzazione Cliente




Visualizzazione Veicolo




Visualizzazione Prenotazione




Visualizzazione Posteggio




Visualizzazione Dipendente



Inserimento Dipendente




Eliminazione Dipendente




11.3 Diagrammi di sequenza: Cassiere


Login



Modifica Password



Inserimento Pagamento



12 Mockup

12.1 Home

Appena avviato il programma ci si troverà di fronte a questa schermata. Cliccando il pulsante cliente si potrà accedere all'area riservata al cliente, mentre dal tasto login si aprirà la schermata di login per il personale (quindi per l'amministratore e per il cassiere).




Figura 7: Vista della home

12.2 Login

Nella schermata di login per il personale verrano richiesti username e password. La schermata di login per il cliente ha lo stesso aspetto ma sarà accessibile solo dall'area destinata al cliente.



Figura 8: Vista del login

12.3 Ingresso

Dall'area cliente sarà possibile registrare l'ingresso e l'uscita dei veicoli senza fare alcun login. Qui è riportata la schermata di ingresso: l'utente dovrà selezionare il suo veicolo tra quelli registrati e cliccare sul tasto "Entra" per entrare nel parcheggio. Se l'utente non ha registrato il suo veicolo a sistema potrà farlo premendo l'apposito pulsante. La schermata di uscita ha un aspetto simile.




Figura 9: Vista del login

12.4 Dipendente

Di seguito è riportata la schermata che mostra le informazioni di un dipendente, schermata a cui potrà accedere l'amministratore facendo il login e selezionando un dipendente dalla lista dei dipendenti. L'amministratore ha anche la possibilità di eliminare il dipendente.



Figura 10: Vista dipendente

12.5 Lista clienti

Questa schermata mostra la lista dei clienti registrati. L'amministratore potrà accedervi dopo aver fatto il login. Le schermate della lista veicoli e lista posteggi hanno un aspetto simile.




Figura 11: Vista lista dei clienti

12.6 Cliente

Qui è riportata la schermata che mostra le informazioni di un cliente, raggiungibile dall'amministratore dopo aver fatto il login e dopo aver selezionato un cliente dalla lista dei clienti. Le schermate che visualizzano le informazioni di un veicolo, di una prenotazione o di un posteggio hanno un aspetto simile (ovviamente contengono informazioni diverse).




Figura 12: Vista cliente

12.7 Profilo Cliente

Questa è la schermata che si presenterà al cliente una volta fatto il login. Il cliente potrà da qui visualizzare le sue informazioni personali, modificarle, accedere alla lista dei veicoli in suo possesso ed anche eliminare il suo profilo.



Figura 13: Vista profilo Cliente

12.8 Registrazione cliente

Questa è la schermata per la registrazione di un cliente, accedibile dall'area clienti. Dopo aver completato tutti i campi il cliente potrà registrarsi e accedere a tutti i servizi tramite login.

Registrazione	Cambia Immagine Profilo Browe
Nome	Cognome
Codice Fiscale	Indirizzo
Email	Telefono
Username	Password
Indietro	Ok

Figura 14: Vista lista dei clienti

12.9 Prenotazione

Questa è la schermata per la prenotazione di un posteggio, accedibile all'interno del area privata del cliente. Permette di selezionare il giorno di ingresso, la durata della permanenza del veicolo indicato e il posteggio.




Figura 15: Vista profilo utente

13 Implementazione e guida all'uso

Il software è stato implementato con Python 3 e abbiamo scelto l'IDE Pycharm per svilupparlo.

L'interfaccia grafica è stata realizzata con PyQt e abbiamo utilizzato l'applicazione "QtDesigner" per rendere il lavoro più efficiente. Grazie a quest'ultima abbiamo generato i file ".ui" che sono stati caricati all'interno del programma.

Per quanto riguarda la gestione dei dati abbiamo usato dei semplici file pickle e dei file json per alcune configurazioni.

Una volta avviato il programma potete provare ad effettuare l'accesso con i vari tipi di utenti. Di seguito troverete le credenziali di base per l'amministratore e per il cassiere.

Amministratore:

username: aaaa password: bbbb

Cassiere:

username: cccc password: dddd

Per quanto riguarda i clienti potete crearne di nuovi scegliendo voi username e password oppure accedere agli account dei clienti che abbiamo già registrato noi.

Cliente 1:

username: mario password: rossi **Cliente 2:** username: pino password: pini

Troverete il codice in questo repository: https://github.com/riccardomalpiedi/parcheggio