


GUIDE · AAF

Come esportare l'AAF per l'audio

Sound Design RV

Scorri →

01

Le regole sono le stesse

Audio incorporato, handles di **5 secondi**, 48 kHz a 24 bit, effetti audio **non renderizzati**.

Cambia solo dove stanno le voci nei menu.

02

Prima di esportare

Duplica la sequenza e appiattisci clip nidificate e multicam.

Nomi senza caratteri speciali né accenti: sono la causa più frequente di AAF che non si aprono.

03

Premiere Pro

File > Export > AAF. **Embed Audio**, Breakout to Mono, **Handle Frames 120** o più.

Render audio clip effects: no, altrimenti l'equalizzazione resta stampata nel file.

04

DaVinci Resolve

Pagina Deliver, **preset Pro Tools**. Audio **Embedded in AAF**, handles 120 o più.

Non da File > Export: quell'AAF in Pro Tools apre male.

05

Avid Media Composer

Export As AAF, **Consolidate Media**, Handle Length 120 o più, **Embedded in AAF**.

Con "Link to Media" l'AAF arriva senza audio.

06

Final Cut Pro

Non esporta AAF: **XML** del progetto e conversione con **X2Pro**.

I ruoli diventano i gruppi di tracce: assegnali con cura prima. Gratis: XML in Resolve.

LA GUIDA COMPLETA

Tutte le impostazioni, programma per programma

sounddesignrv.com/aaf

Un AAF di prova di 30 secondi prima della consegna? Mandamelo e lo controllo.